TCP与UDP协议.md 2020/7/2

TCP, UDP协议的区别

类型	特点			性能		京田林 星	*加拿井
	是否面向连接	传输可靠性	传输形式	传输效率	所需资源	应用场景	首部字节
TCP	面向连接	可靠	字节流	慢	多	要求通信数据可需 (如文件传输、邮件传输)	20-60
UDP	无连接	不可靠	数据报文段	快	少	要求通信速度高 (如领名转换)	8个字节 (由4个字段组成)

UDP在传送数据之前不需要先建立连接,远地主机在收到UDP报文之后,不需要给出任何确认; 虽然UDP不提供可靠交付,在某些情况下UDP确实是一种有效的工作方式(一般用于即时通信),比如QQ语音,QQ视频,直播等;

TCP提供面向连接的服务,在传送数据之前必须建立连接,数据传输完毕之后要释放连接。TCP不提供广播或者多播服务,由于TCP要提供可靠的,面向连接的传输服务,(具体可靠体现在传输数据之前三次握手,数据传递时,有确认,窗口,重传,拥塞控制等机制,传输数据之后要四次挥手结束)这些机制难以避免的增加了很多开销,所以使得协议数据单元首部增大很多,还要占用很多处理资源,所以TCP一般用于传输,发送和接收邮件,远程登录等场景;

TCP协议如何保证可靠传输

- 1. 应用数据被分割成TCP认为最合适发送的数据块;
- 2. TCP给发送的每一个包进行编号,接收方向上层返回数据时要先排序,返回有序的数据;
- 3. **校验和**,TCP将保持他首部和数据的校验和,这是一个端到端的检验和,目的是检测数据在传输过程中任何变化,如果发现有错误,就丢弃这个报文段和不确认收到这个报文段;
- 4. TCP的接收端丢弃重复的数据;
- 5. **流量控制**,TCP连接的两段都有一块固定大小的缓存区,TCP接收端只允许发送端发送接收端缓冲区能接纳的数据,当接收方来不及处理发送发数据,能提示对方降低发送速率,放在包丢失;
- 6. 拥塞控制, 当网络拥塞的时候, 减少发送数据;
- 7. **ARQ协议**,基本原理是没发送完一个分组就停止发送,等待对方确认,在收到确认之后再发下一个分组:
- 8. **超时重传**,当TCP发出一个段后,他启动一个定时器,等待目的端确认收到这个报文段,如果不能及时的收到这个确认,将会重发这个报文段;

ARQ协议

连续 ARQ 协议可提高信道利用率。发送方维持一个发送窗口,凡位于发送窗口内的分组可以连续发送出去,而不需要等待对方确认。接收方一般采用累计确认,对按序到达的最后一个分组发送确认,表明到这个分组为止的所有分组都已经正确收到了。

优点:信道利用率高,容易实现,及时确认丢失,也不必重传 缺点:不能像发送方反应已经正确接收到的所有分组的信息。比如:发送方发送了5条消息,中间第三条丢失(3号),这时接收方只能对前两个发送确认。发送方无法知道后三个分组的下落,而只好把后三个全部重传一次。这也叫 Go-Back-N(回退 N),表示需要退回来重传已经发送过的 N 个消息。

TCP与UDP协议.md 2020/7/2

滑动窗口和流量控制

TCP利用滑动窗口实现流量控制,流量控制是为了控制发送方发送速率,保证接收方来得及接收。

接收方发送的确认报文中的窗口字段可以控制发送窗口的大小,从而影响发送方的发送速率,将窗口设置为0,发送方不能在发送;

拥塞控制

在某段时间,若对网络中某一资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分,网络的性能就要变坏。这种情况就叫拥塞。拥塞控制所要做的都有一个前提,就是网络能够承受现有的网络负荷。拥塞控制是一个全局性的过程,涉及到所有的主机,所有的路由器,以及与降低网络传输性能有关的所有因素。相反,流量控制往往是点对点通信量的控制,是个端到端的问题。流量控制所要做到的就是抑制发送端发送数据的速率,以便使接收端来得及接收。

为了进行拥塞控制,TCP发送方要维持一个**拥塞窗口**cwnd的变量,拥塞空着窗口的大小取决于网络的拥塞程度,并且动态变化,发送方的发送窗口,取拥塞窗口和接收方是接收窗口中较小的一个;

TCP的拥塞控制采用四种算法,即**慢开始,拥塞避免,快重传和快恢复**。

慢开始: 慢开始算法的思路是当主机开始发送数据时,如果立即把大量数据字节注入到网络,那么可能会引起网络阻塞,因为现在还不知道网络的符合情况。经验表明,较好的方法是先探测一下,即由小到大逐渐增大发送窗口,也就是由小到大逐渐增大拥塞窗口数值。cwnd初始值为1,每经过一个传播轮次,cwnd加倍。 拥塞避免: 拥塞避免算法的思路是让拥塞窗口cwnd缓慢增大,即每经过一个往返时间RTT就把发送放的cwnd加1. 快重传和快恢复: 在 TCP/IP 中,快速重传和恢复 (fast retransmit and recovery,FRR) 是一种拥塞控制算法,它能快速恢复丢失的数据包。没有 FRR,如果数据包丢失了,TCP 将会使用定时器来要求传输暂停。在暂停的这段时间内,没有新的或复制的数据包被发送。有了 FRR,如果接收机接收到一个不按顺序的数据段,它会立即给发送机发送一个重复确认。如果发送机接收到三个重复确认,它会假定确认件指出的数据段丢失了,并立即重传这些丢失的数据段。有了 FRR,就不会因为重传时要求的暂停被耽误。 当有单独的数据包丢失时,快速重传和恢复 (FRR) 能最有效地工作。当有多个数据信息包在某一段很短的时间内丢失时,它则不能很有效地工作。