- 一.Hive安装包下载
- 二.Hive安装
- 三.验证

一.Hive安装包下载

下载地址http://mirrors.hust.edu.cn/apache/

选择合适的Hive版本进行下载,进到stable-2文件夹可以看到稳定的2.x的版本是2.3.3

二.Hive安装

使用MySQL做为Hive的元数据库,所以先安装MySQL。参考 https://www.runoob.com/mysql/mysql-install.html

1. 解压

tar -zxvf apache-hive-2.3.3-bin.tar.gz -C /usr/software

- 2. 修改 hive-env. sh
- cp -p hive-env.sh.template hive-env.sh && vim hive-env.sh 并添加如下内容:

HADOOP_HOME=/usr/software/hadoop-2.7.3

export HIVE CONF DIR=/usr/software/apache-hive-2.1.1-bin/conf

3. 修改hive-site.xml

cp -p hive-default.xml.template hive-site.xml && vim hive-site.xml

修改如下内容:

cproperty>

- <name>hive.cli.print.header</name>
- <value>true</value> <!-- false 改为true -->

```
<description>Whether to print the names of the columns in query output.
</description>
</property>
cproperty>
 <name>hive.cli.print.current.db</name>
 <value>true</value> <!-- false 改为true -->
 <description>Whether to include the current database in the Hive prompt.
</description>
</property>
   添加元数据 存放的数据库(mysq1)配置
cproperty>
 <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
 <value>jdbc:mysgl://namenode01.hadoop.com:3306/hivedb?
createDatabaseIfNotExist=true</value>
</property>
cproperty>
 <name>javax.jdo.option.ConnectionDriverName</name>
 <value>com.mysql.jdbc.Driver</value>
</property>
cproperty>
 <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
 <value>root</value>
</property>
cproperty>
 <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
 <value>123456</value>
</property>
   4. 修改log日志路径
cp -p hive-log4j.properties.template hive-log4j.properties && vim hive-
log4j.properties
   修改如下内容:
property.hive.log.dir = /usr/software/apache-hive-2.1.1-bin/logs
   5. 添加mysq1连接包
   将 mysql-connector-java-5.1.39. jar 包放到 hive的lib目录下
   6. 添加环境变量
```

添加内容 export HIVE_HOME=/home/hadoop/apps/apache-hive-2.3.3-bin export PATH=\$PATH:\$HIVE HOME/bin

vim .bash profile

三.验证

hive --help

出现hive相关信息

初始化元数据库

schematool -dbType mysql -initSchema

注意: 当使用的 hive 是 2.x 之前的版本,不做初始化也是 OK 的,当 hive 第一次启动的时候会自动进行初始化,只不过会不会生成足够多的元数据库中的表。在使用过程中会 慢慢生成。但最后进行初始化。如果使用的 2.x 版本的 Hive,那么就必须手动初始化元 数据库。使用命令:

使用 hive 命令进入hive

https://www.cnblogs.com/qingyunzong/p/8708057.html#_label0

https://blog.51cto.com/flyfish225/2096888

https://www.cnblogs.com/zhoading/p/11911127.html

四: 连接

似

4.1 cli方式连接

使用hive命令进入,,用于linux平台命令行查询,查询语句基本跟mysql查询语句类

通过 hive --service serviceName --help 可以查看某个具体命令的使用方式

4.2 HiveServer2/beeline

用java等程序实现通过jdbc等驱动的访问hive就用这种起动方式了,这个是程序员 最需要的方式了

1. 修改hadoop中 hdfs-site.xml 配置文件 加入一条配置信息,表示启用 webhdfs

property>

<name>dfs.webhdfs.enabled</name>

<value>true</value>

</property>

2. 修改hadoop中 core-site. xml 配置文件

property>

<name>hadoop.proxyuser.hadoop.hosts</name>

<value>*</value>

</property>

property>

<name>hadoop.proxyuser.hadoop.groups</name>

<value>*</value>

</property>

以上操作做好了之后(最好重启一下HDFS集群)

hadoop.proxyuser.hadoop.hosts 配置成*的意义,表示任意节点使用 hadoop 集群的代理用户 hadoop 都能访问 hdfs 集群, hadoop.proxyuser.hadoop.groups 表示代理用户的组所属

3. 启动hiveserver2服务
nohup hiveserver2 >/dev/null 2>&1 &
会启动一个进程: run.Jar

4. 启动 beeline 客户端去连接:

beeline -u jdbc:hive2//hadoop3:10000 -n hadoop (这种好像要单独设置密码才能使用)

或者

beeline

!connect jdbc:hive2://localhost:10000/hivedb

再输数据库用户和密码

-u:指定元数据库的链接信息 -n:指定mysql数据库用户名

-p: 密码

https://www.iteye.com/blog/491569462-qq-com-1948436 https://www.cnblogs.com/qingyunzong/p/8715925.html#_label1_1 https://www.cnblogs.com/lenmom/p/11218807.html