SpringBoot常用注解

课程目标

- 口核心注解@SpringBootApplication
- □了解SpringBoot其他常用注解

@SpringBootApplication

@SpringBootApplication

■ @SpringBootApplication:

- ▶此注解是一个复合注解,包括
 - @SpringBootConfiguration
 - @EnableAutoConfiguration
 - @ComponentScan
- ▶可以了解为以上三个注解(默认属性)的统一作用
- ▶用于修饰main方法

≻作用:

● 是Sprnig Boot项目的核心注解,目的是开启自动配置

@SpringBootConfiguration

□@SpringBootConfiguration:

▶继承自@Configuration, 二者功能也一致.

➤ @SpringBootConfiguration作用为标注当前类是配置类,并会将当前类内声明的一个或多个以@Bean注解标记的方法的实例纳入到srping容器中,并且实例名就是方法名。

- □使用@SpringBootConfiguration(@Configuration)
 和@Bean注解就可以创建一个简单的spring配置类,
 可以用来替代相应的xml配置文件。
- □简单的说相当于application.xml配置文件.

■@Configuration注解,标识这个类可以使用Spring IoC容器作为bean定义的来源。

■@Bean注解告诉Spring,一个带有@Bean的注解方法 将返回一个对象,该对象 应该被注册为在Spring应用 程序上下文中的bean。

相当于:

```
1  @Configuration
2  public class Conf {
3     @Bean
4     public Car car() {
5         Car car = new Car();
6         car.setWheel(wheel());
7         return car;
8     }
9     @Bean
10     public Wheel wheel() {
11         return new Wheel();
12     }
13 }
```

@EnableAutoConfiguration

- ■使用 @Import (EnableAutoConfigurationImportSelector.class), 借助 EnableAutoConfigurationImportSelector类, @EnableAutoConfiguration 可以帮助 SpringBoot 应用 将所有符合条件的 @Configuration 配置都加载到当前 SpringBoot 创建并使用的 IoC 容器.
- □简单的说,相当于XML配置中的<import />标签.

□借助于Spring框架的工具类: SpringFactoriesLoader 的支持, @EnableAutoConfiguration可以智能的自动 配置,功效才得以大功告成。

■SpringFactoriesLoader属于Spring框架私有的一种扩展方案,其主要功能就是从指定的配置文件META-INF/spring.factories加载配置。

@ComponentScan

- ■@ComponentScan的功能其实就是自动扫描并加载符合条件的组件或bean定义,最终将这些bean定义加载到容器中。
- □相当于XML配置中的<context:component-scan basePackage="XXX">标签.

@ComponentScan

- □我们可以通过basePackages等属性指定
 - @ComponentScan自动扫描的范围;如果不指定,则
 - 默认Spring框架实现从声明@ComponentScan所在类
 - 的包及其子包进行扫描,默认情况下是不指定的,所以
 - SpringBoot的启动类最好放在root package下。

SpringBootApplication的常用参数

口SpringBootApplication的常用参数

➤ scanBasePackages:指定扫描不在默认范围的包

➤ scanBasePackageClasses:指定扫描不在默认范围的包中的类。

➤ exclude: 指定将扫描范围中的某个类排除在spring容器中



SpringBoot常用注解

请求映射注解

□@RestController 复合注解

- ▶用于修饰类
- ➤相当于@ResponseBody+@Controller合在一起的作用,RestController使用的效果是将方法返回的对象直接在浏览器上展示成json格式.

□@GetMapping

- ▶用于将HTTP get请求映射到特定处理程序的方法注解
- ➤是@RequestMapping(value = "/xxx",method = RequestMethod.GET)的简写.

■@PostMapping

- ➤是@RequestMapping(value = "/xxx",method = RequestMethod.POST)的简写.
- ▶用于修饰方法

导入配置文件注解

□@PropertySource注解

- ▶用于修饰类
- ▶引入单个properties文件:
 - @PropertySource(value = {"classpath : xxxx/xxx.properties"})
- ▶引入多个properties文件:
 - @PropertySource(value = {"classpath :
 xxxx/xxx.properties", "classpath : xxxx.properties"})

□@ImportResource导入xml配置文件:用于修饰类

- ▶可以额外分为两种模式 相对路径classpath, 绝对路径 (真实路径) file
 - 注意: 单文件可以不写value或locations, value和locations都可用
- ➤相对路径 (classpath)
 - 引入单个xml配置文件: @ImportSource("classpath:xxx/xxxx.xml")
 - 引入多个xml配置文件: @ImportSource(locations={"classpath: xxxx.xml", "classpath: yyyy.xml"})
- ➤绝对路径 (file)
 - 引入单个xml配置文件: @ImportSource(locations= {"file: d:/hellxz/dubbo.xml"})
 - 引入多个xml配置文件: @ImportSource(locations= {"file: d:/hellxz/application.xml", "file: d:/hellxz/dubbo.xml"})

□@Import 导入额外的配置信息用于修饰类

- ▶功能类似XML配置的,用来导入配置类,可以导入带有
 - @Configuration注解的配置类或实现了

ImportSelector/ImportBeanDefinitionRegistrar。

```
@SpringBootApplication
@Import({SmsConfig.class})
public class DemoApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
    }
}
```

全局异常处理

□使用 @ControllerAdvice 实现全局异常处理,只需要 定义类,添加该注解即可定义方式如下:

```
ControllerAdvice <mark>本本标注全局异常处理类</mark>
public class ExceptionController {
   @ExceptionHandler (Exception. class)
   @ResponseBody
   public String handleException() {
      System. out. println("------发生异常------");
      return "-----";
```

- □在该类中,可以定义多个方法,不同的方法处理不同的 异常,例如专门处理空指针的方法、专门处理数组越界 的方法…,也可以直接向上面代码一样,在一个方法中 处理所有的异常信息。
- ■@ExceptionHandler 注解用来指明异常的处理类型,即如果这里指定为 NullpointerException,则数组越界异常就不会进到这个方法中来。

□其他注解如:

- >@Controller(@Service, @Repository,
 @Component)
- >@RequestBody
- >@RequestMapping
- >@PathVariable
- >@RequestParam
- > . . .
- ≻以上注解见Spring的注解详解

谢谢!