


# 高可用架构篇 FastDFS 集群的安装、配置、使用

## FastDFS 介绍 (参考: http://www.oschina.net/p/fastdfs)

FastDFS 是一个开源的分布式文件系统,它对文件进行管理,功能包括:文件存储、文件同步、文件访问(文件上传、文件下载)等,解决了大容量存储和负载均衡的问题。特别适合以文件为载体的在线服务,如相册网站、视频网站等等。

FastDFS 服务端有两个角色: 跟踪器(tracker)和存储节点(storage)。跟踪器主要做调度工作,在访问上起负载均衡的作用。存储节点存储文件,完成文件管理的所有功能: 存储、同步和提供存取接口,FastDFS 同时对文件的 meta data 进行管理。所谓文件的 meta data 就是文件的相关属性,以键值对(key value pair)方式表示,如: width=1024,其中的 key 为 width, value 为 1024。文件 meta data 是文件属性列表,可以包含多个键值对。FastDFS 系统结构如下图所示:




跟踪器和存储节点都可以由一台多台服务器构成。跟踪器和存储节点中的服务器均可以随时增加或下 线而不会影响线上服务。其中跟踪器中的所有服务器都是对等的,可以根据服务器的压力情况随时增加或 减少。

为了支持大容量,存储节点(服务器)采用了分卷(或分组)的组织方式。存储系统由一个或多个卷组成,卷与卷之间的文件是相互独立的,所有卷的文件容量累加就是整个存储系统中的文件容量。一个卷可以由一台或多台存储服务器组成,一个卷下的存储服务器中的文件都是相同的,卷中的多台存储服务器起到了冗余备份和负载均衡的作用。在卷中增加服务器时,同步已有的文件由系统自动完成,同步完成后,系统自动将新增服务器切换到线上提供服务。当存储空间不足或即将耗尽时,可以动态添加卷。只需要增加一台或多台服务器,并将它们配置为一个新的卷,这样就扩大了存储系统的容量。FastDFS中的文件标识分为两个部分:卷名和文件名,二者缺一不可。






#### FastDFS 上传文件交互过程:



- 1. client 询问 tracker 上传到的 storage, 不需要附加参数;
- 2. tracker 返回一台可用的 storage;
- 3. client 直接和 storage 通讯完成文件上传。

客户端 client 发起对 FastDFS 的文件传输动作,是通过连接到某一台 Tracker Server 的指定端口来实现的,Tracker Server 根据目前已掌握的信息,来决定选择哪一台 Storage Server ,然后将这个 Storage Server 的地址等信息返回给 client,然后 client 再通过这些信息连接到这台 Storage Server,将要上传的文件传送到给 Storage Server上。

# FastDFS 下载文件交互过程:



- 1. client 询问 tracker 下载文件的 storage,参数为文件标识(卷名和文件名);
- 2. tracker 返回一台可用的 storage;
- 3. client 直接和 storage 通讯完成文件下载。





#### FastDFS 集群规划:

跟踪服务器 1: 192.168.1.131 edu-dfs-tracker-1
跟踪服务器 2: 192.168.1.132 edu-dfs-tracker-2
存储服务器 1: 192.168.1.135 edu-dfs-storage-group1-1
存储服务器 2: 192.168.1.136 edu-dfs-storage-group1-2
存储服务器 3: 192.168.1.137 edu-dfs-storage-group2-1
存储服务器 4: 192.168.1.138 edu-dfs-storage-group2-2

环境: CentOS 6.6

用户: root

数据目录: /fastdfs (注: 数据目录按你的数据盘挂载路径而定)

安装包 (随视频压缩包提供):

FastDFS v5.05

libfastcommon-master.zip (是从 FastDFS 和 FastDHT 中提取出来的公共 C 函数库)

fastdfs-nginx-module\_v1.16.tar.gz


nginx-1.6.2. tar.gz

fastdfs\_client\_java.\_v1.25.tar.gz

源码地址: https://github.com/happyfish100/

下载地址: <a href="http://sourceforge.net/projects/fastdfs/files/">http://sourceforge.net/projects/fastdfs/files/</a>

官方论坛: http://bbs.chinaunix.net/forum-240-1.html



FastDFS集群

本教程的 FastDFS 文件系统集群的最终结构图





- 一、FastDFS 的安装(所有跟踪服务器和存储服务器均执行如下操作)
- 1、编译和安装所需的依赖包:
  - # yum install make cmake gcc gcc-c++
- 2、安装 libfastcommon (https://github.com/happyfish100/libfastcommon)
- (1)上传或下载 libfastcommon-master. zip 到/usr/local/src 目录,解压
  - # cd /usr/local/src/
  - # unzip libfastcommon-master.zip
  - # cd libfastcommon-master

```
[root@edu-dfs-tracker-01 libfastcommon-master]# 11
total 28
-rw-r--r-. 1 root root 2913 Feb 27 17:27 HISTORY
-rw-r--r-. 1 root root 582 Feb 27 17:27 INSTALL
-rw-r--r-. 1 root root 1342 Feb 27 17:27 libfastcommon.spec
-rwxr-xr-x. 1 root root 2151 Feb 27 17:27 make.sh
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Feb 27 17:27 php-fastcommon
-rw-r--r-. 1 root root 617 Feb 27 17:27 README
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Feb 27 17:27 src
```

- (3) 编译、安装
  - # ./make.sh
  - # ./make.sh install

libfastcommon 默认安装到了

/usr/lib64/libfastcommon.so

/usr/lib64/libfdfsclient.so

- (4)因为FastDFS 主程序设置的 lib 目录是/usr/local/lib, 所以需要创建软链接.
  - # ln -s /usr/lib64/libfastcommon.so /usr/local/lib/libfastcommon.so
  - # ln -s /usr/lib64/libfastcommon.so /usr/lib/libfastcommon.so
  - # ln -s /usr/lib64/libfdfsclient.so /usr/local/lib/libfdfsclient.so
  - # ln -s /usr/lib64/libfdfsclient.so /usr/lib/libfdfsclient.so
- 3、安装 FastDFS (https://github.com/happyfish100/fastdfs/releases)
- (1)上传或下载 FastDFS 源码包(FastDFS v5.05. tar. gz)到 /usr/local/src 目录,解压
  - # cd /usr/local/src/
  - # tar -zxvf FastDFS\_v5.05.tar.gz
  - # cd FastDFS

```
[root@edu-dfs-tracker-01 FastDFS]# 11

total 132

drwxr-xr-x. 3 8980 users 4096 Dec 2 11:26 client

drwxr-xr-x. 2 8980 users 4096 Dec 2 11:27 common

drwxr-xr-x. 2 8980 users 4096 Dec 2 11:26 conf

-rw-r--r-. 1 8980 users 35067 Dec 2 11:26 COPYING-3_0.txt

-rw-r--r-. 1 8980 users 2802 Dec 2 11:26 fastdfs.spec

-rw-r--r-. 1 8980 users 31386 Dec 2 11:27 HISTORY

drwxr-xr-x. 2 8980 users 4096 Dec 2 11:26 init.d

-rw-r--r-. 1 8980 users 7755 Dec 2 11:26 INSTALL

-rwxr-xr-x. 1 8980 users 5813 Dec 2 11:27 make.sh

drwxr-xr-x. 2 8980 users 4096 Dec 2 11:26 php_client

-rw-r--r-. 1 8980 users 2380 Dec 2 11:26 php_client

-rw-r--r-. 1 8980 users 1768 Dec 2 11:26 restart.sh

-rwxr-xr-x. 1 8980 users 1680 Dec 2 11:26 stop.sh

drwxr-xr-x. 4 8980 users 4096 Dec 2 11:26 test

drwxr-xr-x. 2 8980 users 4096 Dec 2 11:26 test

drwxr-xr-x. 2 8980 users 4096 Dec 2 11:26 test

drwxr-xr-x. 2 8980 users 4096 Dec 2 11:26 test
```



## (3)编译、安装(编译前要确保已经成功安装了libfastcommon)

- # ./make.sh
- # ./make.sh install

## 采用默认安装的方式安装, 安装后的相应文件与目录:

```
A、服务脚本在:
```

```
/etc/init.d/fdfs_storaged
/etc/init.d/fdfs_tracker
```

#### B、配置文件在(样例配置文件):

```
/etc/fdfs/client.conf.sample
/etc/fdfs/storage.conf.sample
/etc/fdfs/tracker.conf.sample
```

# C、命令工具在/usr/bin/目录下的:

```
fdfs_appender_test
fdfs\_appender\_test1
fdfs append file
fdfs\_crc32
fdfs_delete_file
fdfs_download_file
fdfs_file_info
fdfs monitor
fdfs\_storaged
fdfs_test
fdfs\_test1
fdfs_trackerd
fdfs_upload_appender
fdfs_upload_file
stop.sh
restart. sh
```

- (4) 因为 FastDFS 服务脚本设置的 bin 目录是/usr/local/bin, 但实际命令安装在/usr/bin, 可以进入/user/bin 目录使用以下命令查看 fdfs 的相关命令:
  - # cd /usr/bin/
  - # ls | grep fdfs

```
[root@edu-dfs-tracker-01 ~]# cd /usr/bin/
[root@edu-dfs-tracker-01 bin]# ls | grep fdfs
fdfs_appender_test
fdfs_appender_test1
fdfs_append_file
fdfs_crc32
fdfs_delete_file
fdfs_download_file
fdfs_file_info
fdfs_monitor
fdfs_storaged
fdfs_test
fdfs_test
fdfs_test
fdfs_test
fdfs_upload_appender
fdfs_upload_file
[root@edu-dfs-tracker-01 bin]#
```





因此需要修改 FastDFS 服务脚本中相应的命令路径,也就是把/etc/init.d/fdfs\_storaged

和/etc/init.d/fdfs tracker 两个脚本中的/usr/local/bin 修改成/usr/bin:

# vi /etc/init.d/fdfs\_trackerd

使用查找替换命令进统一修改:%s+/usr/local/bin+/usr/bin

# vi /etc/init.d/fdfs storaged

使用查找替换命令进统一修改:%s+/usr/local/bin+/usr/bin

注意:以上操作无论是配置 tracker 还是配置 storage 都是必须的,而 tracker 和 storage 的区别主要是在安装完 fastdfs 之后的配置过程中。

- 二、配置 FastDFS 跟踪器 Tracker(192. 168. 1. 131 、192. 168. 1. 132)
- 1、 复制 FastDFS 跟踪器样例配置文件,并重命名:
  - # cd /etc/fdfs/

```
[root@edu-dfs-tracker-01 fdfs]# 11
total 20
-rw-r----. 1 root root 1461 Mar 25 23:15 client.conf.sample
-rw-r----. 1 root root 7829 Mar 25 23:15 storage.conf.sample
-rw-r----. 1 root root 7102 Mar 25 23:15 tracker.conf.sample
```

- # cp tracker.conf.sample tracker.conf
- 2、 编辑跟踪器配置文件:

# vi /etc/fdfs/tracker.conf

修改的内容如下:

disabled=false

#启用配置文件

port=22122

#tracker 的端口号,一般采用 22122 这个默认端口

base\_path=/fastdfs/tracker

#tracker 的数据文件和日志目录

(其它参数保留默认配置,具体配置解释请参考官方文档说明: http://bbs.chinaunix.net/thread-

1941456-1-1. html )

- 3、 创建基础数据目录(参考基础目录 base\_path 配置):
  - # mkdir -p /fastdfs/tracker
- 4、 防火墙中打开跟踪器端口(默认为22122):
  - # vi /etc/sysconfig/iptables

添加如下端口行:

## FastDFS Tracker Port

-A INPUT -m state -- state NEW -m tcp -p tcp -- dport 22122 -j ACCEPT

重启防火墙:

- # service iptables restart
- 5、 启动 Tracker:
  - # /etc/init.d/fdfs\_trackerd start

(初次成功启动,会在/fastdfs/tracker 目录下创建 data、logs 两个目录)可以通过以下两个方法查看 tracker 是否启动成功:





(1)查看 22122 端口监听情况:netstat -unltp | grep fdfs

(2) 通过以下命令查看 tracker 的启动日志,看是否有错误

tail -100f /fastdfs/tracker/logs/trackerd.log

- 6、 关闭 Tracker:
  - # /etc/init.d/fdfs\_trackerd stop
- 7、 设置 FastDFS 跟踪器开机启动:

# vi /etc/rc.d/rc.local

添加以下内容:

## FastDFS Tracker

/etc/init.d/fdfs\_trackerd start

- 三、配置 FastDFS 存储( 192. 168. 1. 135 、192. 168. 1. 136 、192. 168. 1. 137 、192. 168. 1. 138 )
- 1、 复制 FastDFS 存储器样例配置文件,并重命名:
  - # cd /etc/fdfs/

```
[root@edu-dfs-storage-group1-1 FastDFS]# cd /etc/fdfs/
[root@edu-dfs-storage-group1-1 fdfs]# 11
total 20
-rw-r--r-. 1 root root 1461 Aug 31 05:13 client.conf.sample
-rw-r--r-. 1 root root 7829 Aug 31 05:13 storage.conf.sample
-rw-r--r-. 1 root root 7102 Aug 31 05:13 tracker.conf.sample
[root@edu-dfs-storage-group1-1 fdfs]#
```

- # cp storage.conf.sample storage.conf
- 2、 编辑存储器样例配置文件(以 group1 中的 storage 节点的 storage. conf 为例):

# vi /etc/fdfs/storage.conf

修改的内容如下:

disabled=false #启用配置文件

group\_name=group1 #组名(第一组为 group1,第二组为 group2)

port=23000 #storage 的端口号,同一个组的 storage 端口号必须相同

base\_path=/fastdfs/storage #设置 storage 的日志目录

store\_path0=/fastdfs/storage #存储路径

store\_path\_count=1 #存储路径个数,需要和 store\_path 个数匹配

tracker\_server=192.168.1.131:22122 #tracker 服务器的 IP 地址和端口 tracker server=192.168.1.132:22122 #多个 tracker 直接添加多条配置

http. server\_port=8888 #设置 http 端口号

(其它参数保留默认配置,具体配置解释请参考官方文档说明:

http://bbs.chinaunix.net/thread-1941456-1-1.html )

- 3、 创建基础数据目录(参考基础目录 base\_path 配置):
  - # mkdir -p /fastdfs/storage



- 4、 防火墙中打开存储器端口(默认为23000):
  - # vi /etc/sysconfig/iptables

添加如下端口行:

- ## FastDFS Storage Port
- -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 23000 -j ACCEPT 重启防火墙:
- # service iptables restart
- 5、 启动 Storage:
  - # /etc/init.d/fdfs\_storaged start

(初次成功启动,会在/fastdfs/storage 目录下创建数据目录 data 和日志目录 logs)

各节点启动动,使用 tail -f /fastdfs/storage/logs/storaged.log 命令监听存储节点日志,可以看到存储节点链接到跟踪器,并提示哪一个为 leader 跟踪器。同时也会看到同一组中的其他节点加入进来的日志信息。

```
[2015-08-31 06:29:24] INTO - files storage_func.c, lines 254, tracker_client_tp: 192.168.1.135, my_server_id_str: 192.168.1.135, g_server_id_in_filename: -2029934400 [2015-08-31 06:29:24] INTO - local_hose_tp_count: 2, 127.0.0.1 192.168.1.135 [2015-08-31 06:29:24] INTO - files tracker_client_thread.c, lines 310, successfully connect to tracker server 192.168.1.31:22122, as a tracker client, my ip is 192.168.1.135 [2015-08-31 06:29:24] INTO - files tracker_client_thread.c, lines 310, successfully connect to tracker server 192.168.1.131:22122, as a tracker client, my ip is 192.168.1.135 [2015-08-31 06:29:24] INTO - files tracker_client_thread.c, lines 1235, tracker server 192.168.1.132:22122, as a tracker_client_thread.c, lines 1235, tracker server 192.168.1.132:22122, as a tracker_client_thread.c, lines 1235, tracker_server_192.168.1.132:22122, as a tracker_client_thread.c, lines 1235, tracker_server_192.168.1.132:22123, as a tracker_client_thread.c, lines_192.168.1.132:22123, as a tracker_client_thread.c, lines_192.168.1.132.22123, as
```

查看 23000 端口监听情况: netstat -unltp grep fdfs

所有 Storage 节点都启动之后,可以在任一 Storage 节点上使用如下命令查看集群信息:

# /usr/bin/fdfs\_monitor /etc/fdfs/storage.conf

可以看到存储节点状态为 ACTIVE 则可



- 6、 关闭 Storage:
  - # /etc/init.d/fdfs\_storaged stop
- 7、 设置 FastDFS 存储器开机启动:

# vi /etc/rc.d/rc.local

添加:

## FastDFS Storage

/etc/init.d/fdfs\_storaged start

#### 四、文件上传测试 (192.168.1.131)

- 1、修改 Tracker 服务器中的客户端配置文件:
  - # cp /etc/fdfs/client.conf.sample /etc/fdfs/client.conf
  - # vi /etc/fdfs/client.conf

base\_path=/fastdfs/tracker

tracker\_server=192.168.1.131:22122
tracker\_server=192.168.1.132:22122

- 2、执行如下文件上传命令:
  - # /usr/bin/fdfs\_upload\_file /etc/fdfs/client.conf /usr/local/src/FastDFS\_v5.05.tar.gz 返回 ID 号:

group1/M00/00/00/wKgBh1Xtr9-AeTfWAAVF0L7FJU4.tar.gz

 $\tt group2/M00/00/00/wKgBiVXtsDmAe3kjAAVF0L7FJU4.\,tar.\,gz$ 

(能返回以上文件 ID, 说明文件上传成功)

# 六、在各存储节点(192. 168. 1. 135、192. 168. 1. 136、192. 168. 1. 137、192. 168. 1. 138)上安装 Nginx

1、fastdfs-nginx-module作用说明

FastDFS 通过 Tracker 服务器,将文件放在 Storage 服务器存储,但是同组存储服务器之间需要进入文件复制,有同步延迟的问题。假设 Tracker 服务器将文件上传到了 192. 168. 1. 135,上传成功后文件 ID 已经返回给客户端。此时 FastDFS 存储集群机制会将这个文件同步到同组存储 192. 168. 1. 136,在文件还没有复制完成的情况下,客户端如果用这个文件 ID 在 192. 168. 1. 136 上取文件,就会出现文件无法访问的错误。而 fastdfs-nginx-module 可以重定向文件连接到源服务器取文件,避免客户端由于复制延迟导致的文件无法访问错误。(解压后的 fastdfs-nginx-module 在 nginx 安装时使用)

- 2、上传 fastdfs-nginx-module\_v1.16.tar.gz 到/usr/local/src,解压
  - # cd /usr/local/src/
  - # tar -zxvf fastdfs-nginx-module\_v1.16.tar.gz
- 3、修改 fastdfs-nginx-module 的 config 配置文件
  - # vi /usr/local/src/fastdfs-nginx-module/src/config

CORE\_INCS="\$CORE\_INCS /usr/local/include/fastdfs /usr/local/include/fastcommon/"

修改为: CORE\_INCS="\$CORE\_INCS /usr/include/fastdfs /usr/include/fastcommon/"

(注意:这个路径修改是很重要的,不然在 nginx 编译的时候会报错的)





- 4、上传当前的稳定版本 Nginx (nginx-1.6.2. tar. gz) 到/usr/local/src 目录
- 5、安装编译 Nginx 所需的依赖包
- # yum install gcc gcc-c++ make automake autoconf libtool pcre pcre-devel zlib zlib-devel openssl openssl-devel
- 6、编译安装 Nginx (添加 fastdfs-nginx-module 模块)
- # cd /usr/local/src/
- # tar -zxvf nginx-1.6.2.tar.gz
- # cd nginx-1.6.2
- # ./configure --prefix=/usr/local/nginx --add-module=/usr/local/src/fastdfs-nginx-module/src
- # make && make install
- 7、复制 fastdfs-nginx-module 源码中的配置文件到/etc/fdfs 目录,并修改
  - # cp /usr/local/src/fastdfs-nginx-module/src/mod fastdfs.conf /etc/fdfs/
  - # vi /etc/fdfs/mod\_fastdfs.conf
  - (1)第一组 Storage 的 mod\_fastdfs. conf 配置如下:

```
connect\_timeout = 10
```

```
base_path=/tmp
```

tracker\_server=192.168.1.131:22122

tracker\_server=192.168.1.132:22122

storage\_server\_port=23000

group\_name=group1

url\_have\_group\_name = true

store\_path0=/fastdfs/storage

 $group\_count = 2$ 

[group1]

group\_name=group1

storage\_server\_port=23000

 $store\_path\_count=1$ 

store\_path0=/fastdfs/storage

[group2]

group\_name=group2

storage\_server\_port=23000

store\_path\_count=1

store\_path0=/fastdfs/storage

(2)第一组 Storage 的 mod\_fastdfs. conf 配置与第一组配置只有 group\_name 不同:

group\_name=group2

- 8、复制 FastDFS 的部分配置文件到/etc/fdfs 目录
  - # cd /usr/local/src/FastDFS/conf
  - # cp http.conf mime.types /etc/fdfs/





9、在/fastdfs/storage 文件存储目录下创建软连接,将其链接到实际存放数据的目录

```
# ln -s /fastdfs/storage/data/ /fastdfs/storage/data/M00
```

```
10、配置 Nginx, 简洁版 nginx 配置样例:
# vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
user root;
worker_processes 1;
events {
   worker connections 1024;
http {
   include
                mime.types;
   default_type application/octet-stream;
   sendfile
                  on;
   keepalive_timeout 65;
   server {
       listen
                   8888;
       server_name localhost;
       location ^{\sim}/group([0-9])/M00 {
           #alias /fastdfs/storage/data;
           ngx_fastdfs_module;
       error_page 500 502 503 504 /50x.html;
       location = /50x. html {
           root html;
注意、说明:
    A、8888 端口值是要与/etc/fdfs/storage.conf 中的 http. server port=8888 相对应,
    因为 http. server port 默认为 8888, 如果想改成 80,则要对应修改过来。
    B、Storage 对应有多个 group 的情况下,访问路径带 group 名,如/group1/M00/00/00/xxx,
    对应的 Nginx 配置为:
    location ^{\sim}/group([0-9])/M00 {
        ngx_fastdfs_module;
    C、如查下载时如发现老报 404,将 nginx.conf 第一行 user nobody 修改为 user root 后重新启动。
11、防火墙中打开 Nginx 的 8888 端口
    # vi /etc/sysconfig/iptables
    添加:
    ## Nginx Port
    -A INPUT -m state -- state NEW -m tcp -p tcp -- dport 8888 -j ACCEPT
    重启防火墙: # service iptables restart
```





- 12、启动 Nginx
- # /usr/local/nginx/sbin/nginx

```
ngx_http_fastdfs_set pid=xxx
```

(重启 Nginx 的命令为: /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload)

设置 Nginx 开机启动

# vi /etc/rc.local

加入:

/usr/local/nginx/sbin/nginx

13、通过浏览器访问测试时上传的文件

http://192.168.1.135:8888/group1/M00/00/00/wKgBh1Xtr9-AeTfWAAVF0L7FJU4.tar.gz http://192.168.1.137:8888/group2/M00/00/00/wKgBiVXtsDmAe3kjAAVF0L7FJU4.tar.gz

#### 七、在跟踪器节点(192.168.1.131、192.168.1.132)上安装 Nginx

- 1、在 tracker 上安装的 nginx 主要为了提供 http 访问的反向代理、负载均衡以及缓存服务。
- 2、安装编译 Nginx 所需的依赖包

```
# yum install gcc gcc-c++ make automake autoconf libtool pcre pcre-devel zlib zlib-devel openssl openssl-devel
```

- 3、上传 ngx\_cache\_purge-2.3. tar. gz 到/usr/local/src, 解压
  - # cd /usr/local/src/
  - # tar -zxvf ngx\_cache\_purge-2.3.tar.gz
- 4、上传当前的稳定版本 Nginx (nginx-1.6.2. tar. gz) 到/usr/local/src 目录
- 5、编译安装 Nginx (添加 ngx\_cache\_purge 模块)
  - # cd /usr/local/src/
  - # tar -zxvf nginx-1.6.2.tar.gz
  - # cd nginx-1.6.2
  - # ./configure --prefix=/usr/local/nginx --add-module=/usr/local/src/ngx\_cache\_purge-2.3
  - # make && make install
- 6、配置 Nginx,设置负载均衡以及缓存
- # vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf

```
user root;
```

worker\_processes 1;

```
#error_log logs/error.log;
```

#error\_log logs/error.log notice;

#error\_log logs/error.log info;





```
#pid
           logs/nginx.pid;
events {
    worker connections 1024;
   use epoll;
http {
    include
                 mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for";
    #
    #access log logs/access.log main;
    sendfile
                   on;
    tcp_nopush
                  on;
    #keepalive_timeout 0;
    keepalive_timeout 65;
    #gzip on;
    #设置缓存
    server_names_hash_bucket_size 128;
    client_header_buffer_size 32k;
    large_client_header_buffers 4 32k;
    client_max_body_size 300m;
    proxy_redirect off;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_connect_timeout 90;
    proxy_send_timeout 90;
    proxy_read_timeout 90;
    proxy_buffer_size 16k;
    proxy_buffers 4 64k;
    proxy_busy_buffers_size 128k;
    proxy_temp_file_write_size 128k;
    #设置缓存存储路径、存储方式、分配内存大小、磁盘最大空间、缓存期限
    \verb|proxy_cache_path|/fastdfs/cache/nginx/proxy_cache| levels=1:2|
    keys_zone=http-cache:200m max_size=1g inactive=30d;
```





```
proxy_temp_path /fastdfs/cache/nginx/proxy_cache/tmp;
#设置 groupl 的服务器
upstream fdfs_group1 {
    server 192.168.1.135:8888 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=30s;
    server 192.168.1.136:8888 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=30s;
#设置 group2 的服务器
upstream fdfs_group2 {
    server 192.168.1.137:8888 weight=1 max fails=2 fail timeout=30s;
    server 192.168.1.138:8888 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=30s;
server {
                8000;
   listen
   server_name localhost;
   #charset koi8-r;
   #access_log logs/host.access.log main;
   #设置 group 的负载均衡参数
   location /group1/M00 {
       proxy_next_upstream http_502 http_504 error timeout invalid_header;
       proxy_cache http-cache;
       proxy_cache_valid 200 304 12h;
       proxy_cache_key $uri$is_args$args;
       proxy_pass http://fdfs_group1;
       expires 30d;
   location /group2/M00 {
       proxy_next_upstream http_502 http_504 error timeout invalid_header;
       proxy_cache http-cache;
       proxy_cache_valid 200 304 12h;
       proxy_cache_key $uri$is_args$args;
       proxy_pass http://fdfs_group2;
       expires 30d;
   #设置清除缓存的访问权限
   location ~/purge(/.*) {
       allow 127. 0. 0. 1;
       allow 192.168.1.0/24;
       deny all;
       proxy_cache_purge http-cache $1$is_args$args;
```



```
/404. html;
       #error page 404
       # redirect server error pages to the static page /50x.html
       error_page 500 502 503 504 /50x.html;
       location = /50x. html {
          root html;
按以上nginx 配置文件的要求, 创建对应的缓存目录:
# mkdir -p /fastdfs/cache/nginx/proxy_cache
# mkdir -p /fastdfs/cache/nginx/proxy_cache/tmp
7、系统防火墙打开对应的端口
# vi /etc/sysconfig/iptables
## Nginx
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8000 -j ACCEPT
# service iptables restart
8、启动 Nginx
# /usr/local/nginx/sbin/nginx
重启 Nginx
# /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
设置 Nginx 开机启动
# vi /etc/rc.local
加入: /usr/local/nginx/sbin/nginx
9、文件访问测试
前面直接通过访问 Storage 节点中的 Nginx 的文件
    http://192.168.1.135:8888/group1/M00/00/00/wKgBh1Xtr9-AeTfWAAVF0L7FJU4.tar.gz
    http://192.168.1.137:8888/group2/M00/00/00/wKgBiVXtsDmAe3kjAAVF0L7FJU4.tar.gz
现在可以通过 Tracker 中的 Nginx 来进行访问
    (1) 通过 Tracker1 中的 Nginx 来访问
```

http://192.168.1.131:8000/group1/M00/00/00/wKgBh1Xtr9-AeTfWAAVF0L7FJU4.tar.gz http://192.168.1.131:8000/group2/M00/00/00/wKgBiVXtsDmAe3kjAAVF0L7FJU4.tar.gz

(2) 通过 Tracker2 中的 Nginx 来访问


 $\frac{\text{http://192.168.1.132:8000/group1/M00/00/00/wKgBh1Xtr9-AeTfWAAVF0L7FJU4.tar.gz}}{\text{http://192.168.1.132:8000/group2/M00/00/wKgBiVXtsDmAe3kjAAVF0L7FJU4.tar.gz}}$ 

由上面的文件访问效果可以看到,每一个 Tracker 中的 Nginx 都单独对后端的 Storage 组做了负载均衡,但整套 FastDFS 集群如果想对外提供统一的文件访问地址,还需要对两个 Tracker 中的 Nginx 进行 HA 集群。





## 八、使用 Keepalived + Nginx 组成的高可用负载均衡集群做两个 Tracker 节点中 Nginx 的负载均衡



FastDFS集群

- 1、《Dubbo 视频教程--高可用架构篇--第 08 节--Keepalived+Nginx 实现高可用负载均衡》
- 2、在 Keepalived+Nginx 实现高可用负载均衡集群中配置 Tracker 节点中 Nginx 的负载均衡反向代理 (192. 168. 1. 51 和 192. 168. 1. 52 中的 Nginx 执行相同的配置)

```
# vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
```

```
user root;
worker_processes 1;
#error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;
#pid
           logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections 1024;
http {
    include
                 mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    #log format main '$remote addr - $remote user [$time local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for";
    #access_log logs/access.log main;
    sendfile
                   on;
    #tcp_nopush
                   on;
    #keepalive_timeout 0;
    keepalive_timeout 65;
```





#gzip on;

```
## FastDFS Tracker Proxy
upstream fastdfs_tracker {
     server 192.168.1.131:8000 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=30s;
     server 192.168.1.132:8000 weight=1 max_fails=2 fail_timeout=30s;
server {
    listen
                88:
    server_name localhost;
    #charset koi8-r;
    #access_log logs/host.access.log main;
    location / {
       root html;
       index index.html index.htm;
    #error_page 404
                                 /404. html;
    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x. html {
       root html;
    ## FastDFS Proxy
    location /dfs {
       root html:
        index index.html index.htm;
       proxy_pass http://fastdfs_tracker/;
       proxy_set_header Host $http_host;
       proxy_set_header Cookie $http_cookie;
       proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
       proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
       proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
       client_max_body_size 300m;
}
```

- 3、重启 192.168.1.51 和 192.168.1.52 中的 Nginx
- # /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
- 4、通过 Keepalived+Nginx 组成的高可用负载集群的 VIP(192.168.1.50)来访问 FastDFS 集群中的文件 <a href="http://192.168.1.50:88/dfs/group1/M00/00/00/wKgBh1Xtr9-AeTfWAAVF0L7FJU4.tar.gz">http://192.168.1.50:88/dfs/group2/M00/00/00/wKgBiVXtsDmAe3kjAAVF0L7FJU4.tar.gz</a>





# 九、FastDFS 集群在简易版支付系统中的使用 具体内容请看视频教程

注意: 千万不要使用 kill -9 命令强杀 FastDFS 进程, 否则可能会导致 binlog 数据丢失。

最新课程列表、课程下载链接、课程知识互动,请关注"龙果"微信公众号!



内容持续完善中!

