算子工程学习记录

lxl

2024年7月11日

1 工程创建

CANN软件包中提供了工程创建工具msopgen,开发者可以输入算子原型定义文件生成Ascend C算子开发工程。

1.1 步骤1 编写AddCustom算子的原型定义json文件

假设AddCustom算子的原型定义文件命名为add_custom.json,文件内容如下:

```
1
2
               "op": "AddCustom",
3
               "input_desc": [
4
5
                   "name": "x",
6
                   "param_type": "required",
7
8
                   "format": ["ND"],
9
                   "type": ["fp16"]
10
11
                   "name": "y",
12
                   "param_type": "required",
                   "format": ["ND"],
14
                   "type": ["fp16"]
15
16
               ],
^{17}
               "output_desc": [
18
19
                   "name": "z",
20
                   "param_type": "required",
21
                   "format": ["ND"],
22
                  "type": ["fp16"]
23
24
               ]
26
           ]
```

主要是描述算子的输入输出和名称,这些事下面msopgen创建我们自定义工程必须的信息

1.2 步骤2 使用msopgen工具生成AddCustom算子的开发工程。

如果msopgen没有被加入path的话,就得用绝对路径来定位它来运行,一般 他的位置在

 $\$ \$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest/python/site-packages/bin 或者 \$INSTALL_DIR/python/site-packages/bin/msopgen

1.2.1 使用方法:

\$\{\install_Dirk\}/python/site-packages/bin/msopgen gen -i \$\text{HOME/sample/add_custom.json}
-c ai_core-<soc_version> -lan cpp -out \$\text{HOME/sample/AddCustom}

- \${INSTALL_DIR} 为 CANN 软件安装后文件存储路径,请根据实际环境进行替换。
- -i: 算子原型定义文件 add_custom.json 所在路径。
- -c: ai_core-<soc_version> 代表算子在 AI Core 上执行,<soc_version> 为昇腾 AI 处理器的型号,可通过 npu-smi info 命令进行查询,基于 同系列的 AI 处理器型号创建的算子工程,其基础功能能力通用。例 如 soc_version 设置为 Ascend310P1,创建的算子工程,也可以用于 开发运行于 Ascend310P3 上的算子。
- -lan: 参数 cpp 代表算子基于 Ascend C 编程框架,使用 C++ 编程 语言开发。

注意 -out后也要改成我们创建的算子名称,大驼峰命名法

1.3 步骤3 命令执行完后,会在\$HOME/sample目录下生成算子工程目录AddCustom,工程中包含算子实现的模板文件,编译脚本等,如下所示:



图 1: 目录结构

2 算子主机和设备端的工作

2.1 主机侧

定义好有多少核,怎么切分数据,主要是完成把数据准备好,切分策 略确定,送往设备侧运算

用到的数据结构的详细解释 (待补充)

- TilingContext:
- TilingData:
- context:

2.2 设备侧

• 分给每个核的大份数据分成能被核心一次性处理的n组tile

```
__aicore__ inline void Init(GM_ADDR x, GM_ADDR y, GM_ADDR z, uint32_t
           totalLength, uint32_t tileNum)
          ASSERT(GetBlockNum() != 0 && "block dim can not be zero!");
          this->blockLength = totalLength / GetBlockNum();
          this->tileNum = tileNum;
          ASSERT(tileNum != 0 && "tile num can not be zero!");
          this->tileLength = this->blockLength / tileNum / BUFFER_NUM;
          xGm.SetGlobalBuffer((__gm__ DTYPE_X *)x + this->blockLength *
               GetBlockIdx(), this->blockLength);
10
          yGm.SetGlobalBuffer((__gm__ DTYPE_Y *)y + this->blockLength *
               GetBlockIdx(), this->blockLength);
          zGm.SetGlobalBuffer((__gm__ DTYPE_Z *)z + this->blockLength *
11
               GetBlockIdx(), this->blockLength);
          pipe.InitBuffer(inQueueX, BUFFER_NUM, this->tileLength * sizeof(DTYPE_X)
          pipe.InitBuffer(inQueueY, BUFFER_NUM, this->tileLength * sizeof(DTYPE_Y)
13
          pipe.InitBuffer(outQueueZ, BUFFER_NUM, this->tileLength * sizeof(DTYPE_Z
14
      }
15
```

Listing 1: add_custom_init

• 处理三步骤 CopyIn, Compute, CopyOut

CopyIn: 把数据片搬入设备

Compute: 负责设备内数据运算 CopyOut: 把运算结果搬到内存

它们看似是得等前一步执行完才能到后一步,要等很长时间,实际上 是指令的发送顺序,不用等命令执行完,这些指令被很快的按这个次 序发送到设备的指令队列,在那里形成流水

- 队列中buffer num的个数对性能的影响:
 - Q1: 怎么影响性能的?
 - A1: 待补充,没理清楚