RocketMQ 运维指令

1.1.控制台使用

RocketMQ 提供有控制台及一系列控制台命令,用于管理员对主题,集群, broker 等信息的管理;

- 登录控制台: 首先进入 RocketMQ 工程,进入/RocketMQ/bin 在该目录下有个 mqadmin 脚本
- 查看帮助:
 在 mqadmin 下可以查看有哪些命令
 sh mqadmin
- 查看具体命令的使用
 sh mqadmin help 命令名称
 例如,查看 updateTopic 的使用
 sh mqadmin help updateTopic

1.2. 详细命令

1.2.1. 创建 Topic

指令 updateTopi	c 类 路 com. alibaba. 径	rocketmq.tools.command.topic.UpdateTopicSubCommand
参数	是否必填	说明
-b	如果 -c 为空,则必填	broker 地址,表示 topic 建在该 broker
-c	如果 -b 为空,则必填	cluster 名称,表示 topic 建在该集群(集群可通过
		clusterList 查询)
-h	否	打印帮助
-n	是	nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;
-p	否	指定新 topic 的权限限制(W R WR)
-r	否	可读队列数 (默认为 8)
-W	否	可写队列数 (默认为 8)

ZSmart7 WDP 之后台编码规范 内部公开▲

-t		是	topic 名称(名称只能使用字符 ^[a-zA-Z0-9]+\$)		
举例	在集群 DefaultCluster 上创建主题 ZTEExample, nameserve 地址为 10.45.47.168:9876				
sh mqadmin updateTopic -n 10.45.47.168 -c DefaultCluster -t ZTEExample					

1.2.2. 删除 Topic

指令	deleteT	opic	类路径	com.alibaba.r	${\tt com.alibaba.rocketmq.tools.command.topic.DeleteTopicSubCommand}$	
参数			是否必填		说明	
-c	+		是		cluster 名称,表示删除某集群下的某个 topic (集群	
					可通过 clusterList 查询)	
-h			否		打印帮助	
-n			是		nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;	
-t		是			topic 名称(名称只能使用字符 ^[a-zA-Z0-9]+\$)	
举例	了	在集群 DefaultCluster 上删除主题 ZTEExample, nameserve 地址为 10.45.47.168:9876				
sh mqadmin deleteTopic -n 10.45.47.168:9876 -c DefaultCluster -t ZTEExample						

1.2.3.创建(修订)订阅组

指令	updateSubGroup	类 路	com. alibaba.rocketmq.tools.command.consumer.UpdateSubGroupSubC		
		径	ommand		
参数	5	是否必均	真	说明	
-b		如果 - c シ	为空,则必填	broker 地址,表示订阅组建在该 broker	
-c		如果 -b :	为空,则必填	cluster 名称,表示 topic 建在该集群(集群可通过	
				clusterList 查询)	
-d		否		是否容许广播方式消费	
-g		是		订阅组名	
-i		否		从哪个 broker 开始消费	
-m		否		是否容许从队列的最小位置开始消费,默认会设置为	

本文中的所有信息归中兴软创科技有限责任公司所有,未经允许,不得外传 第 3/18 页

ZSmart7 WDP 之后台编码规范 内部公开▲

		false
-q	否	消费失败的消息放到一个重试队列,每个订阅组配置几
		个重试队列
-r	否	重试消费最大次数,超过则投递到死信队列,不再投递,
		并报警
-s	否	消费功能是否开启
-w	否	发现消息堆积后,将 Consumer 的消费请求重定向到另外
		一台 Slave 机器
-h	否	打印帮助
-n	是	nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;
举例		

1.2.4.删除订阅组配置

指令	deleteSubGroup	类 路 com. alibaba. rocketmq. tools. command. consumer. DeleteSubscription				
		径	GroupCommand			
参数		是否必填		说明		
-b		如果 -c >	为空,则必填	broker 地址,表示订阅组建在该 broker		
-c		如果 -b >	为空,则必填	cluster 名称,表示 topic 建在该集群(集群可通过		
				clusterList 查询)		
-g		是		订阅组名		
-h		否		打印帮助		
-n		是		nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;		
举例						

1.2.5.更新 Broker 配置文件

指令	updateBrokerCo	类 路	com. alibaba. r	ocketmq.tools.command.broker.UpdateBrokerConfigSu			
	nfig	径	bCommand				
参数		是否必均	真	说明			
-b		如果 -c :	为空,则必填	broker 地址,表示订阅组建在该 broker			
-c		如果 -b 为空,则必填		cluster 名称,表示 topic 建在该集群(集群可通过			
				clusterList 查询)			
-k		是		key 值			
-v		否		value 值			
-h		否		打印帮助			
-n		是		nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;			
举例							

1.2.6.查看 Topic 列表信息

指令	topicList	类 路	com. alibaba. rocketmq. tools. command. broker. UpdateBrokerConfigSu				
		径	bCommand				
参数		是否必均	真	说明			
-h		否		打印帮助			
-n		是		nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;			
举例	举例 nameserve 地址为 10. 45. 47. 168:9876						
sh mqa	dmin topicList —n	10. 45. 47.	168:9876				
打印内	容:						
Benchma	BenchmarkTest						
%RETRY	%RETRY%simple-consumer-test						
SELF_TI	SELF_TEST_TOPIC						

ZTEExample

注释: 上述头三个主题是 RocketMQ 默认预先创建

1.2.7.查看 Topic 路由信息

指令	topicRo	oute	类	路	com. alibaba. r	ocketmq.tools.command.topic.TopicRouteSubCommand
参数	参数			必垻	į	说明
-t			是			topic 名称
-h			否			打印帮助
-n			是			nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;
举例		查看主题	ZTEExa	umple	e 的路由,names	erve 地址为 10. 45. 47. 168:9876
sh mqa	dmin top	icRoute -r	10.45	5. 47.	. 168:9876 -t Z	TEExample_Crm
打印内等	容:					
{						
	″b	rokerDatas	s":[{			
		"bro	okerAdo	drs"	: {0:"10, 45, 47.	168:10911"
		},				
		"bro	okerNam	ne":	"crmdb"	
	}]	,				
	"q	ueueDatas'	": [{			
		"bro	okerNan	me":	"crmdb",	
		"pei	rm":6,			
	"readQueueNums":8,					
		″wr	iteQueı	ıeNu	ms":8	
	}]					
}						

1.2.8.查看 Topic 统计信息

指令	topicS	tats	*************************************		路	com. alibaba	. rocketmq. tools. command. topic. TopicStatsSubCommand
参数				在 是否必填			说明
-t				是			topic 名称
-h				否			打印帮助
-n				是			nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;
举例		查看	主题 2	TEEx	amp1	e 的统计信息,	nameserve 地址为 10.45.47.168:9876
sh mqa	dmin top	icSta	ts –n	10. 4	15. 47	. 168:9876 —t	ZTEExample
打印内	容: (统	计信息	思里包括	舌有	offse	et、最后更新問	寸间)
#Broke	r Name	#QID	#Min	Offs	set	#Max Offset	#Last Updated
crmdb		0	0			1	2014-02-10 11:37:44,977
crmdb		1	0			0	
crmdb		2	0			0	
crmdb		3	0			0	
crmdb		4	0	0		0	
crmdb		5	0	0		0	
crmdb		6	0			0	
crmdb		7	0			0	

1.2.9.查看 Broker 统计信息

指令	brokerStats	类 路 径	com. alibaba. rocketmq. tools. command. broker. BrokerStatsSubComma		
参数		是否必为			
-b		是		broker 地址	
-h		否		打印帮助	
-n 是			nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;		

本文中的所有信息归中兴软创科技有限责任公司所有,未经允许,不得外传 第 7/18 页

ZSmart7 WDP 之后台编码规范 内部公开▲

举例

查看 broker(crmdb)的统计信息, broker 地址为 10.45.47.168:10911, nameserve 地址为

10. 45. 47. 168:9876

sh mqadmin brokerStats -n 10.45.47.168:9876 -b 10.45.47.168:10911

打印内容:

bootTimestamp : 1392003367470

brokerVersion : 29

brokerVersionDesc : V3_0_7

commitLogDiskRatio : 0.32690830974763857

commitLogMaxOffset : 217

commitLogMinOffset : 0

consumeQueueDiskRatio : 0.32690830974763857

dispatchMaxBuffer : 1

getFoundTps : 0.0 0.0 0.0

getMessageEntireTimeMax : 4

getMissTps : 0.0 0.0 0.0

getTotalTps : 0.0 0.0 0.0

getTransferedTps : 0.0 0.0 0.0

msgGetTotalTodayMorning : 0

msgGetTotalTodayNow : 1

msgGetTotalYesterdayMorning : 0

msgPutTotalTodayMorning : 0

msgPutTotalTodayNow : 1

 ${\tt msgPutTotalYesterdayMorning}$: 0

putMessageAverageSize : 217.0

putMessageDistributeTime :

0 (0.0%)

1 (100.0%)

0 (0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

0 (0.0%)

0(0.0%)

putMessageEntireTimeMax : 6

putMessageSizeTotal : 217

putMessageTimesTotal : 1

putTps : 0.0 0.0 0.0

runtime : [0 days, 3 hours, 21 minutes, 1 seconds]

sendThreadPoolQueueCapacity : 100000

sendThreadPoolQueueSize : 0

1.2.10. 根据消息 ID 查询消息

指令	query	MsgById	类	路	com. alibaba. rocketmq. tools. command. message. QueryMsgByIdSubComm			
			径		and			
参数			是否必填			说明		
-i	-i 是			是		msgId		
-h			否			打印帮助		
-n		X	是			nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;		
举例		查询 msg	Id= 0A2D2FA800002A9F0000000000000000000 的消息, nameserve 地址为					
		10. 45. 47. 1	.68:98	8:9876				

打印内容:

Topic: ZTEExample

Tags: [SimpleTest]

Keys: [SimpleTest-1]

Queue ID: 0

Queue Offset: 0

CommitLog Offset:

ZSmart7 WDP 之后台编码规范 内部公开▲

Born Timestamp: 2014-02-26 14:49:10,875

Store Timestamp: 2014-02-26 14:48:44,840

Born Host: 10.45.46.229:4231

Store Host: 10.45.47.168:10911

System Flag: 0

Properties: {TAGS=SimpleTest, KEYS=SimpleTest-1, WAIT=true}

1.2.11. 根据消息 Key 查询消息

指令	queryMsgByKey	类 路	com. alibaba.rocketmq.tools.command.message.QueryMsgByKeySubCom					
		径	mand					
参数		是否必为	真	说明				
-f		否		被查询消息的截止时间				
-k		是		msgKey				
-t		是		Topic 名称				
-h		否		打印帮助				
-n		是		nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;				
举例	查 询 Top	pic= ZTE	Example 下 1	key= SimpleTest-1 的消息, nameserve 地址为				
	10. 45. 47. 1	.68:9876						
sh mqa	dmin queryMsgByl	Key -n 10.4	45.47.168:9876	-t ZTEExample -k SimpleTest-1				
打印内容:								
#Message ID #QID #Offset								
0A2D2	FA800002A9F000	000000000	00000	0 0				

1.2.12. 根据 Offset 查询消息

指令	queryMsgByOffs	类	路	com. alibaba. rocketmq. tools. command. message. QueryMsgByOffsetSub
	et	径		Command

ZSmart7 WDP 之后台编码规范 内部公开▲

参数		是否必填	说明	
-b		是	Broker 名称,表示订阅组建在该 broker (这里需要注意	
			填写的是 broker 的名称,不是 broker 的地址,broker	
			名称可以在 clusterList 查到)	
-i		是	query 队列 id	
-0		是	offset 值	
-t		是	topic 名称	
-h		否	打印帮助	
-n		是	nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;	
*** * . *	1.31			

举例

查询 brokerName=crm-168, Topic= ZTEExample 的第 1 个队列下 offset=0 的消息, nameserve 地址为 10. 45. 47. 168:9876

sh mqadmin queryMsgByOffset -n 10.45.47.168:9876 -b crm-168 -i 0 -t ZTEExample -o 0

打印内容:

Topic: ZTEExample

Tags: [SimpleTest]

Keys: [SimpleTest-1]

Oueue ID: 0

Queue Offset: 0

CommitLog Offset: 0

Born Timestamp: 2014-02-26 14:49:10,875

Store Timestamp: 2014-02-26 14:48:44,840

Born Host: 10.45.46.229:4231

Store Host: 10.45.47.168:10911

System Flag: 0

Properties: {TAGS=SimpleTest, KEYS=SimpleTest-1, WAIT=true}

1.2.13. 查询 Producer 的网络连接

● 该命令只打印当前与 cluster 连接的 producer 网络连接信息

指令	produ	cerConnec	类	路	com. alibaba. rocketmq. tools. command. connection. ProducerConnecti				
	tion		径		onSubCommand				
参数			是否	必均	真	说明			
-g			是			生产者所属组名			
-t			是			topic 名称			
-h	-h					打印帮助			
-n			是			nameserve 服务地址列表,格式ip:port;ip:port;			
举例		查询当前原	属于 g	roup	(生产者组)=	simple-producer-test的生产者到 topic=ZTEExample的			
		网络连接,	names	serve	地址为 10.45.4	7. 168:9876			
sh mqa	dmin p	roducerCon	nection	n -n 1	10.45.47.168:98	76 -g simple-producer-test -t ZTEExample			
打印内	打印内容:								
0001	0001 10.45.46.229@simple-producer-test-99f09de2a20a4b6284bb949b452bee0c 10.45.46.229:4332								
JAVA	V3_0)_7							

1.2.14. 查询 Consumer 的网络连接

● 该命令只打印当前与 cluster 连接的 consumer 网络连接信息

		● 该师专州打中国的与 cluster 建铵的 consumer 网络建铵信息							
	指令	consu	merConnec	类路 com.alibaba.r		com. alibaba.r	ocketmq.tools.command.connection.ConsumerConnecti		
		tion		径		onSubCommand			
	参数			是召	5必均	真	说明		
	-g 是				消费者所属组名				
	-h			否			打印帮助		
•	-n			是			nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;		
	举例		查询当前属于 group (消费者组) = simple-consumer-test 的消费者的网络连接, nameserve						
		地址为 10. 45. 47. 168:9876							
	sh mqa	dmin c	onsumerCor	necti	on -n	10.45.47.168:98	376 -g simple-consumer-test		

打印内容:

001 10.45.46.229@simple-consumer-test-7babbb6021b040d29978494b16d559ae 10.45.46.229:4355

JAVA V3_0_7

Below is subscription:

001 Topic: ZTEExample SubExpression: *

 $Consume Type: CONSUME_ACTIVELY$

MessageModel: CLUSTERING

 $Consume From Where: CONSUME_FROM_LAST_OFFSET$

1.2.15. 查看订阅组消费状态

指令	consumerProgre	类 路	com. al	libaba.r	rocketmq.tools.command.consumer.ConsumerProgressSu				
	SS	径	bCommand						
参数		是否必定	是否必填						
-g		是			消费者所属	组名			
-h		否	否						
-n	Ç.	是			nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;				
举例	举例 查询当前属于 group (消费者组) = simple-consumer-test 的订阅状态, nameserve 地址								
	10. 45. 47.	168:9876							
sh mqa	dmin consumerPr	ogress -n 10	.45.47.1	68:9876	-g simple-c	onsumer-test			
打印内	容:								
#Topic	#Broke	er Name	#QID	#Broker Offset		#Consumer Offset	#Diff		
ZTEEx	ample crm-1	68	0	2		2	0		
ZTEEx	ample crm-1	68	1	0		0	0		
ZTEEx	ample crm-1	crm-168		0		0	0		
ZTEEx	ample crm-1	crm-168		0		0	0		
ZTEEx	ample crm-1	68	4	0		0	0		

ZSmart7 WDP 之后台编码规范 内部公开▲

ZTEExample	crm-168	5	0	0	0
ZTEExample	crm-168	6	0	0	0
ZTEExample	crm-168	7	0	0	0
Consume TPS: 0					
Diff Total: 0					• (

1.2.16. 查看集群消息

指令	clust	erList	类路 com. alibaba.ro			rocketmq.too	ocketmq.tools.command.cluster.ClusterListSubComma					
			径		nd							
参数			是否	必均	真		说明					
-m			否				打印更多信	息 (增加打	印出如下信	信息 #InTotalYest,		
							#OutTotalYe	est, #InTot	alToday ,#	OutTotalToday)		
-h			否				打印帮助	打印帮助				
-n			是				nameserve 月	B 务地址列表	,格式 ip:	port;ip:port;		
举例		查询当前组	集群状	态,	nameser	ve 地:	址为 10. 45. 47.	168:9876				
sh mqa	dmin c	usterList -n	10.45	.47.1	68:9876							
打印内	容:	X										
#Cluste	er Name	e #Broker	Name	#E	BID #A	ddr		#Version	#InTPS	#OutTPS		
CRM		crm-1	68		0	10.45.	47.168:10911	V3_0_7	0.00	0.00		
CRM		crm-1	81		0	10.45.	47.181:10911	V3_0_7	0.00	0.00		
X												
sh mqa	dmin c	lusterList -n	10.45	.47.1	68:9876	-m						
#Cluste	er Namo	e #Brok	er Nar	ne	#InTota	lYest	#OutTotalYe	st #InTota	lToday 7	#OutTotalToday		
CRM		crm-16	8			0		0	2	3		
CRM		crm-18	1			0		0	0	0		

1.2.17. 添加(更新) KV 配置信息

指令	update	eKvConfig	类	路	com. alibaba.rocketmq.tools.command.namesrv.UpdateKvConfigComma			
			径		nd	4		
参数			是召	必均	真	说明		
-k			是			key 值		
-v	是				value 值			
-S			是			Namespace 值		
-h			否			打印帮助		
-n			是			nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;		
举例	举例							

1.2.18. 删除 KV 配置信息

指令	deleteKvConfig	类 路	com. alibaba.rocketmq.tools.command.namesrv.DeleteKvConfigComma			
		径	nd			
参数		是否必均	真	说明		
-k		是		key 值		
-s		是		Namespace 值		
-h		否		打印帮助		
-n	5	是		nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;		
举例						

1.2.19. 添加 (更新) Project group 配置信息

指令	updateProjectG	类	路	com. alibaba. rocketmq. tools. command. namesrv. UpdateProjectGroupC
----	----------------	---	---	--

ZSmart7 WDP 之后台编码规范 内部公开▲

	roup		径	ommand	
参数			是否必均	真	说明
-i	i		是		服务器 ip
-p			是		project group名
-h			否		打印帮助
-n			是		nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;
举例					
	1				

1.2.20. 删除 Project group 配置信息

指令	deleteProjectG	类 路	com. alibaba. rocketmq. tools. command. namesrv. DeleteProjectGroupC					
	roup	径	ommand	ommand				
参数		是否必填		说明				
-i		是		服务器 ip				
-p		是		project group名				
-h		否		打印帮助				
-n		是		nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;				
举例	举例							

1.2.21. 取得 Project group 配置信息

指令	getProjectGrou	类	路	com. alibaba. rocketmq. tools. command. namesrv. GetProjectGroupComm				
	p	径		and				
参数		是否必填		真	说明			
-i		是			服务器 ip			
-р		是			project group 名			
-h		否			打印帮助			

ZSmart7 WDP 之后台编码规范 内部公开▲

-n		是	nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;
举例			

1.2.22. 设置消费进度

● 根据时间来设置消费进度,设置之前要关闭这个订阅组的所有 consumer, 设置完再启动,方可 生效

指令	resetOffsetByT	类 路	com. alibaba. rocketmq. tools. command. offset. ResetOffsetByTimeSub			
	ime	径	Command			
参数	参数		真	说明		
-f		否		通过时间戳强制回滚(true false),默认为 true		
-s	-S			时间戳		
				(currentTimeMillis yyyy-MM-dd#HH:mm:ss:SSS)		
-g		是		消费者所属组名		
-t		是		topic 名称		
-h		否		打印帮助		
-n		是		nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;		
举例						

1.2.23. 清除特定 Broker 权限

指令	wipeWritePerm	类 路 径	com. alibaba. rocketmq. tools. command. namesrv. WipeWritePermSubCom			
参数		是否必填		说明		
-b		是		broker 地址		
-h		否		打印帮助		

ZSmart7 WDP 之后台编码规范 内部公开▲

-n	是	nameserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;
举例		

1.2.24. 获取 Consumer 消费进度

● 该命令只打印当前与 cluster 连接的 consumer 的消费进度

指令		nsumerSta	类	路	com. alibaba. r		q. tools. command.	offset.GetCo	nsumerStatusCom	
	tus		径		mand					
参数				是否必填			说明			
-g			是			消费者所属组名				
-t			是			查询主题				
-i			否			Consumer 客户端 ip				
-h			否			打印表	帮助			
-n	-n			是 names			meserve 服务地址列表,格式 ip:port;ip:port;			
举例		查询属于	group	(消	费者组)=simp	le-con	sumer-test 的消费	者在 Topic=ZT	EExample 上的消	
		费状态,na	ımeseı	rve 地	址为 10. 45. 47. 1	168:987	76			
sh mqa	dmin g	etConsumer	Status	s -n 1	0.45.47.168:987	6 -g sii	mple-consumer-te	st -t ZTEExan	nple	
get con	sumer	status from c	elient.	grou	p=simple-consu	mer-te	st, topic=ZTEExa	mple, originCl	ientId=	
#client	Id						#brokerName	#queueId	#offset	
10.45.4	6.229	simple-con	sume	r-test	-3f89fb692e874	640	crm-168	4	0	
10.45.4	6.229	asimple-con	sume	r-test	-3f89fb692e874	640	crm-168	0	2	
10.45.4	10.45.46.229@simple-consumer-test-3f89fb692e874640						crm-168	3	0	
10.45.46.229@simple-consumer-test-3f89fb692e874640 crm-168 1 0							0			
10.45.46.229@simple-consumer-test-3f89fb692e874640 crm-168 5 0								0		
10.45.46.229@simple-consumer-test-3f89fb692e874640						640	crm-168	6	0	
10.45.46.229@simple-consumer-test-3f89fb692e874640							crm-168	7	0	
10.45.46.229@simple-consumer-test-3f89fb692e874640							crm-168	2	0	