图灵机的思想与模型简介

战德臣

哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员



Research Center on Intelligent
Computing for Enterprises & Services,
Harbin Institute of Technology


图灵机的思想与模型简介 (1)图灵是谁?



图灵及其贡献

- ◆图灵(Alan Turing, 1912~1954), 出生于英国伦 敦,19 岁入剑桥皇家学院,22 岁当选为皇家学会会 员。
- ◆1937年,发表了论文《论可计算数及其在判定问题 中的应用》,提出了图灵机模型,后来,冯·诺依 曼根据这个模型设计出历史上第一台电子计算机。
- ◆1950 年,发表了划时代的文章: 《机器能思考 吗?》,成为了人工智能的开山之作。
- ◆计算机界于1966年设立了最高荣誉奖: ACM图灵 奖。





图灵机装置示意图


你能查阅一下哪些人获得图灵奖了吗? 因为什么贡献而获奖呢?

图灵机的思想与模型简介 (2)图灵认为什么是计算?



什么是计算

◆所谓计算就是计算者(人或机器)对一条两端可无限延长的纸带上的一串0或1,执行指令一步一步地改变纸带上的0或1,经过有限步骤最后得到一个满足预先规定的符号串的变换过程。



图灵机的思想与模型简介 (2)图灵认为什么是计算?



图灵机的思想

是关于数据、指令、程序及程序/指令自动执行的基本思想。

- ◆ 输入被制成一串0和1的纸带,送入机器中----数据。如0001000100011····
- ◆ 机器可对输入纸带执行的基本动作包括: "翻转0为1",或 "翻转1为0", "前移一位", "停止"。
- ◆ 对基本动作的控制----指令, 机器是按照指令的控制选择执行哪一个动作, 指令也可以用0和1来表示: 01表示"翻转0为1"(当输入为1时不变), 10表示"翻转1为0"(当输入0时不变), 11表示"前移一位", 00表示"停止"。
- ◆输入如何变为输出的控制可以用指令编写一个程序来完成,如:01111011011100…
- ◆ 机器能够读取程序,按程序中的指令顺序读取指令,

读一条指令执行一条指令。由此实现自动计算。




图灵机的思想与模型简介

(3)图灵机是什么?



图灵机模型

- ◆基本的图灵机模型为一个七元组,如右图
- ◆几点结论:
- (1) 图灵机是一种思想模型,它由一个控制器(有限状态转换器),一条可无限延伸的带子和一个在带子上左右移动的读写头构成。
- (2)程序是五元组<q,X,Y,R(或L或N),p>形式的指令集。其定义了机器在一个特定状态q下从方格中读入一个特定字符X时所采取的动作为在该方格中写入符号Y,然后向右移一格R(或向左移一格L或不移动N),同时将机器状态设为p供下一条指令使用。



图灵机的思想与模型简介

(3)图灵机是什么?



战德臣教授

执

行过

图灵机模型示例。(注:(q,X,Y,R(或L或N),p), 状态图中

圆圈内的是状态,箭线上的是<X,Y,R>,其含义见前页)


S₁: 开始状态

S₂: 右移状态

S₃: 左移状态

S₄: 停机状态

 $(S_1,0,0,R,S_1)$ $(S_1,1,1,R,S_2)$ $(S_2,1,1,R,S_2)$ $(S_2,0,1,L,S_3)$ $(S_3,1,1,L,S_3)$ $(S_3,0,0,N,S_4)$








0 0 1 1 0 0 0 1 1


你能否用另一个输入模拟一下这个程序的执行呢?


功能:将一串连续1的后面再加一位1











图灵机的思想与模型简介 (3)图灵机是什么?



几点结论(续):

- ◆(3)图灵机模型被认为是计算机的基本理论模型
- -----计算机是使用相应的程序来完成任何设定好的任务。图灵机是一种离散的、有穷的、构造性的问题求解思路,一个问题的求解可以通过构造其图灵机(即程序)来解决。
- ◆(4)图灵认为:凡是能用算法方法解决的问题也一定能用图灵机解决;凡是图灵机解决不了的问题任何算法也解决不了----图灵可计算性问题。

图灵机的思想与模型简介 (4)小结?





输入/输出都是0 和1的形式表达 程序和指令也是0和1的形式表达

程序可用状态转换图来表达

冯.诺依曼计算机: 思想与构成

战德臣

哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员




Research Center on Intelligent
Computing for Enterprises & Services,
Harbin Institute of Technology

冯.诺依曼计算机:思想与构成(1)什么是冯.诺依曼计算机?



冯.诺依曼(Von.Neumann)计算机

- ◆1944~1945年间,冯.诺伊曼提出 "存储程序"的计算机设计思想, 并进行了实践,现代计算机普遍来 讲属于冯.诺伊曼机体系。
- ◆冯.诺伊曼机的基本思想:
 - ●运算和存储分离
 - 存储程序: 指令和数据以同等地位事先存于存储器,可按地址寻访,连续自动执行。
 - ●五大部件构成: 运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备
 - ●指令和数据用二进制表示,指令由操作码和地址码组成
 - •以运算器为中心,控制器负责解释指令,运算器负责执行指令




冯.诺依曼计算机: 思想与构成



(2)冯.诺依曼计算机的结构是怎样的?部件有哪些?部件的关系怎样?

以运算器为中心的冯.诺依曼计算机构成图




冯.诺依曼计算机: 思想与构成



(3)存储器为中心与运算器为中心相比的优点在哪里?

以存储器为中心的现代计算机构成图




同样是五个部件,以不同的结构来连接,便体现了不同的性能----这就是"系统":强调"结构",强调部件连接后的整体性、协同性

冯.诺依曼计算机: 思想与构成 (4)冯.诺依曼计算机的工作原理是怎样的?



工作原理



存储地址	存储内容(以语义形式表述)			
0	指令: 取出 125 号单元的操作数 (即操作数 x)至运算器中			
1	指令: 乘以 126 号单元的操作数 (即操作数 a, 得 xxa 在运算器中)			
125	数据: 数x			
126	数据: 数 a			

- (1) 启动控制器工作
- (2) 发送第1条指令地址
- (3)取出指令并分析指令
- (4) 执行指令: 发送操作数x所在地址
- (5) 执行指令: 取出操作数x


- (6) 发送下一条指令地址
- (7)取出指令并分析指令
- (8)执行指令: 发送操作数a所在地址
- (9)执行指令:取出操作数a
- (10)执行指令: 通知运算器计算a乘x
- (11)继续后续指令的取指、执行…

冯.诺依曼计算机: 思想与构成 (5)什么是CPU? 现代计算机的几大部件是什么?



计算机的基本部件


- ◆CPU: 中央处理单元(Central Process Unit),将运算器和控制器集成在一块芯片上,形成微处理器。
- ◆CPU、主存储器、I/O设备及总线成为现代计算机的四大核心部件。




现代计算机里面,一个微处理器(芯片)可能包含多个CPU,即多核。

冯·诺依曼计算机: 思想与构成 (6)小结






冯.诺依曼计算机: 思想与构成



(7)在"冯.诺依曼机执行程序的基本思维"中的位置?

基本目标: 理解程序是如何被执行的



基本思维: 机器级算法与程序→机器指令与指令系统→存储器→存储程序→运算器与控制器→机器级程序的执行; 算法程序化→程序指令化→指令存储化→执行信号化

自动存取:存储器的工作原理

战德臣


哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员




Research Center on Intelligent
Computing for Enterprises & Services,
Harbin Institute of Technology

自动存取:存储器的工作原理 (1)什么是存储器?







概念映射

存储器	宿舍楼
存储单元	房间
存储位(存0或存1)	床位(住人/不住人)
地址编码 $A_{n-1}A_0$	房间号
单元控制线W _i	房间钥匙
输出缓冲器	公共的走廊及大门

从存储器与宿舍楼的概念对比中,你能发现什么异同吗?


一个存储单元的输出D_{m-1}....D₀

自动存取:存储器的工作原理 (2)存储器是怎样存储0和1的?又是怎样控制存取的?



存储器内部的实现示例

- ◆当地址线和数据线间连接有二极管时,则存储的是1,否则,存储的是0
- ■当地址线和数据线间连接有二极管时,由地址线决定其是输出1或0,即:当地址线为高电平时,则输出1,而当地址线为低电平时,则输出0;
- ■没有连接的,则不受地址线 影响,始终输出低电平**0**;



二极管ROM结构示例 (2位地址控制4个信息单元,每个信息单元是4位0/1码)


自动存取:存储器的工作原理 (2)存储器是怎样存储0和1的?又是怎样控制存取的?



存储器内部的实现示例



将地址编码转换为地址单元控制信号 类比:将房间号转换成房间钥匙




二极管ROM结构示例 (2位地址控制4个信息单元,每个信息单元是4位0/1码)

自动存取:存储器的工作原理 (2)存储器是怎样存储0和1的?又是怎样控制存取的?



存储矩阵的逻辑控制关系示例


 $W_0 = (NOT A_0) AND (NOT A_1)$ $W_1 = A_0 AND (NOT A_1)$ $W_2 = (NOT A_0) AND A_1$ $W_3 = A_0 AND A_1$ $D_3 = W_0 OR W_2$ $D_2 = W_1 OR W_2 OR W_3$ $D_1 = W_1 OR W_2$ $D_0 = W_0 OR W_1 OR W_3$



自动存取:存储器的工作原理 (3)存储器芯片容量不够了怎么办?



用多个存储器芯片可搭建容量更大的存储器



利用4个256x8存储器芯片扩展出1024x8存储器的电路图


问:从概念的角度,你能说说存储器扩展要解决什么问题吗?

提示: 地址编码空间, 存储字长.

自动存取:存储器的工作原理

(4)小结?






自动存取:存储器的工作原理 (5)在"冯.诺依曼机执行程序的基本思维"中的位置?



基本目标: 理解程序是如何被执行的



基本思维: 机器级算法与程序→机器指令与指令系统→存储器→存储程序→运算器与控制器→机器级程序的执行; 算法程序化→程序指令化→指令存储化→执行信号化

机器指令与机器级程序

战德臣

哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员




Research Center on Intelligent
Computing for Enterprises & Services,
Harbin Institute of Technology

机器指令与机器级程序 (1)如何计算一个运算式?



问题---计算机如何计算一个运算式?

$$8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6$$



机器指令与机器级程序 (2)什么是算法?



算法---从冯.诺依曼计算机的角度

可在机器上执行的求解问题的操作规则及步骤,被称为可执行的算法。

计算 $8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6 = ((8 \times 3) + 2) \times 3 + 6$

计算方法1

Step1: 取出数3至运算器中

Step2: 乘以数3在运算器中

Step3: 乘以数8在运算器中

Step4: 存结果8×3²在存储器中

Step5: 取出数2至运算器中

Step6: 乘以数3在运算器中

Step7: 加上(8×32)在运算器中

Step8: 加上数6在运算器中

计算方法2

Step1: 取出数3至运算器中

Step2: 乘以数8在运算器中

Step3: 加上数2在运算器中

Step4: 乘以数3在运算器中

Step5: 加上数6至运算器中

问:怎么看待算法节省的步数? ---算法需要"优化"

机器指令与机器级程序 (3)机器指令是怎样的?



机器指令 - 机器语言

- ◆ 机器指令是CPU可以直接分析并执 行的指令,一般由0和1的编码表 示。
- ◆ 指令≈操作码+地址码;

000001 00 00000111

000100 00 00001010

(如取数,加法等操作) (操作中的数据的来源)

000001 0000000100

000001 0000001100

000001 0000001000

机器指令		对应的功能	
操作码	地址码	አነ <u>የ</u> ጀርካን- / /ህፀና	
取数	α	α号存储单元的数 取出送到	
000001	000000100	运算器;	
存数	β	运算器中的数 存储到 β号存	
000010	0000010000	储单元;	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储	
000011	0000001010	单元的数,结果保留在运算器;	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储	
000100	0000001001	单元的数,结果保留在运算器;	
打印		打印指令	
000101	0000001100	וויאונ	
停机		停机指令	
000110		15-17に1日マ	

机器指令与机器级程序 (4)怎样用机器指令表达算法?



战德臣 教授

$((8 \times 3) + 2) \times 3 + 6$

机器级

计算方法2

step1: 取出数3至运算器中

Step2: 乘以数8在运算器中

Step3: 加上数2在运算器中

Step4: 乘以数3在运算器中

Step5: 加上数6至运算器中

机器 级程序

000001 0000001000 000100 0000001001 000011 0000001010 000100 0000001000 000011 0000001100 000101 0000001100 000110

机	器指令	对应的功能	
操作码	地址码		
取数	α	α号存储单元的数 取出送到	
000001	000000100	运算器;	
存数	β	运算器中的数 存储到 β号存	
000010	0000010000	储单元;	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ号存储	
000011	0000001010	单元的数,结果保留在运算器;	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ号存储	
000100	0000001001	单元的数,结果保留在运算器;	
打印		打印指令 机器	
000101	0000001100	1) WHE	
		指令	
停机		存机长人	
000110		- 停机指令	

- "3"存储在8号存储单元
- "8"存储在9号存储单元
- "2"存储在10号存储单元
- "6"存储在11号存储单元

机器指令与机器级程序

(5)将机器级程序和数据装载进存储器中?



战德臣 教授

存储器

计算8×3²+2×3+6的程序; 计算ax²+bx+c的程序。

机器 级程序

对应的十	有铁色二的纵机	存储单元的内容				
进制地址	存储单元的地址	操作码	地址码	说明 ————————————————————————————————————		
0	00000000 00000000	000001	0000001000	指令:取出8号存储单元的数(即3)至运算器中		
1	00000000 00000001	000100	0000001001	指令:乘以9号存储单元的数(即8)得8×3在运算器中		
2	00000000 00000010	000011	0000001010	指令:加上 10 号存储单元的数(即 2)得 8×3+2 在运算器中		
3	00000000 00000011	000100	000001000	指令:乘以8号存储单元的数(即3)得(8×3+2)×3在运算器中		
4	00000000 00000100	000011	0000001011	指令:加上11号存储单元的数(即6)得8×3²+2×3+6至运算器中		
5	00000000 00000101	000010	0000001100	指令: 将上述运算器中结果存于 12 号存储单元		
6	00000000 00000110	000101	0000001100	指令: 打印		
7	00000000 00000111	000110		指令: 停机		
8	00000000 00001000	000000	0000000011	数据:数3存于8号单元		
9	00000000 00001001	000000	0000001000	数据:数8存于9号单元	程序与数据以	
10	00000000 00001010	000000 0000000010 000000 0000000110		数据:数 2 存于 10 号单元	同等地位存于	
11	00000000 00001011			数据:数6存于11号单元	存储器中	
12	00000000 00001100			数据: 存放结果		

机器指令与机器级程序

(6)高级语言程序和机器有什么关系呢?



高级语言程序的示例

计算ax²+bx+c


其中a,x,b,c是变量。

变量的地址是由编译程序在编译过程中自动分配的,也即是说编译器根据当时编译的情况,分配a,x,b,c为8号,9号,10号,11号存储单元,并产生上述的机器指令程序

```
Main() {
   int result;
            //定义变量 result
            //定义变量 x
   int x;
            //定义变量 a
   int a;
            //定义变量 b
   int b;
           //定义变量 c
   int c;
   x=3; //将3赋值给x
   //数据赋值过程中也可在运行过程中进行
   a=8; //将8赋值给a
   b= 2;
           //将 2 赋值给 b
   c= 6; //将 6 赋值给 c
   result = a * x * x + b * x + c;
   // 计算 a * x * x + b * x + c 并赋值给 result
   print result; //打印 result 的值
```

机器指令与机器级程序 (7)小结?






机器指令与机器级程序





基本目标: 理解程序是如何被执行的



基本思维: 机器级算法与程序→机器指令与指令系统→存储器→存储程序→运算器与控制器→机器级程序的执行; 算法程序化→程序指令化→指令存储化→执行信号化

机器级程序的执行机制

战德臣

哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员




Research Center on Intelligent
Computing for Enterprises & Services,
Harbin Institute of Technology

机器级程序的执行机制

(1)装配一台计算机--运算器





- □(数据)寄存器
- □算术逻辑部件


$$R_0 = R_1 \theta R_0$$

(赋值, R₀既是一个操作数,又保存运算结果)。 其中θ为算术、逻辑及移位运算符

机器级程序的执行机制

(2)装配一台计算机一控制器





- □程序计数器PC
- □指令寄存器
- □信号控制器
- □时钟与信号发生器

注:

PC: 程序计数器---存储下一要 执行指令的地址

IR: 指令寄存器---存储当前指

令内容

信号控制线

数据线


—— 地址线

机器级程序的执行机制





战德臣 教授



机器级程序的执行机制 (4)指令是怎样被执行的?




指令执行

- ◆不同的指令,由一组不同的电信号构成
- ◆同一指令的电信号在时钟与节拍的控制下按次序产生与传输
- ◆一条指令占用一个或多个机器周期,一个机器周期又分为多个节拍
- ◆最小的时间区隔单位--时钟周期

时钟周期、 节拍与 机器周期

指令执行的信号化--即在节拍控制下有序地发出各种电信号



问: 机器的"主频"指的是什么?


机器级程序的执行机制

(5)机器级程序被装载进存储器中



计算机各部件内部的简单构成关系

- □寄存器
- □算术逻辑部件
- □程序计数器PC
- □指令寄存器
- □信号控制器
- □时钟与信号发生器
- □存储单元地址
- □存储单元内容




机器级程序的执行机制





基本目标: 理解程序是如何被执行的



基本思维: 机器级算法与程序→机器指令与指令系统→存储器→存储程序→运算器与控制器→机器级程序的执行; 算法程序化→程序指令化→指令存储化→执行信号化

战德臣


哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员



Research Center on Intelligent
Computing for Enterprises & Services,
Harbin Institute of Technology









(2)第1条指令的读取



战德臣 教授







(4)第2条指令的读取










(5)第2条指令的执行

















机器级程序的执行过程模拟 (7)小结?










基本目标: 理解程序是如何被执行的



基本思维: 机器级算法与程序→机器指令与指令系统→存储器→存储程序→运算器与控制器→机器级程序的执行; 算法程序化→程序指令化→指令存储化→执行信号化