
Lecture 6 计算机的整数运算

1. 整数加减法

基本操作

加法是计算机中必备的操作,数据从右到左逐 bit 相加,同时进位也相应地想做传播



减法可以采用加法实现,减数在简单的取反之后再进行加法操作

710减去610可以直接操作:

或者通过加上-6的二进制补码来实现:

溢出判断

操作	操作数A	操作数B	表示结果有溢出的条件
A+B	≥0	≥0	<0
A+B	<0	<0	≥0
A-B	≥0	<0	<0
A-B	<0	≥0	≥0

加法

- 两个正操作数相加
 - 如果符号为1,则溢出
- 两个负操作数相加
 - 如果符号为0,则溢出

减法

- 正操作数减掉一个负操作数
 - 若符号为1,则溢出
- 负操作数减掉一个正操作数
 - 若符号为0,则溢出

忽略溢出


无符号计算通常忽略溢出


- 加法(add)、立即数加法(addi)、减法(sub)这三条指令在溢出时候产生异常
- 无符号加法(addu)、立即数无符号加法(addiu)和无符号减法(subu),这三 条指令在溢出时不会产生异常

注意,addiu 进行的加法操作不会产生异常,但是指令中的立即数字段是有符号的,这个16-bit 的立即数会符号拓展至 32-bit,即使操作是"无符号"的,立即数字段是有符号的

算数逻辑单元 ALU

用于执行加法、减法,通常也包括逻辑与、逻辑或等逻辑操作硬件





- op = 0, 结果 = a & b
- op = 1, 结果 = a | b
- op = 2, 结果 = a + b

2. 整数乘法

基本操作

我们以十进制数来表示乘法的操作,例如,计算 $1000_{10} \times 1001_{10}$


- 第一个操作数被称为被乘数 multiplicand
- 第二个操作数被称为乘数 multiplier

如果我们忽略符号位,若被乘数为 n-bit,乘数为 m-bit,则积的位数为 n+m-bit

符号位处理


将被乘数和乘数都转化为正数,并记住原来的符号位,符号位不参与运算,再计算完毕后根据符号位直接填充

顺序的乘法算法



- ALU为64-bit
- 乘积寄存器为 64-bit
- 32-bit 的被乘数被扩展到 64-bit (高位补 0), 每一次迭代向左边移动 1-bit
- 32-bit 的乘数每一次迭代向右边移动 1-bit
- 如果检测到乘数最右边为 0,则被乘数不会被加和到乘积寄存器中去
- 如果检测到乘数最右边为 1,则被乘数会被加和到乘积寄存器中去

流程图如下




示例


我们以 4-bit × 4-bit 的两个数操作为例, $1000_2 \times 1001_2$

示意图

解释




初始化被乘数被拓展到 8-bit, 高位补 0 乘数最右位为 1, 被乘数加和到乘积里




乘数最右位为0,被乘数不会加和到乘积里


示意图 解释



乘数最右位为0,被乘数不会加和到乘积里



乘数最右位为1,被乘数加和到乘积里




完成乘法操作

例题-乘法器流程

计算 $0010_2 \times 0011_2$ 的乘积

迭代次数	步骤	乘数	被乘数	乘积
0	初始值	001①	0000 0010	0000 0000
	la: l⇒乘积=乘积+被乘数	0011	0000 0010	0000 0010
1	2: 左移被乘数	0011	0000 0100	0000 0010
	3: 右移乘数	①000	0000 0100	0000 0010
	la: l⇒乘积=乘积+被乘数	0001	0000 0100	0000 0110
2	2: 左移被乘数	0001	0000 1000	0000 0110
	3: 右移乘数	0000	0000 1000	0000 0110
	1: 0⇒无操作	0000	0000 1000	0000 0110
3	2: 左移被乘数	0000	0001 0000	0000 0110
	3: 右移乘数	000@	0001 0000	0000 0110
	1: 0⇒无操作	0000	0001 0000	0000 0110
4	2: 左移被乘数	0000	0010 0000	0000 0110
	3: 右移乘数	0000	0010 0000	0000 0110

优化的乘法器




- ALU 为 32-bit
- 乘积寄存器为 64-bit
- 被乘数为 32-bit
- 乘数 32-bit 放在乘积寄存器的右半部分,高位补 0,每一次迭代乘积寄存器向右边 移动 1-bit
- 若检测到乘积寄存器最右边为1,则乘积的左半部分与被乘数相加

快速乘法器

之前的乘法器需要一个时钟来确保前面的加法在移位之前已经完成

下面的快速乘法器可以快速设置大多数输入——然后它必须等待每个相加的结果向下传播——更快,因为不涉及时钟,快速乘法器可以不需要长时钟周期,而**需要多个ALU**用于计算

我们可以乘法运算开始时检查乘数的 32-bit, 用来判定被乘数是否需要加上,每个加法器输出被乘数与 1-bit 乘数相与的结果




也可以将 32-bit 加法器组织成一个并行树,这样只需要等待 log₂32 的时间即可完成乘法


示例

运用快速乘法器计算 $1000_2 \times 1001_2$

首先将 1000₂ × 1001₂ 按照比特位计算出乘数每比特位对应的结果

1000 × 1001





MIPS乘法

```
1 mult rs, rt # rs * rt 有符号乘法
2 multu rs, rt # rs * rt 无符号乘法
3 mul rd, rs, rt # rt = rs * rt
```

可以测试 HI 查看乘积结果是否超过 32bit

为了取得 32-bit 整数积,需要使用 mflo 指令,MIPS 使用伪代码对其进行了封装 MIPS 乘法指令都忽略溢出,需要手动检测

3. 整数除法

基本操作


我们以十进制数来表示除法的操作,例如,计算 $1001~010_{10}\div 1000_{10}$

- 第一个操作数被称为被除数 dividend
- 第二个操作数被称为除数 divisor
- 除法结果被称为商 quotient
- 除法另一个结果被称为余数 remainder

除法的流程

- 1. 检查除数是否为 0
- 2. 若除数不是 0
 - a. 如果除数≤被除数位 商1位,相减1位
 - b. 否则 商0位,取下被除数位


顺序的除法算法



- ALU为64-bit
- 商寄存器为 32-bit

- 除数寄存器为 64-bit, 开始将除数放置在 64-bit 除数寄存器的左半边,每一次迭代向右边移动一位
- 余数寄存器为 64-bit, 开始将被除数放置在 64-bit 余数寄存器的右半边
- 如果检测到乘数最右边为 0,则被乘数不会被加和到乘积寄存器中去
- 如果检测到乘数最右边为 1,则被乘数会被加和到乘积寄存器中去

流程图如下




示例

我们以 4-bit × 4-bit 的两个数操作为例, $0000\ 0111_2\div 0010_2$


示意图 解释 除数放置在除数寄存器,被拓展到8-bit,低 Initially divisor in left half 位补0 被除数放置在余数寄存器,被拓展到8-bit, 00100000 8 bits 4 bits 高位补0 余数寄存器-除数寄存器<0 0000 8 bits 余数寄存器恢复,商寄存器右移0 Contro 00000111 除数寄存器右移一位 8 bits 0 Initially dividend

示意图




解释


余数寄存器 - 除数寄存器 < 0 余数寄存器恢复,商寄存器左移 0 除数寄存器右移一位




余数寄存器 - 除数寄存器 < 0 余数寄存器恢复,商寄存器左移 0 除数寄存器右移一位



余数寄存器 - 除数寄存器 ≥ 0 商寄存器左移 1 除数寄存器右移一位



余数寄存器 - 除数寄存器 ≥ 0 商寄存器左移 1 除数寄存器右移一位



例题-除法器流程

计算 $0111_2 \div 0010_2$ 的商和余数

7 (0000 0111two) 除以**2** (0010two)

Iter	Step 11100111_	Quot	Divisor	Remainder
0	Initial values+00010000	0000	0010 0000	0000 0111
1	Rem = Rem – Div	0000	0010 0000	1110 0111
	Rem < 0 → +Div, shift 0 into Q 商0	0000	0010 0000	0000 0111
	Shift Div right	0000	0001 0000	0000 0111
2	Same steps as 1	0000	0001 0000	1111 0111
	商0	0000	0001 0000	0000 0111
		0000	0000 1000	0000 0111
3	Same steps as 1 商0	0000	0000 0100	0000 0111
4	Rem = Rem – Div	0000	0000 0100	0000 0011
	Rem >= 0 → shift 1 into Q 商1	0001	0000 0100	0000 0011
	Shift Div right 余数 ←	0001	0000 0010	0000 0011
5	Same steps as 4 商1	00011	0000 0001	0000 0001

迭代次数	步骤	商	除数	余数
0	初始值	0000	0010 0000	0000 0111
1	1: 余数=余数-除数	0000	0010 0000	① 110 0111
	2b: 余数<0⇒+除数,商左移,上最低位上0	0000	0010 0000	0000 0111
	3: 除数右移	0000	0001 0000	0000 0111
2	1: 余数=余数-除数	0000	0001 0000	①111 0111
	2b: 余数<0⇒+除数,商左移,上最低位上0	0000	0001 0000	0000 0111
	3: 除数右移	0000	0000 1000	0000 0111
3	1: 余数=余数-除数	0000	0000 1000	①111 1111
	2b: 余数<0⇒+除数,商左移,上最低位上0	0000	0000 1000	0000 0111
	3: 除数右移	0000	0000 0100	0000 0111
4	1: 余数=余数-除数	0000	0000 0100	⊕000 0011
	2a: 余数≥0⇒商左移,上最低位上1	0001	0000 0100	0000 0011
	3: 除数右移	0001	0000 0010	0000 0011
5	1: 余数=余数-除数	0001	0000 0010	⊕000 0001
	2a: 余数≥0⇒商左移,上最低位上1	0011	0000 0010	0000 0001
	3: 除数右移	0011	0000 0001	0000 0001

MIPS除法

1 div rs, rt # rs/rt

2 divu rs, rt # rs/rt

• HI: 存放 32bit 余数

• LO: 存放 32bit 商

MIPS 没有无溢出或除 0 检查,需要自行检查

使用 mfhi, mflo 获得结果

6. 处理溢出

不同语言的溢出异常检测

- C和 Java 会忽略整数溢出
- Ada 和 Fortran 会检测溢出

MIPS 异常检测

MIPS 检测到溢出时会发生异常

它使用一个叫做异常程序计数器 Exception Program Counter, EPC 的寄存器来保存导致异常的指令地址,指令 mfc0 (move from system control) 用来将 EPC 存入通用寄存器,从而使 MIPS 软件可以通过寄存器跳转指令返回到导致异常的指令那里

溢出时的异常处理

- 保存PC在异常程序计数器(EPC)寄存器
- 跳转到预定义的处理程序地址
- mfc0 指令可以检索EPC值,在纠正操作后返回

MIPS 允许将寄存器 \$k0 和 \$ k1 预留给操作系统,这些寄存器在异常时不会恢复

7. 多媒体的算数处理

图形和多媒体处理操作

8bit 和16bit 数据的向量

- 将一个 64bit 的数据拆分成 8x8bit, 4x16bit, 2x32bit的向量, 逐一相加
- **SIMD** (Single Instruction Multiple Data): 单指令,处理多数据

饱和 saturating

饱和意味着当计算结果溢出时,结果被设置为最大的整数/最小的负数

应用

• 改变音频或视频的音量或亮度