## FTP搭建

centos 5 yum安装与配置vsFTPd FTP服务器

```
    以管理员 (root) 身份执行以下命令
    yum install vsftpd
    设置开机启动vsftpd ftp服务
    chkconfig vsftpd on
```

3、启动vsftpd服务

service vsftpd start

管理vsftpd相关命令:

停止vsftpd: service vsftpd stop

重启vsftpd: service vsftpd restart

配置防火墙

打开/etc/sysconfig/iptables文件

vi /etc/sysconfig/iptables

在REJECT行之前添加如下代码

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

保存和关闭文件, 重启防火墙

service iptables start

配置vsftpd服务器

默认的配置文件是/etc/vsftpd/vsftpd.conf,你可以用文本编辑器打开。

vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

添加ftp用户

下面是添加ftpuser用户,设置根目录为/home/wwwroot/ftpuser,禁止此用户登录SSH的权限,并限制其访问其它目录。

1、修改/etc/vsftpd/vsftpd.conf

```
#write_enable=YES 开启
#local_umask=027 开启
anonymous_enable=YES 改为 anonymous_enable=NO
将底下三行
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
```

改为

```
chroot_list_enable=YES
# (default follows)
```

chroot\_list\_file=/etc/vsftpd/chroot\_list

2、增加用户ftpuser,指向目录/home/wwwroot/ftpuser,禁止登录SSH权限。 useradd -d /home/wwwroot/ftpuser -g ftp -s /sbin/nologin ftpuser

3、设置用户口令

passwd ftpuser

4、编辑文件chroot\_list:

vi /etc/vsftpd/chroot\_list

内容为ftp用户名,每个用户占一行,如:

peter john

5、重新启动vsftpd

service vsftpd restart

另外,如果觉得以后管理ftp用户名嫌麻烦,可以使用centos官方发布的脚本管理。地址如下:

http://wiki.centos.org/HowTos/Chroot\_Vsftpd\_with\_non-system\_users 出现的错误

1, 500 OOPS: cannot change directory

解决方法: http://www.centos.bz/2011/10/ftp-500-oops-cannot-change-directory/

sudo chmod 755 /etc/vsftpd.chroot\_list sudo chmod 755 /etc/vsftpd.conf ftp

open 127.0.0.1

报错: 500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()

解决 sudo chmod a-w /data/webapps/vsftpd /etc/vsftpd.conf测试

530 Login incorrect 解决方法 删除 /etc/pam.d/ 下的vsftpd文件

ftp: connect: Connection refused ftp 120.132.57.40 21