

SpiritLens 新手使用手册

适合第一次使用 SpiritLens 的创作者、运营人员和管理员

适用版本

推荐读者

阅读方式

截图说明

当前本地项目：Next.js 前端 + FastAPI 后端，访问路径包含 /spiritlens

首次登录、第一次创作图片/视频、管理项目资产或查看后台的用户

先完成“启动与登录”，再按需要阅读图片、视频、画布、项目和后台章节

截图取自本地演示环境；若后端未启动，页面可能出现模型或数据加载失败提示

1. 快速认识 SpiritLens

SpiritLens 是一个面向 AI 创意制作的工作台，核心能力包括 AI 图片生成、AI 视频生成、智能画布、资产库、灵感社区、影视项目工作流和管理员后台。

入口	主要用途	第一次使用建议
我的工作台	查看个人作品、进入资产库或新建创作	登录后先看这里，确认账号状态正常
AI 图片	输入提示词生成图片，可上传参考图并设置尺寸、批量数等参数	先用一段简单提示词测试模型是否可用
AI 视频	根据文字或图片生成视频，适合短片和镜头素材	先确认模型列表和额度配置
智能画布	用节点串联文本、图片、视频和上传素材	适合复杂创意流程，先从模板或双击添加节点开始
项目	管理剧集、脚本、角色、场景、道具和分镜	需要连续内容生产时优先使用
灵感社区	查看和发布作品，进行点赞和评论	发布前检查作品标题、描述和可见性

入口	主要用途	第一次使用建议
管理员后台	管理用户、AI 模型、日志、社区和系统设置	仅管理员账号可用，生产环境需修改默认密码

2. 启动与访问

2.1 本地启动顺序

1. 先启动后端服务，默认地址为 `http://localhost:8000`，并确认 `/docs` 接口文档可打开。
2. 再启动前端服务，默认地址为 `http://localhost:3000`。
3. 本项目配置了 `basePath`，浏览器访问时使用 `http://localhost:3000/spiritlens`。
4. 若部署在服务器或反向代理后面，请把前端、后端和静态资源路径统一到同一个域名或代理规则下。

首次排查重点

如果页面能打开但模型、作品或项目列表加载失败，通常是后端未启动、API 地址配置不一致、Token 失效或数据库/Redis 服务不可用。先检查浏览器控制台和后端日志。

2.2 登录与注册

未登录时，受保护页面会提示先登录。普通用户可以直接进入注册页创建账号，也可以在登录页输入已有账号继续使用。




图 1：登录页，包含普通登录入口和管理员登录入口

5. 点击右上角“登录”，进入登录页。
6. 输入邮箱或用户名、密码后提交。
7. 登录成功后会进入工作台；右上角会显示当前用户昵称。
8. 如果是管理员，用户菜单中会出现后台入口，也可以从登录页进入管理员登录。




图 2：注册页，用于创建新账号

3. 我的工作台

工作台是普通用户登录后的起点，用来查看近期作品、进入资产库、快速开始图片创作。




图 3：工作台空状态，适合第一次创建作品

- “新建创作”会进入 AI 图片生成页。
- “资产库”用于查看已经生成或上传的图片、视频素材。
- 当账号已有作品时，工作台会显示作品统计和最近创作缩略图。

4. AI 图片生成

AI 图片页采用对话式工作流。左侧是对话历史，中间是结果区，底部是提示词输入框和生成参数。




图 4：AI 图片生成页

9. 在底部输入框描述想要的画面，例如主体、风格、镜头、光线和画幅。
10. 点击模型名称可以切换可用图片模型。
11. 点击参数按钮设置尺寸、批量数量、负向提示词和 seed。
12. 需要参考图时，点击图片按钮上传或从已有作品中选择。
13. 点击发送按钮开始生成；完成后可以预览、下载、复用提示词或发布到社区。

提示词建议

第一次测试时不要写得过长。建议先写清楚主体和风格，确认模型能正常返回结果后，再逐步增加构图、材质、光照、色彩和负向约束。

5. AI 视频生成

AI 视频页与图片页结构相似，但生成目标是视频。它适合把文字描述、首尾帧或参考图片转成动态镜头。




图 5: AI 视频生成页

- 先选择视频模型，再填写动作、镜头运动、场景氛围和时长等要求。
- 图生视频时尽量使用清晰、主体明确的参考图。
- 生成过程可能比图片更久，可在当前会话中查看进度。
- 如果长时间没有进度，检查后端任务队列、Redis、Celery worker 和模型供应商配置。

6. 智能画布

智能画布用于把文本、图片、视频和上传节点组合成一个可视化流程，适合需要多步生成或素材复用的创作。




图 6：智能画布页

14. 在空白画布中双击，添加文本、图片、视频或上传节点。
15. 拖动节点边缘调整大小，拖动节点位置整理流程。
16. 把文本节点连接到图片节点，可以把文本作为图片生成提示。
17. 把图片节点连接到视频节点，可以把生成图作为视频参考。
18. 使用缩放、框选和拖拽整理大型工作流。

7. 项目与剧集工作流

项目页适合连续内容制作，例如短剧、动画、分镜和系列视频。项目下可以继续管理季、集、脚本、角色、场景、道具和导演工作台。




图 7：项目列表页

- 点击“新建项目”创建项目，进入项目详情后再创建剧集。
- 剧集工作台通常按脚本、角色/场景、导演工作台、成片导出和提示词管理组织。
- 导入小说或脚本后，可以拆解角色、场景、道具和分镜，再继续生成视觉资产。
- 删除项目会影响其剧集和关联数据，生产环境操作前应确认备份。

8. 灵感社区与资产库

灵感社区用于浏览公开作品、发布自己的生成结果、点赞和评论。资产库则用于管理个人生成素材。




图 8：灵感社区页

- 图片或视频生成完成后，可以从结果菜单发布到社区。
- 发布前建议补充标题、描述和标签，便于其他用户理解作品。
- 资产库是个人素材管理入口，适合找回历史生成结果和复用参考图。

9. 管理员后台

管理员后台用于平台维护，普通创作者不需要进入。默认管理员账号通常用于本地测试，生产环境必须更换密码并限制访问。




图 9：管理员后台

模块	用途
仪表盘	查看用户、作品、模型调用和系统运行概况。
用户管理	管理账号状态、权限和用户信息。
模型管理	配置图片、视频、文本模型及成本、尺寸、批量等能力。
使用记录	查看生成任务、调用日志和错误信息。
社区管理	处理公开作品、评论和内容审核。
系统设置	维护平台级配置。

10. 常见问题

页面打开是 404

确认访问路径是否包含 /spiritlens。本地默认地址通常是 `http://localhost:3000/spiritlens`。

登录后数据为空

新账号没有作品属于正常现象；如果项目、模型都加载失败，检查后端 API 地址和数据库连接。

模型列表加载失败

检查后端是否启动，管理员后台是否配置模型，供应商 API Key 是否有效。

生成任务一直运行

检查 Redis、Celery worker、WebSocket 连接和模型供应商接口返回。

图片或视频无法预览

检查文件存储路径、后端静态资源路由、反向代理的上传目录映射。

管理员入口看不到

确认当前用户的 is_admin 权限，或使用管理员专用登录入口。

11. 第一次使用检查清单

- 前端地址能访问，并且路径包含 /spiritlens。
- 后端 /docs 能打开，数据库迁移已完成。
- 注册或登录成功，右上角能看到用户昵称。
- 管理员后台已配置至少一个可用图片模型和视频模型。
- 完成一次简单图片生成，并确认结果进入资产库。
- 需要视频功能时，确认任务队列、Redis 和视频供应商配置正常。
- 生产部署前修改默认管理员密码，检查 HTTPS、反向代理、上传目录和备份策略。