实验的基本安全操作&实验事故防范与应急处理

实验的基本安全操作

良好的安全意识是杜绝安全隐患,确保安全的关键.

进入新实验室的安全注意事项

- 熟悉实验室周国环境、楼内安全设施(楼道电间、报警器、消火栓箱等)位置和使用方法以及安全出口和逃生通道走向
- 熟悉实验室内安全设施和水电气开关位置和使用方法
- 熟悉防护眼镜、紧急喷淋器和洗眼器的位置和使用方法
- 熟悉待做实验的安全注意事项
- 掌握着火、爆炸、触电、跑水、烧伤、中毒等事故应急处理的基本常识
- 临时停水停电要关好水、电(含灯)和气

化学试剂的安全操作

最根本原则:将一切化学品先视为具有潜在的危害,尤其是对于新的、尚不熟悉的物质,使用时或进行化学反应过程中应尽可能减少口鼻吸入和皮肤接触。

- 使用危险化学品应该佩戴防护手套
- 不品尝,不直嗅,不口吸
- 低沸点液体(乙醚,丙酮等)尽量少存放,不要装满,远离火源热源,开启时瓶口不正对人
- 装有化学试剂的容器应立即贴好标签(试剂名称、纯度、分子量、密度等), 使用时应仔细阅读标签
- 化学试剂遗洒须及时清理干净

玻璃器皿的安全操作

- 使用前仔细检查是否有裂纹或破损, 轻拿轻放
- 玻璃管插入橡胶塞或玻璃管套橡胶管时注意防护
- 进行试管加热时, 勿使管口朝向自己或他人
- 灼热器皿放入保干器不可立即盖严, 留小缝放气,挪动时双手大拇指按紧盖子以防滑落

汞的安全操作

- 汞中毒
 - 。 急性中毒多为口服高汞化合物所致,而且毒性很强,如HgCl₂为剧毒品;快速吸入高浓度汞蒸气 也能引起急性汞中毒
 - 。 慢性中毒主要是吸入汞蒸气引起,症状有食欲不振、恶心、便秘、贫血、骨骼和关节疼痛、精神 衰弱等。

存储

- 。 不能直接暴露在空气中,储存在盛水的厚壁容器中
- 使用汞的实验室应有良好的通风设备(宜下风口), 纯化汞的操作要在专门实验室进行
- 。 盛汞器皿或含汞仪器应远离热源, 严禁把含汞仪器放进烘箱

转移

。 一切转移汞的操作都应加保护措施, 如在装水的瓷盘内进行

• 遗洒处理

- 。 汞掉落在桌面或地面上,应先将收集汞滴,然后用硫磺粉覆盖并摩擦使之生成HgS; 也可用锌粉 覆盖;
- 。 擦过汞或汞齐的滤纸必须放在盛水的容器内,并在水面上覆盖硫磺粉。

保健

- 。 长期在有汞的环境中工作,要定期检查身体
- 。 手上若有伤口,切勿接触汞

硫酸-重铬酸钾洗液的安全使用

- 使用前:确认待洗容器内没有遗留大量的水或有机溶剂,确认洗液没有失效(变绿)
- 使用后:取适量洗液放入待洗容器内,缓慢旋转、倾斜待洗容器,使洗液浸润全部内表面并充分接触



使用后:

- 。 颜色仍为深棕色的洗液应倒回原瓶
- 。 用少量水润洗待洗容器, 第一次水洗液倒入废液回收桶
- 。 再依次用自来水、去离子水充分淋洗,已无明显颜色的水洗液可倒入下水槽

注意事项

铬酸洗液有强酸性、强氧化性、强腐蚀性和强毒性使用过程中要十分小心,戴未老化破损的防护手套

典型实验过程中的安全操作

• 管路连接

- 。 连接水管用优级管、硅橡胶管,不建议使用乳胶管
- 。 连接牢固, 经常检查, 及时更换
- 蒸馏或回流操作时,防止形成密闭体系

- 不同溶剂体系用不同加热方式,如水浴、油浴、电热套等,加热低沸点有机溶剂尽量避免明火,禁止 用敞口容器加热有机溶剂
- 加热过程避免局部过热和骤冷骤热以及爆沸
- 蒸馏、回流时应先加沸石或搅拌磁子再加热,不能向热溶液中补加沸石或搅拌磁子
- 浓强酸稀释: 搅拌、酸缓慢倒入水中、通风柜进行
- 不可随意徒手拿取灼热器皿以防止烫伤。应选择专用夹子、钳子或佩戴隔热手套等合适方法拿取
- 实验过程中操作者不可长时间离开,暂时离开应委托他人照看,以防意外

实验事故防范与应急处理

化学实验过程中的人身防护

- 未知危害,无从防护,无法避免
- 已知危害, 防护错失或不当, 意外曝露
- 因防护意识淡薄,未采用适当防护措施而惨遭不幸
 即便是经验丰富的科学家,倘若实验时未采取防护措施或防护措施不当甚至错误也难逃劫难.
 防范胜于救灾
- 要减少实验室事故发生几率,实验过程中人身防护工作至关重要,实验前必须充分评估实验风险,根据潜在的危险因素制定相应的防护方案,实验过程中应采取严密有效的防护措施(包括实验者和来访人员)。如果防护措施不当或错误也起不到防护作用.(PPE: Personal Protective Equipment)

眼部防护

- 常见的眼部危害来源
 - 。 液体喷溅,有毒有害气体和蒸气暴露
 - 。 固体颗粒及碎屑的冲击, 硬物及尖锐物体飞入
- 化学实验过程中所有实验者必须佩戴防护眼镜
- 化学实验过程中禁止佩戴隐形眼镜
- 激光的危害
 - 。 激光直接曝露会造成对角膜、视网膜和晶状体的伤害。
 - 准直的激光(400-1400nm)进入眼睛后被晶状体聚焦在视网膜上,其强度增加近10万倍。
 1mW/cm2的光进入眼睛后,在视网膜上光的强度是100W/cm2,这个强度的激光在很短时间内可以轻易将视网膜烧穿甚至脱落。
 - 不要直视激光, 要佩戴激光防护眼镜!
 - 选择:需要过滤的波长,适当的光学密度
 - 即使带了激光防护镜也不可以直视激光
- 对于易溅、易爆等极易伤害眼部的高危险性实验操作,要采取更加严格的防护措施。

呼吸系统的防护

- 化学实验室常见危害来源:微小颗粒物\有毒有害气体和危险化学品
 - 。口罩
 - 。 净化空气呼吸器

- ✔ 佩戴好后做正压和负压的密封性测试
- ✔ 使用后:密封存放,勿敞放在实验室内
- ✓ 选择合适的滤盒, 定期更换

过滤式		供气式	
半面型	抛弃型口罩		
	低维护型口罩	供气式 长管系统	
	半面罩 🚳 🚭		
全面型		自给式正压 空气呼吸器 (SCBA)	
电动送风呼吸器			

面部防护

根据不同的实验风险,选择合适的防护面罩,面屏等

- 液体喷溅
- 固体颗粒及碎屑冲击
- 硬物及尖锐物体飞入
- 爆炸冲击

手部防护

丁腈手套包打天下? 错误!

根据化学实验的危险特ing选择最适合的防护手套

手套性能:穿透时间,渗透速率,降解速率...

• 常见化学防护手套

常用化学防护 手套材质	优 点	缺 点
乳胶手套	抗酸、碱、盐和醇类性能良好; 可抗轻度磨损刺穿; 富有弹性,触感良好	乳胶蛋白易过敏;易分解老化 抗油类、有机溶剂 (芳香族)性能和气体弱; 不适用于高浓度硝酸或硫酸;
丁腈手套	抗酸、碱、盐、醇、油、油脂性能良好; 抗切割、刺穿和耐磨性良好; 操作灵活性好	对酮类 (丙酮)、芳香 族和氯化溶剂 (苯、二 氯甲烷)、酯类防护和 气体不足; 不适用于高浓度硝酸或 硫酸

常用化学防护 手套材质	优 点	缺 点
氯丁橡胶手套	抗酸、碱、盐、广泛的 有机溶剂 (除芳香族有 机物)性能优良,抗老 化、紫外性能优良;耐 磨损和切割	对芳香族有机物和气 体防护不足
丁基橡胶手套	防护极性溶剂如酮类、 醚、酯性能良好; 抗腐 蚀性优良如强酸强碱; 对气体和水蒸气防护优良; 灵活性好	对芳香族有机物和和非极性溶剂防护差

常用化学防护 手套材质	优 点	缺 点
聚氯乙烯 PVC	耐磨性良好 抗酸、碱、盐、醇类 良好	抗酯、酮和苯类 溶剂不足, 易被 刺破或割破
聚乙烯醇 PVA	抗酮、酯、醚、芳香 族、氯化溶剂等大部 分有机溶剂性能良好	遇水溶液、醇会 很快溶解

• 实验防护手套使用注意事项

- 。 使用前:应仔细检查所要佩戴的手套,尤其是指缝处,确保质量完好,未老化、无破损
- 。 可以多层防护,确保安全
- 。 使用后:一次性手套, 正确丢弃 (翻面~手套回收箱) , 非一次性手套使用后清洗晾干
- 。 离开实验室或接触个人物品前须摘掉手套,避免有毒物质扩散。如接触电梯按钮、门把手、电话、键盘鼠标、笔等

• 其他防护手套







高温防护手套 低温防护手套

防割手套

防护服

防护躯体皮肤受到伤害,保护日常着装不受污染

- 化学实验服:棉质,长袖、过膝;保持干净,常清洗
- 特殊防护服:危险化学品、X射线、医用、消防

通风柜

- 防止直接吸入有毒有害气体、蒸气或微粒,所有涉及挥发性、有毒有害和刺激性气体以及毒性不明的 化学品的操作,都应在通风柜中进行;
- 柜内不可放大件设备、堆放试剂;
- 开启前, 打开进风通道(门/窗);
- 尽量将柜门放低;
- 不可将头伸进通风柜。

化学实验基本防护措施

- 佩戴防护眼镜
- 穿长袖实验服
- 穿长裤和不露脚面的鞋
- 长发束起