zabbix-IoTDB监控安装方式

zabbix版本:

5.4.3

agent操作系统版本:

Ubuntu 20.04.2 LTS

1. 依赖

• 操作系统

Linux

- python >=3.8
- zabbix_get apt-get install zabbix-get
- apache-iotdb(python)
 pip3 install apache-iotdb

2. 安装步骤

a. 安装zabbix-agent

在IoTDB所在服务器安装zabbix-agent并完成配置

b. 修改agent配置

- 1 vim /etc/zabbix/zabbix agentd.conf
- 2 新增
- 3 Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/iotdb_monitor.conf

c. 编辑iotdb monitor.conf

新增内容:

- vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/iotdb_monitor.conf
- 2 新增
- 3 UserParameter=iotdb_monitor[*],/usr/bin/python3.8 /etc/zabbix/scripts/iot db_monitor.py "\$1"
- 4 # python3.8修改为实际python3.8地址

d. 下载iotdb-monior脚本

1 git clone https://github.com/xiaoyekanren/iotdb-zabbix.git

e. 修改config.ini

1 home=/home/ubuntu/apache-iotdb-0.12.1-server-bin # 必填,修改为IoTDB实际路

- 2 data= # 多个路径使用逗号(英文)隔开; 若未修改data路径, 留空
- 3 wal= # 若未修改wal路径,留空

f. 将脚本放入zabbix文件夹

将修改好的config.ini和iotdb monitor.py 两个文件放入/etc/zabbix/scripts/下

- 1 mkdir /etc/zabbix/scripts/
- 2 cp -r config.ini iotdb_monitor.py /etc/zabbix/scripts/

g. 重启zabbix-agent

1 systemctl restart zabbix-agent

3. 配置监控项

打开zabbix网页

a. 导入模板

依次点击,配置→模板→导入模板,导入git仓库里的下的iotdb_zabbix.yaml导入完成之后,可点击模板"loTDB"→"监控项",可根据实际调整各个监控间隔,默认间隔是1m



当前可用监控项:

- 1 IoTDB-存储组
- 2 IoTDB-时间序列
- 3 IoTDB-TsFile总数
- 4 IoTDB-Tsfile总大小
- 5 IoTDB-顺序TsFile数量
- 6 IoTDB-乱序TsFile数量
- 7 IoTDB-顺序TsFile大小
- 8 IoTDB-乱序TsFile大小
- 9 IoTDB-resource大小


b. 更新主机

依次点击,配置→主机→选择IoTDB主机→批量更新→模板→选择"Linux Servers"→"IoTDB"→更新



c. 查看最新数据

等待一分钟后, 可在 检测→最新数据, 查看实时数据



4. 建立dashboard

返回首页,添加仪表盘→创建仪表盘,将相关依赖项纳入监控即可

