目录


目录	1
	3
1.如何安装Easy Code?	3
一、在线安装	3
动图教程:	3
	3
二、手动安装	3
动图教程	3
	4
2.如何添加数据源?	5
如何添加数据源?	5
动图教程	5
	5
3.如何生成代码?	6
一、单表生成	6
动图教程:	6
	6
二、多表生成	6
动图教程	6
	7
4.怎么去添加类型映射?	8
如何添加类型映射?	8
动图教程:	8
	8
	8
H 大链接	8
5.自定义模板	g
自定义模板	g
动图教程:	g
	g
相关链接:	g
6.怎么使用全局变量?	10
怎么使用全局变量?	10
说明文档:	10
7.怎么将配置导出到本地?	11
怎么将配置导出到本地?	11
动图教程:	11
说明文档:	11
8.多台电脑怎么同步配置?	12
多台电脑怎么同步配置?	12
动图教程:	12
	12
9.重置默认设置	13
重置默认设置	13
说明文档:	13
10.统一配置	14
统一配置	14
说明文档	14
解释:	14

11.版本控制如果同步表配置?	1
版本控制如果同步表配置?	1
12.常见问题解答	1
常见问题	1
13.常用的原始对象属性	21
原始对象属性	21
表属性	21
列属性	21
无get方法属性:	21
进阶教程	2
1.如何使用debug	2
如何使用debug?	2
动图教程:	2
说明文档:	2
2.如何在表中添加附加列	21
一、自定义附加列	21
动图教程:	21
说明文档:	21
3.如何在列上添加附加属性	2
一、自定义附加属性	2
动图教程:	2.
说明文档:	2.
4.如何手动修改Easy Code配置	2.
如何手动修改Easy Code配置	2

入门教程


1.如何安装Easy Code?

一、在线安装



二、手动安装

动图教程




- 1. 安装完毕后重启生效。
- 2. 版本更新时不会覆盖现有模板。
- 3. 不要解压zip包,安装时直接选zip包即可。

2.如何添加数据源?

如何添加数据源?

动图教程




- 1. 首次添加数据源需要先下载驱动。
- 2. 支持哪些数据源处决于IDEA,与EasyCode无关。

3.如何生成代码?

一、单表生成

动图教程:




说明文档:

- 1. 每张表生成一次代码后,配置信息将会被保存,方便下次生成。
- 2. 禁止提示表示所有对话框不再弹出,并自动确认。
- 3. 多module项目,注意需要先选择module。
- 4. 统一配置 (鸡肋) 后面会介绍。

二、多表生成

动图教程




- 1. 可以通过按住ctrl键去选中多张表,或者通过shift方式。 2. 默认使用最先被选中的表的配置信息。

4.怎么去添加类型映射?

如何添加类型映射?

动图教程:



说明文档:

- 1. 默认只有一部分类型映射,其他的需要用户自行添加。
- 2. 类型映射统一使用正则表达式实现。
- 3. 不需要使用Java编码时的\\转义符,直接使用\即可。

实例:

表达式	可匹配项	可匹配项	可匹配项	可匹配项	不可匹配项目
int\(\d+\)	int(1)	int(2)	int(10)	int(99999)	int
int(\(\d+\))?	int	int(1)	int(10)	int(99999)	
decimal((d+,(d+))	decimal(1,1)	decimal(10,10)	decimal(100,100)	decimal(10,1)	decimal(1)
decimal((d+(,(d+)?))	decimal(1,1)	decimal(10)	decimal(100,100)	decimal(10)	decimal
tinyint\(1\)	tinyint(1)				
int\([1-8]\)	int(1)	int(2)	int(3)	int(8)	int(9)
`int((9	\d{2,}))`	int(9)	int(10)	int(123)	int(999)


相关链接

Java正则表达式

5.自定义模板

自定义模板

动图教程:



说明文档:

- 1. 编写模板时下面配有说明文档, 注意查看。
- 2. 编写时可以实时调式。
- 3. 不推荐编辑默认模板,可以复制一个分组进行编辑。(点击分组右边的复制图标或新增图片)
- 4. 添加模板时名称尽量带扩展名,如entity.java 这样可以实现代码语法高亮。

相关链接:

- 1. 官网英文文档
- 2. Velocity模板引擎语法

6.怎么使用全局变量?

怎么使用全局变量?

说明文档:


- 1. 全局变量可以在设置中的Other Settings->Easy Code->Global Config中找到。
- 2. 例如添加一个全局变量名称为demo值为Hello,那么就可以在任意模板中通过\$!demo去使用这个全局变量。当然通常并不会这么使用,而是使用velocity语法
- 3. 全局变量主要是用来定义宏(velocity宏定义),或者用来编写一大段重复代码。
- 4. 全局变量的命名很重要,千万不能与模板中的任意变量名冲突。不然会被替换。

简单的来说全局变量就是一个自定义变量,至于怎么玩那就要看个人了。

7.怎么将配置导出到本地?

怎么将配置导出到本地?

动图教程:




- 1. 该导出方式为IDEA自带方式导出,将会导出EasyCode的所有配置。
- 2. 可以通过File菜单下的Import Settings选项导入配置。(如果只导出了EasyCode的配置,则只覆盖EasyCode的所有配置。如果存在其他配置,则其他配置
- 3. 通常用于保存长期不变的配置到本地文件,防止丢失。

8.多台电脑怎么同步配置?

多台电脑怎么同步配置?

动图教程:



- 1. 可以通过Easy Code自带的导入导出功能实现模板同步。(导出后将token发给需要同步的电脑导入即可)。 2. 导出可以选择需要导出的分组(这就是与IDEA自带导出不同的地方)。
- 3. 导入也可以选择是否需要覆盖分组。
- 4. 注意:token是有有效期的。

9.重置默认设置

重置默认设置

- 1. 重置默认设置可以在设置中的Other Settings->Easy Code中找到。(右上角位置)
- 2. 重置默认设置只会重置Easy Code自带的分组内容,不会重置用户新增的分组。(这就是建议不要使用默认分组的原因) 3. 作用:Easy Code版本更新时会对默认分组的信息进更改,但是为了保证不覆盖用户的配置,所以更新版本后需要用户手动重置默认设置才能看到最新的模板

10.统一配置

统一配置

说明文档

1. 统一配置只有在多表生成时才有效。

状态	使用当前配置	使用自身配置	保存当前配置
不勾选统一配置	未配置的表	已配置的表	未配置的表
勾选统一配置	未配置的表+已配置的表	无	未配置的表

解释:

已配置的表:生成过代码的表
 未配置的表:从未生成过代码的表

11.版本控制如果同步表配置?

版本控制如果同步表配置?

大部分合作开发环境都会使用Git、SVN等版本控制工具,那么在这种情况下如何同步表的配置信息呢?只需要将.idea/EasyCodeConfig文件夹排除忽略添加至 注意:这里所说的配置并不是模板配置,而是针对每张表的配置,后面会做介绍。

12.常见问题解答

常见问题

问: 怎么去掉每张表中的前缀?

答:参考全局变量中的init变量,代码如下。

##去掉表的t_前缀 #if(\$tableInfo.obj.name.startsWith("t_")) \$!tableInfo.setName(\$tool.getClassName(\$tableInfo.obj.name.substring(2))) #end 问: 我的实体类有共用基类,怎么排除一些基类里面已经存在的字段呢?

答:参考全局变量中的init变量,代码如下。

```
##去掉表的t_前缀
##实现列进行排除
#set($temp = $tool.newHashSet("testCreateTime", "otherColumn"))
#foreach($item in $temp)
  #set($newList = $tool.newArrayList())
  #foreach($column in $tableInfo.fullColumn)
    #if($column.name!=$item)
      ##带有反回值的方法调用时使用$tool.call来消除返回值
      $tool.call($newList.add($column))
    #end
  #end
  ##重新保存
  $tableInfo.setFullColumn($newList)
#end
##部分列被排除时,可能importList有的类型已经不需要了,下面将对importList进行重写。
##对importList进行篡改
#set($temp = $tool.newHashSet())
#foreach($column in $tableInfo.fullColumn)
  #if(!$column.type.startsWith("java.lang."))
    ##带有反回值的方法调用时使用$tool.call来消除返回值
    $tool.call($temp.add($column.type))
  #end
#end
##覆盖
#set($importList = $temp)
```

入门教程

问: 怎么获取数据库原始类型,类型长度,默认值,主键,外键等信息呢?

答: 参考debug章节。

入门教程

问: 执行方法时有返回值,怎么解决?

答: 请使用\$tool.call来消除返回值。

13.常用的原始对象属性

原始对象属性

这里只展示部分常用属性,更多属性可自行通过\$tool.debug调试查看。

表属性

调用方式如下:

//统一使用\$!tableInfo.obj打头 //获取表名 \$!tableInfo.obj.name // 获取整个数据库脚本 \$!tableInfo.obj.dasParent.text

属性名	说明	实例
name	表名	table_name
text	当前表的数据库脚本	
dasParent.name	schema名 (数据库名)	db_name
dasParent.text	整个schema的数据库脚本	
documentation	当前表结构的html表格	
system	是否为系统自带的表	false

列属性

调用方式如下:

//统一使用\$!columnInfo.obj打头 //获取列名 \$!columnInfo.obj.name // 获取数据库类型长度 \$!columnInfo.obj.dataType.length

属性名	说明	实例
name	列名	table_name
default	列默认值	
notNull	是否为非空列	false
position	列在当前表的位置,从1开始	
dataType	数据库类型	int(11)
dataType.length	数据库类型长度	11

无get方法属性:

获取数据库类型名 (不带长度,如int):

\$! tool.getField (\$tableInfo.fullColumn.get (0).obj.dataType, "typeName")

进阶教程

1.如何使用debug

如何使用debug?

动图教程:


```
The first properties alone | Steen | - Steen |
```

- 1. 通过tool.debug方法可以调试任意对象。
- 2. 通过调试可以查看到对象的所有属性和所有public方法。
- 3. 通过tool.getField方法可以获取到对象任意属性,包括private属性。
- 4. 作用:不清楚内部结构的对象都可以通过debug功能来查询。

2.如何在表中添加附加列

一、自定义附加列

动图教程:



- 1. 自定义附加列与数据库的列无关
- 2. 自定义附加列不存在obj对象(原始对象)
- 3. columnInfo.custom 标记是否为自定义附加列,例如生成XML时不需要附加列,可以通过该属性进行排除。
- 4. 注意:由于JSwing中的table编辑框必须失去焦点才能正常保存值,所以编辑完毕后需要将光标移动到别的位置上。然后再点击确认才能正常保存。
- 5. 作用:通常实体类会有一些数据库里面没有的属性,如果手动添加这些属性每次重新生成代码时这些属性就会被消除掉。又需要重新手动去添加,自定义附加3

3.如何在列上添加附加属性

一、自定义附加属性

动图教程	:
设阳文料	

- 1. 自定义附加属性支持3中类型:复选框、文本框、下拉选择框 2. 注意:由于JSwing中的table编辑框必须失去焦点才能正常保存值,所以编辑完毕后需要将光标移动到别的位置上。然后再点击确认才能正常保存。
- 3 作田

例一:如用于生成DTO代码,有的属性不需要生成,通过自定义属性标记一些。然后在模板里面写一些排除代码即可完成。

例二:如果用于生成HTML代码,有的表单只需要新增属性(标记一下),有的表单只需要更新属性(标记一下),模板里面统一处理这些标记。即可到达想要

类型	selectValue	type
复选框	不支持	BOOLEAN
文本框	不支持	TEXT
下拉选择框	英文逗号分割可选项	SELECT

4.如何手动修改Easy Code配置

如何手动修改Easy Code配置

- 1. 每张生成过代码的表都会在.idea/EasyCodeConfig文件夹下有一个对应的配置文件。
- 2. 每个配置文件里面都配置着表的各个属性,可以随意删除(删除后重新生成代码会重新出现,但是配置会丢失)。
- 3. 配置为null的属性会动态的从数据库中抓取。
- 4. 相信你都看到这里了,这个配置文件还是可以一目了然的。毕竟Easy Code的可扩展性太强了,使用骚操作难免会出问题。遇到问题时可以看看能不能手动改一改这里来解决。

结束语:工具领进门,修行靠个人。