# Lock

### 概念

**临界区**(Critical Section):访问和操作共享数据的代码段 比如:用10个线程计算Sum=1+2+···+100,

- 线程1计算S1=1+2+···+10, Sum+=S1;
- 线程2计算S2=11+12+···+20, Sum+=S2;

• ...

• 线程10计算S10=90+91+···+100, Sum+=S10;

### 概念

- 原子操作: 执行过程不能被打断的操作;
- 粒度: 在本topic中理解为原子操作的size;

# 为何要加锁?

假设你的银行账号有1050块钱,你要在ATM取100块,同一时刻你女票在 买买买付款1000。

理想情况: 你或女票操作失败;

**实际情况**: (有可能) 你们同时提交了请求,线程1看到你余额为1050,给你吐出100块,然后更新余额为950;线程2同时看到你余额为1050,你女票支付成功,更新余额为50。银行:??

加锁: 让{请求,查询余额,结算,更新余额}变成原子操作

### 锁的作用

- 让某些操作所在的代码块具有原子性;
- 保证临界区最多只有一个线程(或者有限个读线程)在访问;
- 保护的是数据而不是代码;
- Linux的几种锁:**自旋锁**(Spin Lock)、**信号量**(Semaphore)、 **互斥锁**(Mutex)

# 自旋锁(Spin Lock)

- 内核中最常见的锁, 最多只能被一个可执行线程持有;
- 如果当前自旋锁不可用(被占用),线程会进行忙循环(占用CPU),直到锁可用;
- 不应被长时间占用,适用于短期间内的轻量级加锁;
- 不可递归(死锁)。

#### 函数:

spin\_lock() \ spin\_unlock()

```
DEFINE_SPINLOCK(lock);
spin_lock(&lock);
/*
*临界区
*/
spin_unlock(&unlock);
```

# 读写自旋锁

锁的用途细化为read和write两种场景:

- 写操作时,不能有其他线程并发地写同一套被保护的数据;
- 读操作时,允许多线程并发地读同一套被保护的数据,但不允许并发写;

#### 函数:

```
read_lock(), read_unlock();
write_lock(), write_unlock();
```

# 信号量 (Semaphore)

- •一种睡眠锁,线程在等待时睡眠,不占用CPU;
- •上下文切换、睡眠、维护等待队列以及唤醒等会造成额外开销;
- 线程在睡眠, 只能靠进程上下文唤醒;
- 等待信号量锁时不能占用自旋锁,因为会陷入睡眠;
- 并非只允许一个线程访问临界区,可以设置count;

函数: down()、up()

### 读写信号量

- 与读写自旋锁相似;
- count被固定为1(对写者);

#### 函数:

```
down_read() \ up_read();
down_write() \ up_write();
```

# 互斥锁(Mutex)

- •信号量的简化版,count被设置为1;
- •特性跟信号量基本一样;

#### 函数:

mutex\_lock(), mutex\_unlock()

# 读写锁实例

- 读者优先(写线程饥饿)
- 写者优先

```
pthread_mutex_t rd = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t wr = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
int readCount = 0;
void* writer(void *arg)
  while (n--)
    pthread_mutex_lock(&wr);
    //写数据
    pthread_mutex_unlock(&wr);
```

```
void* reader(void *arg)
  while (n--)
    pthread_mutex_lock(&rd);
    readCount++;
    if( readCount == 1)
       pthread_mutex_lock(&wr);
    pthread_mutex_unlock(&rd);
    //读数据
    pthread_mutex_lock(&rd);
    readCount--;
    if (readCount == 0)
       pthread_mutex_unlock(&wr);
    pthread_mutex_unlock(&rd);
```

```
pthread mutex t rd = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
pthread_mutex_t wr = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread mutex t priority = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
void* writer(void *arg)
  int n = M;
  while (n--)
    pthread_mutex_lock(&priority);
    pthread_mutex_lock(&wr);
    //写数据
    pthread_mutex_unlock(&wr);
    pthread_mutex_unlock(&priority);
```

```
void* reader(void *arg)
  while (n--)
     pthread_mutex_lock(&priority);
     pthread mutex lock(&rd);
    readCount++:
    if( readCount == 1)
       pthread_mutex_lock(&wr);
    pthread mutex unlock(&rd);
    pthread_mutex_unlock(&priority);
    //读数据
    pthread_mutex_lock(&rd);
    readCount--:
    if (readCount == 0)
       pthread mutex unlock(&wr);
    pthread_mutex_unlock(&rd);
```

### 死锁

• 需要有一个或多个线程和一个或多个资源;

• 每个线程都在等待其中一个资源,但所有的资源都被占用;

线程1:

线程2:

获得锁A

获得锁B

试图获得锁B

试图获得锁A

等待锁B

等待锁A

Thanks!