
Nginx-支持纯 PHP 环境镜像(Centos 6.3 64 位)数据盘添加以及站点建立和转移

以 112.124.72.126 Centos 6.3 64 位 为例 演示 挂载数据盘 以及新建立站点到数据盘

一、 挂载数据盘

首先下载 putty 从官方网站 http://www.putty.org/



点击 open

112.124.72.126 - PuTTY

login as: root
root@112.124.72.126's password: []

其次 下面操作 格式化分区 挂载数据盘

```
root@AY14032610433487239dZ ~]# fdisk
Disk /dev/xvda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00073f45
      Device Boot
                                Start
                                                                                   Id System
83 Linux
                                                      End
                                                     2611
                                                                  20970496
/dev/xvda1
Disk /dev/xvdb: 5368 MB, 5368709120 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

1/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
[root@AY14032610433487239dZ ~]# fdisk /dev/xvdb 操作格式化分区 命令开始
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xc14cb3b1.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them. After that, of course, the previous content won't be recoverable.
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to switch off the mode (command 'c') and change display units to sectors (command 'u').
 Command (m for help): n
 Command action
         extended
          primary partition (1-4)
Partition number (1-4): 1 输入1 代表建立主分区1 一般默认是1 First cylinder (1-652, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-652, default 652): Using default value 652
Command (m for help): w w 代表 确认分
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@AY14032610433487239dZ ~]# mkfs.ext4 /dev/xvdb1对分区过
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
```

先在 根目录建立 alidata 数据盘挂载点 mkdir/alidata

```
[root@AY14032610433487239dZ ~]# fdisk -1
Disk /dev/xvda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00073f45
     Device Boot
                            Start
                                                                        Id
                                               End
                                                                             System
/dev/xvda1
                                                         20970496
Disk /dev/xvdb: 5368 MB, 5368709120 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xc14cb3b1
     Device Boot
                                                End
                                                            Blocks
                                                                        Id System
 /dev/xvdb1
 [root@AY14032610433487239dZ ~]# mkdir /alidata
 root@AY14032610433487239dZ ~]#
 root@AY14032610433487239dZ
 [root@AY14032610433487239dZ
 root@AY14032610433487239dZ
[root@AY14032610433487239dZ
[root@AY14032610433487239dZ
[root@AY14032610433487239dZ
[root@AY14032610433487239dZ
                                           mount /dev/xvdb1 /alidata
[root@AY14032610433487239dZ ~]# df -h
Filesystem
                                     Size
                                              Used Avail Use% Mounted on
                                                                   11% /
 /dev/xvda1
                                      20G
                                               2.0G
                                                          17G
tmpfs
                                     938M
                                                         938M
                                                                     0% /dev/shm
 /dev/xvdb1
                                     5.0G
                                               138M
                                                        4.6G
                                                                     3% /alidata
```

把磁盘挂载写入 随机启动

vi /etc/rc.local

```
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.

touch /var/lock/subsys/local
swapoff -a
mount /dev/xvdb1 /alidata
```

至此 数据盘已挂载到 服务器根目录的/alidata 下面就需要配置网站到此/alidata 下

二、新建立站点到数据盘

```
例如我要建立 nginx 站点
ftp 账号为 web1
ftp 密码为 web1xxx
绑定域名为 xxx.com www.xxx.com
1、首先在/alidata 建立网站目录
ssh 登陆服务器 输入以下命令
建立网站目录以及目录权限调整
mkdir -p /alidata/webdata/web1
chown ftp.ftp /alidata/webdata
chown web1.ftp /alidata/webdata/web1
建立 ftp 用户绑定到目录
useradd -g ftp -s /sbin/nologin -d /alidata/webdata/web1 web1
             随后输入 ftp 密码 web1xxx 两次确认
passwd web1
至此 网站目录以及用户建立完毕
2、下面开始配置 nginx 网站
在 nginx 虚机配置目录/usr/local/nginx/conf/vhost 下
新建虚机配置文件 web1.conf 内容如下
(标红的可以替换成为自己的站点)
server
        {
                          80;
               listen
               server_name xxx.com www.xxx.com;
               index index.html index.htm index.php;
               root /alidata/webdata/web1;
               location \sim .*\.(php|php5)?$
                               fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;
                               fastegi index index.php;
                               include fcgi.conf;
               location \sim .* \\ \\ (gif[jpg|jpeg|png|bmp|swf[js|css)) \\ \\ \\
```

阿田二度烧五件垛即及去水排 供金二度净度

7d;

expires

access_log /home/wwwlogs/web1.log access;

}

处理完之后就 重启下 nginx 服务 /etc/init.d/nginx restart

然后通过 ftp 软件 例如 flashfxp 上传文件到 /alidata/webdata/web1 目录下解析域名 xxx.com www.xxx.com 域名到服务器 ip 地址 112.124.72.126

小提示: xxx.com 绑定解析到阿里云 一定要首先备案接入到阿里云接入商 否则会出现访问不了

三、网站数据从系统盘转移到数据盘

例如

默认站点网站

ftp 目录为/home/wwwroot/----》位于系统盘目录下 如果数据膨胀会造成系统盘爆满ftp 账号为 www

目的是 网站整体转移到 /alidata 数据盘挂载目录下

步骤如下

0、关闭 apache 数据库、ftp 服务 命令如下 关闭 nginx ----> /etc/init.d/nginx stop 关闭 php-fpm ----> /etc/init.d/php-fpm stop 关闭 mysql ---> /etc/init.d/mysql stop 关闭 ftp ---> service vsftpd stop

1、建立网站目录以及目录权限调整
mkdir -p /alidata/webdata/
chown ftp.ftp /alidata/webdata
mv /home/wwwroot /alidata/webdata/
chown -R www.ftp /alidata/webdata/wwwroot
usermod -d /alidata/webdata/wwwroot -u uid
-u 后面一定要接 uid,不是 www 查找命令为 id www

2、修改默认网站配置文件 配置文件在

/usr/local/nginx/conf/nginx.conf 里要把(注意标红的替换)
------server_name localhost;
index index.html index.htm index.php;
root /home/wwwroot;

```
access_log /home/wwwlogs/access.log access;

}

修改为
server_name localhost;
index index.html index.htm index.php;
root /alidata/webdata/wwwroot;

4、启动 mysql -nginx--ftp 启动
启动 mysql ---> /etc/init.d/mysql start
启动 ftp ---> service vsftpd start
启动 nginx ----> /etc/init.d/nginx start
启动 php-fpm ----> /etc/init.d/php-fpm start
```