**NETWORK DAY04** 



# 企业级网络架构


**NSD NETWORK** 

**DAY04** 

ľ	力	容
		_

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾	
	09:30 ~ 10:20	NAT	
	10:30 ~ 11:20		
	11:30 ~ 12:00	STP	
下 <del>午</del>	14:00 ~ 14:50		
	<b>1</b> 5:00 ~ <b>1</b> 5:50	VRRP	
	16:10 ~ 17:00		
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑	







# NAT概述

#### Tedu.cn 达内教育

#### NAT的作用

- NAT
  - Network Address Translation,网络地址转换
- 作用
  - 通过将内部网络的私有IP地址翻译成全球唯一的公网IP地址,使内部网络可以连接到互联网等外部网络上。

2019/6/1



#### 私有IP地址分类

- A类 10.0.0.0~10.255.255.255
- B类 172.16.0.0~172.31.255.255
- C类 192.168.0.0~192.168.255.255



知识讲解

#### NAT的特性



- NAT的优点
  - 节省公有合法IP地址
  - 处理地址重叠
  - 安全性
- NAT的缺点
  - 延迟增大
  - 配置和维护的复杂性




#### NAT实现方式




- · NAT实现方式
  - 静态转换
  - Easy IP

知识讲解

+\*











静态转换是指将内部网络的私有地址转换为公有地址时,IP地址的对应关系是确定的

• 静态转换是一对一的转换

• 静态转换是双向的



知识讲解

#### Tedu.cn 达内教育

#### 静态NAT的配置案例

 将内部地址10.1.1.11/24、10.1.1.12/24静态转换为公网地址 200.1.1.11/28、200.1.1.12/28,以便访问外网主机或被外网主机 访问

知识讲解

int g0/0/2

nat static global 200.1.1.11 inside 10.1.1.11 nat static global 200.1.1.12 inside 10.1.1.12



课堂练习

### 案例1:配置静态NAT



在R1上配置静态NAT使192.168.2.1转换为100.0.0.2,
 192.168.2.2转换为100.0.0.3, 实现外部网络访问。

100.0.0.1/8
G0/0/0
PC3
100.0.0.10/8
PC1 PC2
192.168.2.1/24 192.168.2.2/24



# Easy IP



#### Easy IP的配置案例

- · Easy IP允许将多个内部地址映射到网关出接口
- 公司路由器外部接口G0/0/2是公网ip,如何使内部网络 10.1.1.0/24利用NAT上网?

acl 2000 rule 5 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255 int g0/0/2 nat outbound 2000




知识讲解





#### 案例2:Easy IP配置

• 在R1配置路由器使企业内网192.168.2.0/24复用g0/1接口的IP,实现外部网络的访问。



课堂练习






#### 广播风暴的产生



• 交换机工作原理

- 根据MAC地址表转发数据帧,如果地址未知,则广播
- 如果交换机接收到广播帧也会向所有接口发送






知识

八讲解

#### 广播风暴的产生(续1)



• 当网络中存在物理环路,会产生广播风暴






### 广播风暴的产生(续2)



• 当网络中存在物理环路,会产生广播风暴






知识讲解


#### STP功能




STP - Spanning Tree Protocol(生成树协议) 逻辑上断开环路,防止广播风暴的产生 当线路故障,阻塞接口被激活,恢复通信,起备份线路的作用










2019/6/1 PI

#### 单网关的缺陷



• 单网关场景分析

当网关路由器出现故障时,本网段内以该设备为网关的主机都不能与Internet进行通信




++

知识讲解

#### 多网关存在的问题



- 通过部署多网关的方式实现网关的备份
- 存在的问题
  - 网关间IP地址冲突
  - 主机会频繁切换网络出口






#### 什么是VRRP



知识讲解

VRRP能够在不改变组网的情况下,将多台路由器虚拟成一个虚拟路由器,通过配置虚拟路由器的IP地址为默认网关,实现网关的备份







#### VRRP组成员



- 主 ( Master ) 路由器
- 备份(Backup)路由器
- 虚拟 ( Virtual ) 路由器









#### VRRP配置步骤



知识讲解

· 配置为VRRP的成员

- 配置VRRP的优先级(默认100)
- 配置VRRP抢占模式(默认开启)
- 查看VRRP信息



### VRRP配置案例实现



• 配置SW1

知识讲解

interface Vlanif2 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254 vrrp vrid 1 priority 200



2019/6/1

### VRRP配置案例实现(续1)



配置SW2

知 识 讲

interface Vlanif2 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254 vrrp vrid 1 priority 150





#### VRRP配置案例实现(续2)

查看VRRP信息

<SW1>dis vrrp

知识 讲

Vlanif2 | Virtual Router 1

State: Master

Virtual IP: 192.168.1.254 Master IP: 192.168.1.1 PriorityRun: 200
PriorityConfig: 200
MasterPriority: 200
Preempt: YES Delay Time: 20 s
TimerRun: 1 s

TimerConfig: 1 s

Auth type: NONE Virtual MAC: 0000-5e00-0101

Check TTL: YES

Config type : normal-vrrp
Track IF : GigabitEthernet0/0/1 Priority reduced : 100

IF state: UP

Create time: 2018-04-09 19:12:37 UTC-08:00 Last change time: 2018-04-09 19:21:02 UTC-08:00



2019/6/1





知识讲解

查看VRRP信息 <SW1>dis vrrp bri

VRID State Interface Type Virtual IP

1 Master Vlanif2 Normal 192.168.1.254

Total:1 Master:1 Backup:0 Non-active:0

<SW2>dis vrrp bri


VRID St	ate	Inter	face	Туре	Virtual IP
1 Bac	kup	Vlani	f2	Normal	192.168.1.254
Total:1	Maste	r:0	Backup:1	Non-acti	ve:0





#### 案例3:三层交换配置VRRP

• 在三层交机配置VRRP后使其产生一个虚拟IP地址 192.168.1.254为内网主机的网关




#### 案例4:网络负载均衡



• 通过VRRP实现网络的负载均衡功能。

课堂练习







# 总结和答疑