pytest插件与扩展

● pytest-assume: 多重校验

• pytest-cov: 生成测试覆盖率报告

• pytest-html: 生成 html 报告

pytest-instafail: 修改pytest默认行为pytest-ordering: 指定用例执行顺序

pytest-rerunfailures: 失败重试pytest-repeat: 重复执行

pytest-timeout: 超时测试pytest-tld: 省略无关信息

• pytest-sugar: 控制台进度条显示

• pytest-pep8: 检测代码是否符合 PEP8 规范

pytest-xdist: 多线程执行用例pytest-forked: xdist的依赖模块pytest-randomly: 测试顺序随机

• pytest-allure-adaptor: 支持allure测试报告

• pytest-cache: 重跑上次失败的用例, 持续集成中很实用, 提高分析效率

• pytest-selenium: 集成selenium

• pytest-bdd: 行为驱动

简易测试报告

pytest-html是pytest的测报告插件,功能简易。安装方法 pip install pytest-html

运行命令: pytest xxx.py --html=report.html

• 执行失败,导入不了包怎么办?

在你们自己的 site-packages 下的mypython.pth添加项目路径和包的路径 即可

常用插件

多重校验

一般断言的话,如果前一个抛出异常,后面的则不进行断言,通过 pytest-assume 可以进行多重断言。安装: pip install pytest-assume

```
import pytest

def test_add():
    pytest.assume(1 + 1 == 3)
    pytest.assume(1 + 1 == 3)
    pytest.assume(1 + 1 == 4)
```

用例执行顺序

安装: pip install pytest-ordering, 通过装饰器@pytest.mark.run(order=2) 指定执行顺序

```
import pytest

# 这条后执行
@pytest.mark.run(order=2)
def test_order1():
    print("first test")
    assert True

# 这条先执行
@pytest.mark.run(order=1)
def test_order2():
    print("second test")
    assert True
```

用例超时

标记用例超时时间: pip install pytest-timeout

```
# 用例执行超过10秒则报超时
@pytest.mark.timeout(10)
def test_01():
    pass
```

用例重试

用例执行失败后,进行错误重试: pip install pytest-rerunfailures

```
# 最多重跑5次,重跑间隔1秒
@pytest.mark.flaky(reruns=5, reruns_delay=1)
def test_02()
pass
```

还可以使用命令,从外部指定参数: pytest --reruns 5 --reruns-delay 1

用例重复执行

安装: pip install pytest-repeat

基本用法

使用: py.test --count=10 xxx.py 重复执行指定用例10次

指定范围

--repaet-scope 可以指定参数: session, moudule, class, function。例如: pytest xxx.py -s --count=5 --repeat-scope=session 重复执行整个session用例

装饰器指定

通过装饰器指定@pytest.mark.repeat(5)后,执行时不需要指定,即可重复执行

```
@pytest.mark.repeat(5)
def test_01(start, open_baidu):
    print("执行用例")
    assert 1 == 1
```

间歇性缺陷

比如需要测试间歇性bug,即:重复执行,直到断言失败。所以可以结合使用 -x 和 pytest-repeat。例如:py.test --count=1000 -x xxx.py,执行1000次,直到失败才停止

多进程运行

安装: pip install pytest-xdist

- 1. 多进程运行:一般cpu几个核心,就启几个进程。运行命令: pytest -n 4 即可启动四个进程同时跑用例
- 2. 自动重新运行失败的测试: pytest --looponfail

随机运行

安装: pip install pytest-randomly

命令: pytest --randomly-seed=123 指定随机种子,即可打乱执行顺序

补充插件

对测试人员来说,用的相对较少的插件

覆盖率检查

单元测试中非常强大的插件! 安装: pip install pytest-cov

运行: pytest test_tsms_sign_api_create.py --cov=../../tsms_pytest_commons/可以检查针对tsms_pytest_commons模块的单元测试覆盖率

仅测试更改的文件

安装: pip install pytest-picked

运行: pytest --picked 对你已经修改但尚未提交 git 的代码运行测试

修改pytest默认行为

安装: pip install pytest-instafail

修改 pytest 的默认行为来立即显示失败和错误,而不是等到 pytest 完成所有测试。

其他

1. pytest-django

2. django-test-plus

3. pytest-bdd: 行为驱动 BDD

花里胡哨插件

1. pip install pytest-sugar: 控制台进度条, 更美观

2. pip install pytest-pep8: 强制pep8代码风格, 否则用例算不通过。有代码洁癖者使用

3. pip install pytest-tldr: tldr 表示 too long ,don't read--太长了,不看 ,可以省略 很多无关信息,添加 -v 可以重新补充详细输出

配置管理

pytest会从所有测试目录下寻找配置文件,配置文件有三种,优先级为: pytest.ini > tox.ini > setup.cfg

一般使用 pytest.ini, 放到项目的根目录即可