## 动态法测定良导体热导率

1. 简述本实验的测量原理,并从原理上思考在实验中需要保证的热学条件有哪些。

通过控制实验条件,实现热量的一维传播,热端的温度按照简谐的方式变化( $T = T_0 + T_m sin\omega t$ ),冷端无反射且保持恒定温度( $T_0$ )则利用热流方程  $\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ ,可以得到棒中温度的分布为:

$$T = T_0 - kx + T_m e^{-\sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}x} sin(\omega t - \sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}x) \quad \alpha = \frac{\kappa}{c\rho}$$
 (1)

从中可以得出热波波速和热波波长:

$$v = \sqrt{2\alpha\omega} \quad \lambda = 2\pi\sqrt{\frac{2\alpha}{\omega}} \tag{2}$$

已知角频率  $\omega$  的情况下,可以算出  $\alpha$ ,再由  $\alpha = \frac{\kappa}{c\omega}$  快速计算出  $\kappa$ 。最终可得:

$$\kappa = \frac{v^2 c\rho}{2\omega} \tag{3}$$

需要保证的热学条件则有: ①热量要只沿一维方向传播; ②热端的温度按照简谐的方式变化。

2. 列举本实验是如何从实验系统设计、样品、实验操作等方面保证这些热学条件的。

①实验系统设计:采用脉动热源和冷却装置来实现边界条件(热端简谐,冷端恒定)。样品沿轴放置,使热量一维传播。

②样品:将材料制成圆棒状,并用绝热材料紧裹其测表面,这样热量只沿轴向传播,并且在任一垂直于棒轴的截面上各点的温度可以保持相同。

③实验操作:冷却端用冷却水冷却,防止整个棒温起伏。脉动热源的周期调整到 180s,以期有平滑的温度曲线。热源中的高次谐波会很快衰减至零,只会留下角频率为 $\omega$  的基波。

3. 列举理想实验曲线应该满足的特征,在实验中如何判断曲线满足这些要求?不符合要求的曲线会给实验结果带来什么影响?

特征: ①稳定性: 即平均温度不会随时间变化,温度整体不会出现漂移;②简谐性: 热波的高频分量应该快速衰减,只会剩下基频的简谐分量。

判断方法: ①观察温度曲线整体有没有随时间发生一个漂移,如有,则说明尚未达到稳定。②观察曲线整体是否接近正弦波形,可以采用同周期的波形来对比。

影响:没有到达稳定时,其内的温度分布还在变化,理论推导无法适用,无法采集有效数据;波形不接近简谐波时,难以判断何时财神同相位点,数据采集不准。

4. 本实验可否用来测量热的不良导体,为什么?

不可以。衰减的因子为 $\sqrt{\frac{\omega C \rho}{2\kappa}}$ ,热的不良导体热导率太小,导致衰减因子很大,波形衰减很快,同时波长也很小,无法进行有效测量。