# 网原期末复习

2021.12.28

## ch1 Introduction 引言 计算机网络的历史和新进展

- 体系结构 是计算机网络的骨架, 协议 是计算机网络的心脏、血液和神经
- 网络提供的最基本服务: 信息传递
- 不同的网络用所提供的服务区分,服务用功能、延迟、带宽...等外特性区分
- 网络类型
  - 。 空间距离
    - 局域网(LAN):以太网、令牌环、FDDI:几十米~一公里
    - 城域网(MAN): DQDB, SMDS, RPR: 校园~城市
    - 广域网(WAN): X.25, ATM, INTERNET: 城市、省、国家等
    - 个域网(PAN),家庭网络(HAN),星际网络/空间网络
  - 。 信息类型: 数据网络vs电话网络(但互联网都可以发)
  - 。 应用类型: 专用网络vs通用网络
  - o 使用权or协议的使用权:私有vs公有
  - o 地面vs卫星,有线vs无线...

## 1.1 计算机网络发展历史

- 1940年代 计算机诞生: ENIAC
- 1950年代 大型机(Mainframe),多终端系统
- 1960年代, 计算机网络研究, Packet Switch vs Circuit Switch
  - o Paul Baren 1960-1964 分组交换网络
- 1969年,ARPANET启动
- 1970年代
  - 。 X.25分组交换网: 各国的电信部门建设运行
  - 。 各种专用的网络体系结构: SNA, DNA
  - 。 Internet的前身ARPANET进行实验运行,带宽56kbps,不超过100台
  - 1979年, **TCP/IP**成熟
  - o telnet, 计算资源的共享访问
- 1980年代
  - 。 中国: 局域网, OSI, 低速广域网(电话线)
  - 。 标准化计算机网络体系结构: ISO/OSI
  - 。 局域网络LAN技术空前发展
  - 。 建成NSFNET, Internet初具规模,带宽1.544Mbps,连接1万台
  - 1986 Cisco公司成立; 1987,中国第一个电子邮件发到Internet
  - 。 FTP, NFS, 数据和文件的共享访问; Email
- 1990年代
  - 。中国

- 局域网Novell, TCP/IP
- X.25广域网和应用(90-93)清华第一代校园网Tunet建成,自己的X.25交换机
- Internet开始大规模发展
- 1995年,CERNET(中国教育和科研计算机网)建成 64K
- 90年代末,自主研成中低端IPv4路由器
- 1994, NSFNET骨干网解体,出现ANS, MCI, Uunet, Sprint...
- Internet商业化,Web技术应用
- 。 语音和视频,网上聊天室和即时消息
- 2000年代
  - 。中国
    - IPv6位基础的下一代互联网CNGI,2006建成CNGI-CERNET2
    - 01年自主研制成功IPv4核心路由器; 04年IPv6核心路由器
  - o 网络应用大发展:搜索引擎、社交网络、P2P昙花一现
  - 。 移动互联网产业发展迅速
  - 。 2004 全球主要学术网宣布开通IPv6服务
- 2010年代
  - o 数据中心网络、天地一体化网络、IPv6快速发展(2011年启动World IPv6 day)
  - 2011.2.3, ICANN宣布IPv4地址耗尽,今天IPv6普及率27.55%

## 1.2 互联网的发展和成功经验

#### 网络时代三大定律

- 摩尔定律: CPU性能18个月翻番,10年100倍。
- 光纤定律: 超摩尔定律, 骨干网带宽9个月翻番, 10年10000倍。
- 迈特卡菲定律:联网定律。未联网设备增加N倍,效率增加N倍。联网设备增加N倍,效率增加 N^2倍

#### 互联网标准化组织

- IAB (Internet Architecture Board) 互联网体系结构研究委员会
  - 。 定义Internet整体框架,为IETF提供大方向指导,下属机构有IETF、IRTF,归ISOC互联网协会管
- IETF(Internet Engineering Task Force)互联网工程任务组
  - 。 负责Internet协议的研发和改进,提交的标准称为RFC(Request For Comments)
- IRTF (Internet Research Task Force) 互联网研究任务组
- **IESG** (The Internet Engineering Steering Group)
  - 。 技术上管理IETF活动,负责Internet标准制定过程

#### 互联网的主要技术特点

• 分层的分布式结构、端到端的网络连接技术、无连接的分组交换技术、层次机构的域名技术、统一的网络互联协议IP、网络管理技术、路由器加专线技术、通用的应用技术、可扩展的路由技术

#### 1.3 互联网的核心思想: 分组交换

- Paul Baren 1960-1964 分组交换网络
  - 热土豆路由策略:如果不知道正确的路由,就把分组转发给所有邻居;不必每次都沿最短路 转发
  - o 分组发送:每个分组的转发都独立于其他分组,交换节点不保存端接点的状态
  - 。 分布式系统: 所有交换节点是平等的; 健壮性来自于足够的硬件冗余和适应性路由
  - 特定: 简单性、灵活性、可扩展性、健壮性
- 今天的互联网与50年前相比:
  - 。 规模更大、用户更多、功能更多
  - 但健壮性、适应性和互联程度都下降了!
  - IPv4地址空间耗尽,越来越多用户用NAT访问网络->导致端到端传输路径变成多个NAT级联,相当于虚电路。
  - o TPv6
    - 431Z vs  $3.4 \times 10^{38}$
    - 改善路由性能(路由聚合减少路由表表项、简化IP头)
    - 增强了网络安全(IPsec)

## 1.4 国际、中国高速计算机网络研究计划

- NGI: 美国下一代互联网研究计划,1996年启动
- Internet2: 大学合作计划
- 全国IPv6下一代互联网主干网GTRN正在形成
- 欧盟下一代学术主干网GEANT
- 中国下一代互联网示范工程CNGI
  - 。 CNGI核心网: CERNET2 最大的主干网

## ch2 Network Architecture 计算机网络体系结构

## 2.1 计算机网络的定义和组成

- 计算机网络:一批独立自治的计算机系统的互联集合体
  - 。 组成:资源子网(服务器、客户计算机)和通信子网(网络互联设备eg路由 交换机 HUB)。
  - 。 通信方式:
    - 交换式通信: 需要经过交换设备, 转发给一个或一组节点
      - 拓扑: star, ring, tree, complete, intersecting rings, irregular
      - 关键技术:路由选择!
      - 应用在:城域网、广域网
    - 广播式通信:多台计算机共享通信线路,任一台发出的信息可以直接被其他接受

■ 拓扑: bus, ring■ 关键技术: 通道分配!

■ 应用在: 局域网

- 分布式系统: 建在网络上、高度内聚、对用户透明,对用户好像是一台计算机
- 发展趋势: 计算机网络与分布式系统逐渐统一

## 2.2 计算机网络体系结构

- (def) 计算机网络体系结构
  - 。 定义网络及其部件通过协议应该完成的**功能**,是 层次和层间关系 的集合
  - 不定义 协议细节和协议之间的接口关系
- 网络功能的分层->协议的分层->体系结构的分层
- (def) 对等进程:不同计算机上进行对话的 第N层通信各方 可以分别看成是一种进程
- (def) 协议 protocol: 计算机网络 同等层次中,通信双方 进行信息交换时必须遵守的规则
  - 。 协议的组成
    - 语法: 以二进制形式表示的命令和相应结构(编码)
    - 语义: 由发出的命令请求、完成的动作和回送的响应组成的集合(编码的意义)
    - 定时关系: 有关事件顺序的说明(因果关系)
  - 。 协议分层
    - 目的主机第N层收到的报文与源主机第N层发出的报文相同
    - 洋葱结构(第N层到N-1层,可能会外面加一个包头)
  - 。 (prop) 对于第N层协议,有如下特性:
    - 不知道上下层的内部结构、独立完成某功能、为上层提供服务、使用下层的服务
- (def) 服务: 同一实体上下层间 交换信息时必须遵守的规则
  - 。 分类
    - 面向连接的服务:建立连接、传输数据、关闭连接。顺序性好
    - 无连接服务:直接传数据,每个包独立进行路由选择。顺序性差
    - 连接不意味可靠,可靠要通过确认、重传等机制来保证(无连接也可以可靠!)
  - 服务原语: 服务在形式上是由一组**接口原语**(或操作)来描述的,分为四种类型:
    - 请求Request、指示Indication、响应Response、确认Confirm
    - 指示: An entity is to be **informed** about an event
    - A的N+1层给N建立连接的请求,B的N收到后给N+1层指示,B的N+1同意建立连接给N 响应,A的N收到后给N+1层确认。
- (def)接口 interface:相邻层之间有接口,定义了下层向上层提供的原语操作和服务
- (def) 服务访问点SAP(service access point):任何层间服务是在接口的 SAP 上进行的,每个 SAP有唯一的识别地址,每个层间接口可以有多个SAP。
- (def) 接口数据单元IDU(interface data unit):IDU=ICI+SDU,通过**SAP**进行传送的层间信息单元。
  - 。 ICI是上层接口控制信息interface control information,SDU是上层的服务数据单元service data unit
  - 。 是上层到下层的
- (def) 协议数据单元PDU(protocol data unit): PDU=SDU+PCI,第N层实体通过网络传送给对等实体的信息单元
  - 。 SDU是上层的服务数据单元或其分段,PCI是协议控制信息protocol control information

- 。 涉及分段和重组
- 原则
  - 分层原则: 优点为模块化、功能抽象、可重用; 缺点为信息隐藏会低效
  - 端到端原则:核心简单,边缘复杂;只有对性能有明显提升的才放底层
  - Rule of Thumb:在低层实现一个功能,应该对其他不用这个功能的应用有很少的性能影响!

## 2.3 典型计算机网络参考模型

- 电信标准: 1865年成立国际电信联盟ITU(international telecommunication union)
- 国际标准: 1946年成立的国际标准化组织ISO负责制定各种国际标准
  - 。 技术委员会TC -> 分委员会SC -> 工作组WG
- Internet标准: 自发而非政府干预,称为RFC,从ARPANET开始发布,1983成立IAB,1986在 IAB底下成立IETF,1989在IAB底下成立IRTF

#### 【重要】!!!

- 1983年 ISO的OSI模型 正式成为国际标准
  - 1. 物理层 The Physical Layer: 在物理线路上传输原始的二进制数据位(基本网络硬件,bit)
  - 2. 数据链路层 The Data Link Layer: 在有差错的物理线路上提供 无差错 的数据传输(帧 Frame)
  - 3. 网络层 The Network Layer: 控制通信子网提供 源点到目的点 的数据传送(包Packet)
  - 4. 传输层 The Transport Layer: 为用户提供 端到端 的数据传送服务
  - 5. 会话层 The Session Layer: 为用户提供 会话控制 服务(安全认证),例如令牌管理和同步
  - 6. 表示层 The Presentation Layer: 为用户提供 数据转换和表示 服务 eg ASN.1抽象语法表示 法
  - 7. 应用层 The Application Layer
- 端节点要实现完整的7层,但网络层、链路层不用很完备(例如不用路由转发功能),而路由只需要实现到网络层就可以。往下传的过程中每层加一个header,其中链路层查错控制,还要有一个CRC校验码尾巴边发送边计算,发完之后算完了所以在最后。
- TCP/IP参考模型: 比OSI早!!
  - 1. Host-to-Network: 物理层+数据链路层
  - 2. Internet (网络层): 控制通信子网提供源点到目的点的IP包传送,实现异构网络互联
  - 3. 传输层:提供端到端的数据传送服务。TCP和UDP
  - 4. 应用层:提供各种Internet管理和应用服务功能
- 混合模型: 物理层,数据链路层,网络层,传输层,应用层

#### 2.4 其他网络体系结构

- Novell NetWare
  - o NetWare是Novell公司开发的PC上的网络操作系统, client-server结构, 1983-2005
  - 基本思想: 文件共享(当时其他是磁盘共享, 粒度太大)
  - 。 基干XNS,但有很多改进
    - 网络层协议 IPX(Internetwork Packet eXchange)**不可靠无连接**协议,类似IP,但地址有10字节(4字节网络号+6字节MAC),而IP是4字节

■ 传输层协议NCP(NetWare Core Protocol),SPX(Sequenced Packet eXchange):**面向连接** 

#### X.25分组交换网

- 。 70年代CCITT提出,早于ISO/OSI,为公用包交换网与用户之间提供接口
- 面向连接,支持交换虚电路和永久虚电路
- 。 定义了三层协议: 物理层(X.21, X.3 28 29), 数据链路层协议(LAP, LAPB), 网络层(PLP)
- o DTE: Digital Terminal Equipment 数据终端设备
- o DCE: Digital Circuit Terminating Equipment 用户互联
- PAD: Packet Assembler and Disassembler 包的封装和解封装
- B-ISDN和ATM
  - 。 宽带综合业务数字网B-ISDN(Broadband Integrated Services Digital Network)
  - 。 背景: 多种网络共存, 电信公司想统一成一个网络B-ISDN
  - 。 技术基础: 异步传输模式ATM(Asynchronous Transfer Mode)
  - o ATM: **面向连接。异步传输,没有主时钟**。传输单元是短的、**定长**的包,称为信元。速率主要有两种:155M,622M。采用**虚电路**交换。

2021.12.29

## ch3 Data Communication 数据通信基本原理

## 3.1 数据通信基础理论

- $g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n sin(2\pi n f t) + b_n cos(2\pi n f t)$
- (def) 频谱spectrum: 一个信号所包含的频率的范围
- (def) 带宽bandwidth: 信号的绝对带宽等于频谱的宽度,信号的主要能量集中在相对窄的频带内,这个频带被称为有效带宽,或带宽。带宽越宽,信号的信息承载能力越强。
- 信道有截止频率f\_c,则O到f\_c是信道的有限带宽(此范围内振幅衰减较弱,以上衰减厉害)
- 【计算】通过信道的 谐波次数越多,信号越逼真 。若信道比特率为B bps,8位为一个周期T,则一次谐波的频率f1=B/8Hz,能通过信道的最高次谐波数目为:  $N=f_c/f_1$ 。有限的带宽限制了数据传输速率(比特率和 $f_1$ 成正比,与N成反比)。
- (def) 波特率baud:每秒钟信号变化的次数,也称调制速率。比特率bit:每秒钟传送的二进制位数。波特率与比特率的关系取决于信号值与比特位的关系。(每个信号值表示3位,则比特率为波特率的3倍)
- 【计算】Nyquist(无噪声有限带宽信道): 最大数据传输率  $=2Hlog_2V(bps)$ ,带宽为H的低通滤波器,每秒采样2H次,信号电平分为V级。
- 【计算】香农(信道受随机热噪声干扰):最大数据传输率  $= Hlog_2(1+S/N)(bps)$ ,与采样速度、信号电平技术无关。信号功率S、噪声功率N,信噪比为 $10log_{10}S/N($ 分贝)

### 3.2 数据通信技术

- 传输方式分类
  - 。 连接方式: 点到点、点到多点
  - 。 信息传送方向和时间: 单工(监视信号可回送!)、半双工(某一时刻只能单向)、全双工
  - 。 同步方式

- 同步传输:传输开始时以同步字符使收发双方同步,传输效率较高 但需要 透明传输处理 (透明传输:传输的信息中不能有同步字符出现),以 报文为单位
  - 接收方必须知道每一位信号的开始及其持续时间,以便正确采样接收
  - 基于位的传输一般用同步传输,以二进制位流为单位,以位为单位同步
- 异步传输:需要辅助位(起始位、奇偶校验位、终止位),传输效率低 ,主要用于 字符终端与计算机之间的 通信,以 字符为单位

#### • 数据编码技术

o 模拟数据 <-电话系统-> 模拟信号

数字数据 <-调制解调器MODEM -> 模拟信号

模拟数据 <-编码解码器CODEC -> 数字信号

数字数据 <-数字编码解码器->数字信号

- 数字信号发送的优点是:价格便宜,对噪声不敏感;缺点是:易受衰减,频率越高,衰减越厉害。
- 基带传输(数字数据的数字传输):传输时直接使用基带信号。基带:基本频带,是原始信号所固有的频带。使用于低速高速的各种情况。限制:因基带信号所带的频率成分很宽,所以对传输线有一定的要求。
  - NRZ Non-Return to Zero 不归零编码: O就是0,1就是1。难以分辨位的结束和开始。发送方和接收方必须有时钟同步。连续的0/1会导致信号直流分量累加。
  - Manchester 曼彻斯特码: 每一位中间跳变。0->1表示0(!!!),1->0表示1。跳 变又是数据,又可以作为时钟自同步。
  - Differential Manchester **差分曼彻斯特码**:每一位中间跳变表示时钟。开始时有跳变表示0(!!),无跳变表示1。时钟、数据分离,便于提取(考虑开始时是0还是1)
  - 逢"1"/"0"变化的NRZ码:在每位开始时,逢"1"或"0"电平跳变,否则不跳变。(考虑开始是0还是1)
- 频带传输(数字数据的模拟传输): 载波传输,用基带信号对载波信号进行调制MO(控制某些参量),之后解调DE ---> MODEM
  - 三种调制技术:调幅 Amplitude-shift keying(ASK),调频 Frequency(FSK),调相 Phase(PSK)
- 脉冲代码调制PCM(模拟数据的数字传输):根据Nyquist原理进行采样
  - 将模拟信号振幅分成多级(2<sup>n</sup>),每一级用 n 位表示。 T1 载波 将模拟信号分成**128** 级,每次采样用7位二进制数表示
  - 差分脉冲代码调制:根据前后两个采样值的差进行编码
  - $\delta$ 调制:根据前后两个采样值的差进行编码,但每次只输出0/1表示下降/上升。编码速度跟不上变化太快的信号。

#### • 多路复用技术

- o TDM时分复用:每个用户分到一部分的bit
  - T1载波 (1.544Mbps) 使用**TDM,分成 24 个信道**,控制信息带内传输(开头的一个bit)
- 。 FDM频分复用: (频率分割为频段,手机用)
- WDM波分复用: (光传输使用,对波长分段,其实是特殊的频分复用但习惯叫波分复用)

#### • 交换技术

。 电路交换 circuit switching(电话网、ISDN等): 适用实时信息、模拟信号传送,带宽低时经济

- 原理:直接利用可切换的物理通信线路,连接通信双方
- 3个阶段:建立电路→传输数据→拆除电路
- 特点:发数据前必须建立点到点物理通路,建通路时间长,但数据传送延迟短
- 时分复用:时间分为帧,帧分为时槽(时槽在帧内的相对位置决定所属会话),收发双 方需要同步,非永久会话需要动态绑定时槽到一个会话
- 。 报文交换 message switching——存储转发方式:适用带宽高的情况,可靠灵活,延迟大
  - 原理:信息以报文(逻辑上完整的信息段)为单位进行存储转发
  - 特点:线路利用率高;要求中间结点缓冲大;延迟时间长
- 。 分组交换 packet switching——存储转发方式(可以认为是对报文交换的改进)
  - 原理:存储转发的单位——分组(比报文小,可定长可变长),源节点把报文分成分组→ 信息以分组的单位(在中间结点)存储转发→目的节点把分组合成报文
  - 统计复用,按需分配信道资源,不需要等待时槽;用附加的分组头区分数据
  - 特点:每个分组独立进行路由选择,网络结点设备中不预先分配资源,(统计复用)线路利用率高,易于重传,可靠性高,易于开始新的传输,让紧急信息优先通过,开销增加
  - 分组交换相比电路交换的最大优势是可以实现统计复用,有效的利用带宽;但要处理拥 塞
  - 数据报分组交换(IP网络等):
    - 每个分组均带有网络地址(源、目的),可走不同的路径,可扩展性更好
  - 虚电路分组交换(ATM网络等):
    - 数据以分组形式传输,来自同一流的分组通过同一预先建立的路径(虚电路)传输,(建立时会发带有全称网络地址的呼叫分组)
    - 分组头不需要包含完整的地址信息,要保证分组的顺序,路由器需要维护虚电路的 状态信息
- 交换结构switch fabric

。 crossbar交换: 无阻塞, n\*k矩阵

。 空分交换: 多个crossbar级联

。 时分交换: 类似路由表,有一个mapping table,要求中间机器处理速度快

#### 【重要计算!!】各种交换技术的网络延迟

对各类通信子网定义下列参数:

N = 两个给定站点之间所经过的段数;

B = 所有线路上的数据传输速率,单位:位/秒;

P = 分组大小(P <= L),单位:位;

H = 每个分组的分组头,单位:位;

S1 = 线路交换的呼叫建立时间,单位:秒;

S2 = 虚电路的呼叫建立时间,单位:秒;

D = 各段内的传播延迟,单位:秒。

- 电路交换:  $S_1 + L/B + ND$  建立之后可以直接传输,不用存储转发
- 报文交换: N(L/B+D) 每一级必须收完完整报文才可转给下一级
- 数据报分组交换:

(L/P)((P+H)/B) + ND + (N-1)((P+H)/B) = (L/P+N-1)((P+H)/B) + ND

- 一共L/P个包,考虑N级一共要计算L/P+N-1个包的发送延迟(记得加上H),然后再加上N 段的传输延迟。(其实对比报文交换,就是发送的时候从1个包变成了L/P个包,然后加上了 Header)
- 虚电路分组交换:  $S_2 + L/B + ND + (N-1)(P/B)$  加上建立时间,把H去掉即可。

# ch4 Physical Layer 物理层接口及其协议

## 4.1 物理层的定义和功能

- ISO/OSI定义:物理层提供 机械、电气、功能、规程 的特性。目的是启动、维护和关闭【 数据 链路实体 之间进行比特传输】的 物理连接
- 功能:在两个网络设备之间提供透明的比特流传输
- 传输方式

连接方式:点到点/点到多点通信方式:单工/半双工/全双工

○ 位传输方式: 串行/并行

## 4.2【重要!】物理层的四个特性

• 机械特性: 主要定义物理连接的边界点,即接插装置。 eg. ISO 4903,15芯连接器,X.20-22

• 电气特性: 规定传输二进制位时,线路上信号的电压高低、阻抗匹配、传输速率和距离限制。 eg. CCITT V.28: 非平衡型/平衡型电气特性, EIA RS-232-C

• 功能特性: 主要定义各条物理线路的功能(数据、控制、定时、地)

• 规程特性: 主要定义各条物理线路的工作规程和时序关系

• 例子: EIA RS-232-C

。 美国电子工业协会EIA 1969年提出

。 机械特性: 25芯连接器, DTE为插头, DCE为插座

○ 电气特性: 非平衡型,低于-3V为1,高于+4V为0,最大20Kbps,最长15m

■ 非平衡传输: 所有电路共享一个公共的地线, 成本低

■ 平衡传输:每个主要电路需要两根线,没有公共地线,更准确

。 功能特性: 定义了21条线,许多子集,基本与CCITT V.24兼容

○ 规程特性:不同功能子集有不同规程,有14种不同接口,适用于单工... 同步...

。 重新设计为X.21, 改进为RS-449

## 4.3 传输介质

- 双绞线:模拟/数据传输均可,带宽依赖于线的类型和传输距离
- 同轴电缆

基带同轴电缆:50欧姆,用于数字传输宽带同轴电缆:75欧姆,用于模拟传输

#### • 光纤

- 单模光纤: 半径小,只有一个角度的光可以进入,适于长距离
- 多模光纤: 半径大,多个角度的光可以进入,适于短距离
- 。 都支持同时传输几个波长的光,支持波分复用
- 。 850nm -> 1310nm -> 1550nm: 衰减逐渐减小,价格逐渐提高
- 组网方式:点到点:四根线(两根用于保护倒换);环:两根线(一根用于保护倒换)
- 中继器:光-电-光/全光(全光网:光因特网论坛OIF)

## 4.4 网络传输技术

- SONET/SDH(光纤传输)
  - 80年代提出,SONET主要用于北美和日本,SDH主要用于欧洲和中国。
  - 。 采用 TDM 技术, 同步传输 ,由主时钟控制,时钟精度1ns。
  - 。 SONET路径:路径(path),线路(line),段(section)
  - 基本SONET帧810字节/125us,即51.84Mbps,基本SONET信道称为STS-1
  - 复用基于字节。OC-3和OC-3c区别:c表示级联,而不是复用
- 移动电话网络
  - 。 单方向的寻呼系统(单工):需要很小的带宽
  - 。 蜂窝电话
    - 第一代:模拟蜂窝电话,只能传送话音
    - 第二代:数字蜂窝电话,主要传送话音,GSM,CDMA
    - 3G/4G: 可以传送话音和数据
  - 。 模拟蜂窝电话
    - 早期用于军事通信,push-to-talk system,一个信道,半双工(类似对讲机)
    - 60年代,IMTS(improved mobile telephone system),**双频,全双工**
    - 1982年,AMPS(advanced mobile phone system),使用小的蜂窝(cell),蜂窝中心有基站,附近且不相邻的蜂窝中**重用频率**(可以分成三段,每个用 1/3)

## ch5 Data Link Layer 数据链路控制及其协议

#### 5.1 数据链路层概述

- ISO/OSI: 目的是为了提供 功能和规程 上的方法,以便建立、维护和释放【 网络实体 】间的 数据链路
- 解决的问题: 在有差错的线路上进行无差错传输
- 结点(node):网络中的主机和网络设备(路由器、交换机等)
- 链路(link): 通信路径上连接相邻结点的通信信道
- 数据链路层协议定义了 一条链路的两个相邻结点间交换的数据单元格式 ,以及结点发送和接收 数据单元的动作
- <del>点到点(point to point)通信: 一条链路上两个相邻结点间的通信</del>
- 端到端(end to end)通信:从源结点到目的结点的通信,通信路径可能由多个链路组成
- 实际数据通路: 网络层->数据链路层->物理层(图上是物理层的下方?) ->另一方的物理层->...
- 虚拟数据通路: 网络层->数据链路层->另一方的数据链路层->...

- 数据链路控制规程:为使数据能迅速、正确、有效地从发送点到达接收点所采用的控制方式(其实就是协议)
- 数据链路层协议应提供的基本功能:数据在数据链路上的正常传输(建立、维护和释放)、成帧:定界与同步,处理透明传输问题、差错控制:检错和纠错、顺序控制(可选)、流量控制(可选):基于反馈机制
- 为网络层提供三种服务: 无确认无连接 (用于误码率低/实时业务), 有确认无连接 (误码率高,如无线网), 有确认有连接

## 5.2 成帧 Framing

- 组帧方法: 往往使用字符计数法和一种其它方法的组合
- 1. 字符计数法: 在帧头用一个域表示整个帧的字符个数(包括第一个!),但若出错对后面的也有影响
- 2. 带字符填充的字符定界法
  - 起始 DLE STX, 结束DLE ETX;
  - o DLE: data link escape, STX: start of text, ETX: end of text 都是一个字符,占一个byte
  - 。 缺点: 局限于8位字符和ASCII字符传送
  - 。 若数据中出现DLE, 在前面再填充一个DLE
- 3. 带字节填充的字符定界法(用于bit stream)
  - o FLAG 头 payload 尾 FLAG
  - 。 数据中有flag或esc,在前面加esc字节
- 4. 带位填充的标记定界法
  - 帧的起始和结束都用一个标记(特殊位串):"01111110"
  - 。 "0"比特插入删除技术: 连续出现5个1, 后面直接填充一个0
- 5. 物理层编码违例法: 只适用于物理层编码有冗余的网络
  - 。 802 LAN: 曼彻斯特用H->L/L->H表示1/0, 而H->H和L->L不表示数据,可以做定界符

## 5.3 【计算】错误检测和纠正

- 差错出现的特点: 随机,连续突发(burst)
- 纠错码:效率低,适用于不可能重传场合
  - o (def)码字codeword:一个帧包括m个数据位,r个校验位,n=m+r,此n比特单元为n位码字
  - o (def) 海明距离: 两个码字之间不同的比特位数目
  - 。 检查出d个错,需要用海明距离为d+1的编码
  - 。 纠正d个错,需要用海明距离为2d+1的编码
  - 。 纠正1个错:对于 $2^m$ 个有效**信息**,有n个距离为1的无效**码字**,因此 $(n+1)2^m \le 2^n$ ,即 $(m+r+1) \le 2^r$ 。
  - o 检查每个校验位k的奇偶值是否正确,若不对,计数器+k,结束过若为0则有效;为m则第m 位出错。
  - 纠正突发错误:采用k个码字组成k\*n矩阵,按列发送,故有kr个校验位,km个数据位,可 纠正最多k个突发性连续比特错。(如果是按行发就在一行里,纠正不过来。)
- 检错码:大多数情况,检错+重传
  - 。 循环冗余码(CRC码,多项式编码)
  - 生成多项式G(x): 事前商定,高位和低位必须是1,必须比传输信息对应的多项式短
  - checksum加在帧尾,使带checksum的frame的多项式能被G(x)除尽

- o 计算checksum
  - 记帧对应多项式为M(x),若G(x)为r阶(对应的位串是r+1位!),则在帧的末尾加r个 0,变成 $x^rM(x)$
  - 按%2除法计算 $(x^r)M(x) \div G(x)$ 对应的位串(%2减法就是异或,除法同理)
  - 按%2减法减去余数之后结果就是要传的带校验和的多项式T(x)(就直接加后面就完了)
- o CRC的检错能力: PPT 27-28面
- 。 网卡NIC(network interface card)可以硬件实现CRC校验,边发送边算
- 对于误码率低的链路,链路层协议可以不实现可靠传输功能!
  - 。 可靠传输: 纠错检错码、确认和重传机制
  - 。 传输层协议TCP也提供可靠传输服务

## 5.4 基本的数据链路层协议

- 单工!
- 【protocol 1】无约束单工协议
  - 单工传输,发送方无休止工作,接收方无休止工作,信道不损坏、丢失帧
  - 发送程序: 取数据,构成帧,发送帧;接受程序:等待,接受帧,送数据给高层
- 【protocol 2】单工停等协议
  - 接收方不能无休止接受->接收方每收到一个帧,给发送方回一个响应,发送方收到之后再继 续发下一个
- 【protocol 3】有噪声信道的单工协议
  - 。 信道有差错,信息帧可能损坏、丢失->出错重传
  - 。 定时重传,发送帧头放入1位序号防止响应帧损坏
  - 。 发方在发下一个帧之前等待一个肯定确认的协议叫做PAR(Positive Acknowledgement with Retransmission)或ARQ(Automatic Repeat reQuest)
  - 确认帧也要有序号! 否则超时时间太短时协议失败(见PPT第41面)

## 5.5 【重要!!】滑动窗口协议(TBD:看书,PPT代码)

- 单工->全双工!
- (def) 捎带/载答piggybacking: 暂时延迟待发确认,以便附加在下一个待发数据帧的技术
  - 优点:充分利用信道带宽,减少帧的数目和帧到达的中断,缺点:复杂
- 工作原理
  - $\circ$  发送帧序号: 0到 $2^n-1$ ,用n位表示
  - 。 发送窗口
    - 上界为要发送的下一个帧的序号,下界为未得到确认的帧的最小序号。
    - 窗口大小=上界-下界(循环的减),大小可变
    - 发送一个序号是上界的帧,上界+1;接受一个确认序号是下界的正确响应帧,下界+1
    - 累计确认: 若确认序号落在发送窗口之内,则下界连续+1直到下界=确认序号+1
  - 。 接受窗口
    - 大小固定,但不一定与发送端相同
    - 上界为允许接受的最大序号(不允许的第一个?),下界为希望接受的序号
    - 落在窗口外的帧被丢弃;序号等于下界的帧被正确接收、产生响应帧、上界下界都+1 (大小不变)

- 【protocol 4】一比特滑动窗口协议
  - 。 窗口大小: N=1,发送和接受序号取值范围: 0,1
  - 可数据双向传输,信息帧中可含有确认信息,信息帧中包括两个序号域:发送序号和确认序号
  - o 问题:停等方式;若双方同时发送,则会有一半重复帧;效率低,传输时间长
  - 。 【计算】信道利用率
    - 设信道带宽b bps,帧长度L bit,往返传输延迟R秒
    - 信道利用率: (L/b)/(L/b+R) = L/(L+Rb), 帧短时利用率低
    - 解决:流水线技术,连续发送多帧后再等待确认-->误码率高时,对 损坏和非损坏帧 的 重传非常多
- 【protocol 5】 退后n帧重传(go back n)
  - 。 发送窗口大于1,接收窗口为1(期望按顺序到达!)
  - 接收方从坏帧起丢失所有后继帧,发送方从坏帧开始重传(超时就把上界置为下界)
  - 。 对于出错率高的信道, 浪费带宽
  - 。 窗口设置: 发送方有流量控制, 为重传设缓冲!
    - 发送窗口尺寸<序号个数=MaxSeq+1
    - 确认种类: 没新收到(1种)+收到n个(窗口尺寸种)<=序号个数
  - 。 多个未确认帧->多个计时器,用链表,记的内容有序号、和上一个帧超时时间的**差值**
  - 内部事件: network\_layer\_ready, timeout; 外部事件: frame\_arrival, cksum\_err
- 【protocol 6】选择重传(selective repeat)
  - 。 发送窗口大于1,接收窗口大于1
  - 。 接收方可暂存坏帧的后继帧,发送方只重传坏帧
  - o 接收窗口较大时,需较大缓冲区;不会因不必要的重传而浪费信道资源
  - 。 窗口设置:
    - 保证接收窗口移动前后,接收窗口内的帧没有重叠
    - 发送窗口尺寸>=接收窗口尺寸时,接收窗口尺寸<=(MaxSeq+1)/2=序号个数/2
      - 接收方不知道来的是旧的重传帧,还是新的帧!发送方发的最早的帧是接收窗口移动前的第一个(重传),如果移动一整个接收窗口距离后它也在范围内就会有问题。
    - 发送窗口尺寸<接收窗口尺寸时,发送窗口尺寸+接收窗口尺寸<=序号个数
      - 跟协议5原因类似。
    - 两方缓冲区大小=各自窗口大小
  - 增加确认计时器,解决两方负载不平衡带来的阻塞问题(如果没得捎带,到时间就单发确认)
  - 。 可随时发送否定性确认帧NAK
  - 内部事件: network\_layer\_ready, timeout, ack\_timeout
  - 外部事件: frame\_arrival, cksum\_err
  - o ACK计时器
    - 收到帧的序号等于接收窗口下界,或已经发过NAK时启动
    - 发送ACK帧时停止,超时则产生ack\_timeout事件

#### 5.6 协议说明与验证

- 协议工程
  - 协议说明: 定义一个协议实体提供给它的用户的 服务 , 和该协议实体的 内部操作
  - 。 协议验证: 验证协议说明是否完整正确
    - 用于设计阶段,以协议说明为基础,验证协议所有可能状态
    - 可达性分析 是一种常用的验证方法:图论知识,解决不完整性、死锁、无关变迁
  - 。 协议实现: 用硬件软件实现协议说明中规定的功能
  - 协议测试: 检查协议实现是否满足要求: 一致性测试、互操作性测试、性能测试
- 形式化描述技术FDT(formal description technique)/形式化方法FM(formal method)
  - 。 常见方法
    - 有限状态机FSM 扩展EFSM
      - 通信协议主要是由响应多个"事件"的相对简单的处理过程组成
      - 事件:命令(来自用户)、信息到达(来自底层)、内部超时
      - 优点简单,缺点复杂协议状态数爆炸
      - (TBD: 阅读协议3) done!
    - 形式化语言模型 LOTOS, Estelle, SDL; 都有相应扩展
    - Petri网 扩展有时间/随机/高级Petri网
      - 较强的对并行、不确定性、异步和分布的描述能力和分析能力
      - (TBD: 阅读petri网模型) done!
    - 进程代数 扩展随机进程代数

#### 5.7 常用的数据链路层协议

- 高级数据链路控制规程HDLC(high-level data link control)
  - 。 1976年,ISO提出HDLC
  - 站由计算机(路由器)和终端组成,分为主站(发送命令),次站(接受命令),组合站(同时具有主、次站功能)
  - 链路构型分为平衡型(主次-主次,组合-组合,适用于计算机-计算机)和非平衡型(主-次, 主-多个次,适用于终端-计算机·)
  - 基本操作模式分为正规响应模式 NRM(适用于非平衡型),异步响应模式 ARM(适用于主-次和主次-主次),异步平衡模式 ABM(适用于组合-组合)
  - o 地址域:用来区分终端,可用来区分命令和响应。地址=接受方:命令;地址=发送方:响应
  - 。 控制域:滑动窗口,校验和: CTC校验,定界符: 面向 比特 ,比特填充技术,01111110空 闲一直传
  - 帧类型:信息帧,监控帧,无序号帧
  - 选择站构型——> 基本操作模式——> 基本帧种类——> 12种任选功能——> 得到协议
- X.25的链路层协议LAPB: 是HDLC的 子集
- PPP: point-to-point protocal
  - 。 由SLIP协议改进而来,面向 字符 ,使用字符填充技术
  - 。 通常不使用滑动窗口技术
  - 支持差错检测、选项协商、包头压缩、动态分配IP地址和认证等
  - 。 包括两部分

- 链路控制协议LCP: 可使用多种物理层服务: modem, HDLC串线, SDH/SONET等
- 网络控制协议NCP: 可支持多种网络层协议

12.30

# ch6 Mac Sublayer 局域网与介质访问子层

#### 6.1 局域网概述

- •(def)局域网是一种将小区域内的各种通信设备互连在一起的通信网络。产生于1980年代。
- (prop)高传输率(10M-100Gbps),短距离(0.1km-10km),低出错率(10^-8 -11)。使用广播信道。
- 拓扑: star ring bus tree 介质: 双绞线,基带同轴电缆,光纤,无线

## 6.2 信道分配

- 解决信道争用的协议称为 介质访问控制协议 MAC (Medium Access Control),是 数据链路层 协议的一部分。分配方法:静态、动态
- 静态分配: FDM(WDM)/TDM,都只适用于用户少且固定,各用户通信量大,无法灵活地适应 站点数及其通信量的变化。
- 动态分配:信道分配模型!独立站点假设,单信道假设,冲突假设。连续时间/时间分槽,载波监听/非....

## 6.3 多路访问协议

**竞争协议:** 轻负载下发送延迟小, 重负载下信道效率低

- 1. ALOHA协议
  - 1. 纯ALOHA:效率 $Ge^{-2G}$ ,G是一个帧时平均产生G帧,最高18.4%信道利用率
  - 2. 分槽ALOHA:一个槽长度为一个帧时,槽开始时才能发。效率 $Ge^{-G}$ ,最大36.8%
- 2. 载波监听多路访问协议CSMA(carrier sense multiple access): 发送帧前监听信道有无载波
  - 1. **1-坚持型** CSMA: 监听到信道**空闲立即发送**,**忙时监听**直至空闲,**冲突时等待随机时间**。减少信道空闲时间、增加发生冲突概率、广播延迟越大性能越差。
  - 2. **非坚持型** CSMA: 信道空闲立即发送,**忙或冲突时等待随机时间**直至空闲。减少冲突概率、增加空闲时间。(随着G的增加,非坚持性比1-坚持型效率更高,延迟更大)
  - 3. **p-坚持性** CSMA: 分槽信道使用,若**空闲则以概率p发送**; 若**忙则等待下一个时槽**(即坚持监听!);冲突则等待随机时间。
- 3. 带冲突检测的载波监听多路访问协议CSMA/CD: 边发送边监听,监听到冲突立刻停发
  - 1. 确定冲突时间: 最坏情况下 2倍电缆传输时间
  - 2. ? 802.3的CSMA/CD是发完了就不听了

无冲突协议: 轻负载下发送延迟大, 重负载下信道效率高

- 分为传输周期、竞争周期、空闲周期
- 1. 基本位图协议(A Bit-Map Protocol):竞争周期分为N个时槽,如果一个站有帧发送,则在对应的时槽内发送比特1。竞争结束后,按照站序号一依次发送。
  - 。 预留协议: 发送信息前先广播发送请求

- 轻负载下效率为d/(N+d)(数据帧由d个时间单位组成),重负载下效率为d/(d+1)
- 。 序号大的站得到的服务好(???)
- 2. 二进制下数法(Binary Countdown): 竞争log2(N)轮,从高位到低位,每轮所有站若要发帧, 则自己序号对应位做或操作,如果遇到更大的序号要发(即自身这一位是0而"或"结果是1),则 放弃发送,最终胜利者是序号最大的站。
  - o 效率 d/(d+log2(N)), 序号大的站得到的服务好
- 3. 令牌环: 见后

#### 有限竞争协议: 轻负载下用竞争, 重负载下用无冲突

- 1. 适应树搜索协议
  - 站点组织成二叉树,叶节点是站点。一次成功传输后,第0槽,所有站可竞争,如果只有一个 要发就成功了;如果冲突了,在第1槽,只有左子树(一半站点)参与竞争,若无冲突则此后 的槽留给右子树,有冲突继续折半搜索。
  - 。 负载重时,可以从中间结点开始竞争。

#### 无线局域网协议:

- 特点:用无线信号通信,只有一个信道,短距离传输,一个站发送的信号只能被周围一定范围内 的站点接受到
- 传统的CSMA协议不适合于无线局域网,需要特殊 的MAC子层协议
  - CSMA
    - 电缆上的信号传播给所有站点
    - CSMA只判断发送站点周围是否有其它活跃发送站点
    - 冲突被发送站点发现
    - 某一时刻,信道上只能有一个有效数据帧
  - 无线局域网
    - 信号只能被发送站点周围一定范围内的站点接收

    - 需要尽量保证接收站点周围一定范围内只有一个发送站点
      冲突被接收站点发现 可以同时有多个人发,接收者只收一个就行
    - 某一时刻,信道上可以有多个有效数据帧
- 问题:
  - 隐藏站点:发送者距离接收者附近的竞争者太远,导致发送者不能发现竞争者
  - 暴露站点:非竞争者距离发送者太近,导致发送者不能发送。
- 1. MACA(multiple access with collision avoidance): 发送者发送 RTS (Request To Send),发 送者周围的站点一定时间内不能发送,保证CTS帧返回给发送者。接受者收到RTS后发送 CTS (Clear To Send) ,接收者周围的站点一定时间内不能发送。之后发送者开始发送。若发生冲 突,采用二进制指数后退算法等待随机时间。
- 2. MACAW: 改进。确认帧+发送站点的载波监听+冲突时针对 数据流 的后退算法(针对相同源和 目的地址,而非每个站点)+拥塞时站点间交互信息

ethernet采用哪一种CSMA协议? IEEE 802.3 采用1-坚持CSMA/CD技术的局域网

## 6.4 IEEE 802.3协议: 无连接无确认

- IEEE 802的协议们 (大概知道它们在干啥就行)
  - □ 802.1 基本介绍和接口原语定义
  - □ 802.2 LLC子层 (逻辑链路控制,针对IP以外的其他协议,经常不需要)
  - □ 802.3 采用CSMA/CD技术的局域网 (MAC子层, 重点)
    - ♦ 【快速以太网】802.3u: 10Mbps→100Mbps (Fast Ethernet)
      - ◆ 100Base-T4使用4对双绞线, 8B6T编码, 三进制信号
      - ◆ 共享式hub: 一个冲突域
      - ◆ 交换式hub:输入帧缓存,一个端口构成一个冲突域
    - ♦ 【干兆以太网】802.3z: 100Mbps→1Gbps
      - ◆ 使用扩展的802.3MAC子层接口,通过GMII(Gigabit Media Independent Interface)与物理层相连
      - ◆ 采用8B/10B、4B/5B等编码
      - ◆ 一个冲突域内只允许一个中继器
    - ◇ 【万兆以太网】802.3ae: 1Gbps→10Gbps (10GE)
      - ◆ 帧格式和前面的完全相同
      - ◆ 只使用光纤
      - ◆ 只工作在全双工方式,不适用CSMA/CD,传输距离大大提高
  - □ 802.4 采用令牌总线技术的局域网 (MAC子层)
  - □ 802.5 采用令牌环技术的局域网 (MAC子层)
- 逻辑链路控制子层LLC(Logical Link Control):
  - 。 数据链路层=MAC子层+LLC子层(可以没有LLC)。LLC位于MAC和网络层之间。IEEE 802.2。
  - 功能:提供 确认机制和流量控制;隐藏了不同802MAC子层的差异,给网络层提供统一接口;3种服务:不可靠数据报、有确认数据报、可靠的面向连接服务。
  - 。 帧头基于HDLC
- 介质访问控制子层MAC Medium Access Control
  - 功能:数据帧封装、发送和接收,介质访问管理
- IEEE 802.3和Ethernet
  - 。 物理层:
    - 10Base5含义
      - 速度10: 10Mbps
      - 编码方式Base: 基带传输(baseband medium)
      - 最大电缆传输长度5:500米 (T100m, F2000m)
    - 曼彻斯特编码
    - 收发器(transceiver): 处理载波监听和冲突检测。
    - 中继器:物理层设备,放大信号。可以拓展网段长度。两个收发器之间最多使用4个中继器,最长2500米。
  - 。 MAC子层:
    - 前导序列,7个字节10101010, 帧开始标志,1字节10101011, 帧长度域: 2字节,取值 在0-1500之间,校验和: CRC,四个字节
    - 帧中的地址: IEEE 802.3是2或6个字节,以太网是6个字节。
    - 目的地址第1位(最低位)为0表示单播,为1表示组播。目的地址全为1表示广播。源地址第一位总为0。第二位为0表示全球地址,为1表示本地地址
    - 最短帧长:帧的发送时间>=2\*电缆传输时间。如果中继器会把最大长度变长!网络速度提升时需要增大最短帧长或者减小站点间距离。10Mbps LAN -- 51.2us -- 64字节
    - **二进制指数后退的CSMA/CA**:发生冲突时采用二进制指数后退算法,将冲突发生后的时间划分为长度为51.2微秒的时槽,第n次冲突后在0到 $2^n$  1间随机选择。10次后固定0-1023,16次冲突后放弃。

- 在给定帧长度的情况下,增加网络带宽或者距离将会降低网络效率!!
- 快速以太网802.3u : 比特时间100ns->10ns, 改进10Base-T, 使用HUB
  - o 100Base-T4: 8B6T(8bit map to 6trits),信号频率25MHz,比特率25\*8/6=33.3Mbps; 4对双绞线1对to the hub 一对from the hub,两对根据数据传方向变换。正向100M,反向 33.3M
- 千兆以太网:在一个冲突域内,只允许一个repeater。
- 万兆以太网: 10GE只工作在全双工方式,不使用CSMA/CD协议,传输距离大大提高。使用单模或多模光纤。

#### • IEEE 802.5 令牌环

- 。 环不是广播介质,而是不同的点到点链路组成的环。
- 。 各个站点是公平的,获得信道的时间有上限,避免冲突发生。
- 。 令牌(Token)是一种特殊的比特组合模式。环接口有两种操作模式:监听模式和传输模式。
  - 监听模式下经过1比特延迟后令牌继续传递。
  - 传输模式即站有数据要发送,它将令牌移出环,然后重新生成令牌,并转入监听模式。
    - 确认: 帧内有一个比特域,初值为0,目的站收到后会变成1,AC在帧状态字节FS中出现两次
- 。 时间延迟: 每站的1比特延迟+信号传播延迟

  - 环接口引入了1比特的传输延迟。1比特物理长度:1比特的传输耗时\*信号传播速率
  - 重负载下,效率接近100%。
- 。 为解决环断裂导致整个环无法工作的问题,使用线路中心进行布线,线路中心设有旁路中继 器。
- 环上存在一个监控站,负责环的维护,通过站的竞争产生。职责:保证令牌不丢失,处理环断开情况,清除坏帧,检查无主帧
- 。 接受站是怎么工作的???? TBD

#### • FDDI(fiber distributed data interface)光纤分布式数据接口

- 。 多模光纤作为传输介质,MAC协议类似令牌环,4B5B编码,100M速率
- o A类站连接双环,B类站连接单环
- 为提高信道利用率,站点发完数据后立即产生新令牌,环上可能同时存在多个帧。

#### DPT/RPR dynamic packet transport

- 是**双环**,每个环都同时用干**用户数据和控制数据**的传输。
- 。 SRP(Spatial Reuse Protocol)是一个媒介无关的MAC层协议,用来实现DPT在光纤环上的功能。

### 6.5 网桥技术

- (def) 网桥: 工作在 数据链路层 的一种 网络互连设备 ,它在互连的 LAN 之间实现 帧的存储 转发
- 集线器中,所有站都位于同一个**冲突域**,必须使用CSMA/CD;交换机中每个端口都有独立的冲突域,电缆若是全双工则不用CSMA/CD,如果是半双工则要

- 中继器**不能**隔离冲突域,网桥/交换机**可以**隔离冲突域。网桥有助于安全保密。网桥可互连不同 类型的LAN。
- 连接k个不同LAN的网桥具有 k个MAC子层和k个物理层 。
- 互连时需要解决的问题:
  - 1. 帧格式的转换
  - 2. 不同的LAN速率不同,网桥要有缓存能力
  - 3. 高层协议的计时器设置
  - 4. 最大帧长度不同。解决办法: 丢弃无法转发的帧
- 分类
  - 。 透明网桥: CSMA/CD和Token Bus选择使用
    - 工作在混杂(promiscuous)方式,接收所有的帧
    - 刚启动时地址/端口对应表为空,洪泛转发帧
    - 采用 逆向学习 (backward learning)算法收集MAC地址。分析帧的源MAC地址和端口的对应关系。
      - 不断更新;定时检查,删除一段时间没用的
    - 帧的路由过程
      - 目的LAN与源LAN相同: 丢弃(同一个局域网不需要网桥转发)
      - 目的LAN与源LAN不同: 转发
      - 目的LAN未知:洪泛
  - 。 生成树网桥: 解决多个网桥产生回路的问题
    - 网桥间互相通信,用一棵连接每个LAN的生成树覆盖实际拓扑结构(LAN为点,网桥为 边)
    - 构造生成树:
      - 每个桥广播自己的桥编号,号最小的桥称为生成树的根
      - 每个网桥计算自己到根的最短路径,构造出生成树,使得每个LAN和桥到根的路径 最短
      - 生成树需要动态变化
  - 。 源路由网桥: Token Ring选择使用
    - 在发出的帧头内构造一个准确的路由序列,包含 要经过的网桥、LAN的编号 (不包含 主机编号,因为信息传递并不经过主机)。将发出帧的源地址最高位置为1
    - 源路由的产生:每个站点通过广播"发现帧" (discovery frame)来获得到各个站点的最佳路由
    - 对带宽进行最优的使用(生成树则是集中在最短路径上)。但网桥的插入对于网络是不透明的,需要 **人工干预**
    - **面向连接**(why?)
- 交换机: 让每个计算机位于单独的局域网网段上,并与其他网段通过网桥相连。