
JMeter性能测试

1 JMeter常见插件


Jmeter安装插件的介绍网址: https://jmeter-plugins.org/install/Install/


在网站中,按照提示下载jmeter插件jar包

把jmeter-plugins-manager-1.6.jar放在jmeter的lib/ext目录当中



重启Imeter, 让jar重新加载生效





2 JMeter性能测试报告

测试计划->右键->监听器->聚合报告



1. Label:每个请求的名称(勾选:在标签中包含组名称,显示线程组名-取样器名)

2. 样本: 各请求发出的数量

3. 平均值: 平均响应时间 (单位: 毫秒)。默认是单个Request的平均响应时间

4. 中位数:中位数,50% <= 时间 5. 90%百分比:90% <= 时间 6. 95%百分比:95% <= 时间

7. 99%百分比: 99% <= 时间 8. 最小值: 最小响应时间 9. 最大值: 最大响应时间

10. 异常%: 请求的错误率 = 错误请求的数量/请求的总数

11. 吞吐量:吞吐量。默认情况下表示每秒完成的请求数,一般认为它为TPS。

12. 接收 KB/sec: 每秒从服务器端接收到的干字节数 13. 发送 KB/sec: 每秒向服务器发送的干字节数

案例场景:

循环次数: 永远

持续时间: 60s

访问百度, 汇总聚合报告数据



线程纸	组
名称:	线程组
注释:	
在取村	样器错误后要执行的动作
	● 继续 ○ 启动下一进程循环 ○ 停」
线程属	属性
线程数	数:
Ramp-	-Up时间(秒): 1
循环次	欠数 ☑ 永远
<u></u>	正迟创建线程直到需要
☑调	制度器
., .,	器配置 f Loop Count is not -1 or Forever, duration will be min(Duration, Loop Count:
持续时	时间(秒) 60
启动延	延迟(秒)



	名称:	同请求一起发送参数: 值	编码?
_	自动重定向 ☑ 銀融重定向 ☑ 使用 KeepAlive ☐ 消息体数据 文件上传	对POST使用multipart / form-data ☐ 与浏览器兼容的头	
HTTPi 方法	青求 : GET ~ 路径:		
Web服 协议:	服务器名彩	所政IP: www.baidu.com	
基本			
主释:			
□40.	HTTP请求		

tps:

每秒处理事务数,每个事务包括了如下3个过程:

- a. 用户请求服务器
- b. 服务器自己的内部处理(包含应用服务器、数据库服务器等) c. 服务器返回给用户
- 如果每秒能够完成N个这三个过程,tps就是N;

qps:

单位时间内可处理的请求数

如果是对一个页面请求一次,形成一个tps,但一次页面请求,可能产生多次对服务器的请求(页面上有很多html 资源,比如图片等),服务器对这些请求,就可计入" Qps " 之中。

如果是对一个接口(单场景)压测,且这个接口内部不会再去请求其它接口,那么tps=qps,否 则,tps≠qps


如果是对<mark>多个接口(混合场景)压测</mark>,不加事务控制器,jmeter会统计每个接口的tps,而混合 场景是要测试这个场景的tps,显然这样得不到混合场景的tps,所以,要加事物控制器,结果才是整 个场景的tps。

jmeter聚合报告中,Throughput是用来<mark>衡量吞吐量,通常由tps来表示</mark>

3 JMeter常见图表

3.1 查看TPS图表


添加 -- 》监听器 --》Transactions per Second



语法


工作原理:运行后,可以每隔一段时间,采集一组数据,把这些数据用直线连接起来,从而形式一个曲线图,就是我们看到的TPS变化的曲线图。

必须运行性能测试脚本才能采集



运行

运行单用户连续访问百度首页的脚本,运行60秒,可以得出下图。



注意实现

TPS的曲线图精度最小是1,如果TPS低于1请求数每秒,那么显示还是1。

Jmeter聚合报告显示TPS是30请求数每分钟,结果TPS显示为1。

为什么TPS是30请求数每分钟时,在TPS图表中显示是1?

答案是因为: TPS的图表单位是秒, 然后聚合报告显示的是30请求数每分钟时


需要换算成秒才行。换算成秒时, TPS是0.5/s低于1, 所以显示1

3.2 响应时间

Jmeter的聚合报告已经能够显示响应时间,但是不会显示每秒的时间 查看响应时间的图表,可以显示进行性能测试时,每秒的响应时间, 从而得到响应时间的变化曲线图

语法


可以不用修改任何配置,直接使用默认配置即可统计响应时间也是需要经过运行才能收集到数据,查看到曲线图



运行

运行后,可以看到下图中单用户连续请求的响应时间

理论上: 单用户连续并发的响应时间应该很平稳,如果有波动,就证明服务器在架构设计、网络等环节可能存在问题。




3.3 服务器资源使用率

通过第三方插件来监控服务器的资源使用率 (CPU、内存、网络、硬盘)

借助Jmeter插件ServerAgent来监控服务器CPU等资源使用率


serverAgent使用

1、解压 -- 运行




INFO 2021-06-07 15:00:07.725 [kg.apc.p] (): Binding UDP to 4444 INFO 2021-06-07 15:00:08.724 [kg.apc.p] (): Binding TDP to 4444 INFO 2021-06-07 15:00:08.726 [kg.apc.p] (): IP@CC Agent v2.2.3 started

3、jmeter当中,添加监控服务器资源使用率的组件



监控CPU






4 系统资源指标 (Linux)

4.1 Top命令

系统资源管理器

top命令类似与windows的任务管理器,查看内存、cpu、进程等操作信息

在Linux系统中常用top命令做资源性能分析工具



参数

1). 第一行: 显示的系统时间,连接系统的用户和平均负载

系统当前时间

系统运行时间

users: 当前登录用户数

load average: 系统负载,即任务队列的平均长度-(1分钟、5分钟、15分钟) 到现在的平均长度

2). 第二行 进程列队信息

Tasks: 241 total, 2 running, 239 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

- Tasks : 201 total 进程总数

running 正在运行进程数

sleeping 睡眠进程数

3). 第三行 CPU信息

%Cpu(s): 1.2 us, 0.9 sy, 0.0 ni, 97.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

us:用户空间占用CPU百分比

-sy: 内核空间占用CPU百分比

- id: 空闲CPU百分比

4). 第四行 内存信息

KiB Mem : 2906464 total, 109164 free, 1237100 used, 1560200 buff/cache

- Mem : ktotal 物理内存总量

used 使用的物理内存总量

free 空闲内存总量 【关注】

buffers 用作内核缓存的内存量

5). 第五行 交换区内存

KiB Swap: 2097148 total, 2095860 free, 1288 used. 1400044 avail Mem

Swap :2097148 k total 交换分区总量

1288 k used 使用的交换区总量

free 空闲交换区总量

cached 缓冲的交换区总量

各进程 (任务) 的状态监控

PID: 进程ID, 进程的唯一标识符

USER: 进程所有者的实际用户名。

PR: 进程的调度优先级。这个字段的一些值是'rt'。这意味这这些进程运行在实时态。

NI: 进程的nice值(优先级)。越小的值意味着越高的优先级。负值表示高优先级,正值表示低优先级

VIRT: 进程使用的虚拟内存。进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES

RES: 驻留内存大小。驻留内存是任务使用的非交换物理内存大小。进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA

SHR: SHR是进程使用的共享内存。共享内存大小,单位kb

S: 这个是进程的状态。它有以下不同的值:

- D - 不可中断的睡眠态。

- R - 运行态

- S - 睡眠态

- T - 被跟踪或已停止

- Z - 僵尸态

%CPU: 自从上一次更新时到现在任务所使用的CPU时间百分比。

%MEM: 进程使用的可用物理内存百分比。

TIME+: 任务启动后到现在所使用的全部CPU时间,精确到百分之一秒。

COMMAND: 运行进程所使用的命令。进程名称(命令名/命令行)

4.2 vmstat

查看内存明细

procs -----memory------r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st 1 0 4152 141848 115956 376112 0 0 1 2 45 21 0 0 100 0

r: 运行时的进程数量

b: 等待IO的进程数量

swpd:交换的内存

free:空闲的交换内存

buff/cache:缓存的内存

si: 从交换内存进入到物理的内存数量

so: 从物理内存进入到交换内存的数量

bi: 写入磁盘块的数量

bo:读取磁盘块的数量

in:中断次数

cs: 上下文交换次数

4.3 iostat

查看io磁盘

说明: iostat是查看Linux系统io是否存在瓶颈很好用的一个命令;

语法: Usage: iostat [options] [<interval> [<count>]]

options:选项 interval:间隔 count:计数

[wind@localhost Desktop]\$ iostat -x
Linux 2.6.32-754.el6.x86_64 (localhost.localdomain) 03/13/2020 _x86_64_ (1 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle 0.08 0.00 0.24 0.01 0.00 99.67

Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await r_awa it w_await svctm %util sda 0.01 0.35 0.05 0.21 2.00 4.43 25.21 0.00 2.49 0.64 2.90 1.15 0.03

常用: iostat -x 1 1

(x:输出列, 1: 间隔1秒, 1: 采集1次)

CPU:

1.%user: 在用户级别运行所使用的CPU的百分比

2.%sys: 在系统级别(kernel)运行所使用CPU的百分比

3.%iowait: CPU等待硬件I/O时,所占用CPU百分比

4.%idle: CPU空闲时间的百分比

Device: 【重点】

1.tps: 每秒钟发送到的I/O请求数

2.avgqu-sz: 是平均请求队列的长度,毫无疑问,队列长度越短越好

3.await:每一个IO请求的处理的平均时间(单位是毫秒)

4.rkB/s: 每秒读取数据量(单位kb)

5.wkB/s: 每秒写入数据量(单位kb)

6.%util: 磁盘的繁忙程度,如接近100%那说明磁盘已经到瓶颈

4.4 free

查看内存

说明:显示当前系统未使用的和已使用的内存数目,还可以显示被内核使用的内存缓冲区。

语法: free [options]

常用: free -m

(-m: 以MB为单位显示内存使用情况)

[wind@localhost Desktop]\$ free -m

	total	used	free	shared	buffers	cached
Mem:	979	841	138	4	113	367
<pre>-/+ buffers/cache:</pre>		360	619			
Swap:	1983	4	1979			

通过这个命令要能够得出可用内存的大小:

可用内存=free + buffers + cached (参考值)

可用内存=138 + 113 + 367 = 618M

4.5 sar

查看网络

说明: sar命令可以通过参数单独查看系统某个局部的使用情况

语法: sar [options] [-A] [-o file] t [n]

命令: sar -n DEV 1 2

(-n: 网络设备;DEV:磁盘设备)

1). 1:表示一秒采集一次信息,可自行设定

2). 2: 表示采集的次数,可自行设定

查看网络的使用情况, sar -n DEV 1 2 中 "1"的含义是每1秒刷新1次。"2"代表总共获取两次数据

)1:20:01 AM	I IFACE	rxpck/s	txpck/s	rxkB/s	txkB/s	rxcmp/s	txcmp/s	rxmcst/s
)1:30:01 AM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
)1:30:01 AM	I eth0	0.17	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
01:30:01 AM	I pan0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
)1:40:01 AM	l lo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
)1:40:01 AM	I eth0	0.15	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
)1:40:01 AM	l pan0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
)1:50:01 AM	l lo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
)1:50:01 AM	I eth0	0.18	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
)1:50:01 AM	l pan0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02:00:01 AM	l lo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
)2:00:01 AM	I eth0	0.17	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
)2:00:01 AM	l pan0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
\verage:	lo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
\verage:	eth0	0.81	0.35	0.92	0.02	0.00	0.00	0.00
\verage:	pan0	_0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IFACE: 代表是某个网口

rxpck/s: 每秒接收的数据包大小

txpck/s: 每秒发送的数据包大小

rxKB/s: 每秒接收的数据量大小(以KB为单位)

txKB/s:每秒发送的数据量大小(以KB为单位)

txcmp/s: 每秒发送的压缩数据包

rxmcst/s: 每秒接收的多播数据包

4.6 nmon监控服务器资源的工具

说明: Nmon 是一个分析aix和linux性能的免费工具(其主要是ibm为自己的aix操作系统开发的,但是也可以应用在linux操作系统上

- 1. 解压文件
- 2. 文件重命名
- 3. 执行工具
- 4. 使用Excel分析工具分析

解压nmon的压缩包,然后选择对应操作系统的nmon工具来运行

tar -zxvf nmon_linux_14i.tar.gz

将文件重命名

```
rw-r--r--. 1 root root 4487558 6月
                                    8 19:53 nmon_linux_14i.tar
rwxrwxrwx. 1 root root
                         17228 10月 4 2013 nmonmerge_x86_64_debian6
                         22130 9月 24 2013 nmonmerge_x86_64_sles11
rwxrwxrwx. 1 root root
                         13556 10月
                                   4 2013 nmonmerge_x86_debian6
rwxrwxrwx. 1 root root
                         14019 10月 11 2013 nmonmerge_x86_GNU_2.0.0
rwxrwxrwx. 1 root root
rwxrwxrwx. 1 root root
                         17503 10月 11 2013 nmonmerge_x86_GNU_2.6.15
                         18768 10月 11 2013 nmonmerge_x86_GNU_2.6.24
rwxrwxrwx. 1 root root
                         14019 10月
                                    2
                                      2013 nmonmerge_x86_puppy431
rwxrwxrwx. 1 root root
rwxrwxrwx. 1 root root
                         18968 9月
                                    24 2013 nmonmerge_x86_sles11
                                       2013 nmon_x86_64_centos6
rwxrwxrwx. 1 root root
                        222076 9月
                                    17
                        228085 10月
rwxrwxrwx. 1 root root
                                    4
                                      2013 nmon_x86_64_debian5
                        228085 9月
                                    24 2013 nmon x86 64 debian6
          1 root root
rwxrwxrwx.
                        293513 9月
                                    17 2013 nmon_x86_64_debian7
rwxrwxrwx. 1 root root
                                    2 2013 nmon x86 64 fatdog64 601
rwxrwxrwx. 1 root root
                        241978 10月
rwxrwxrwx. 1 root root
                                    3 2013 nmon x86 64 fedora17
                        281888 10月
```

使用:


输入命令:nmon -s 3 -c 10 -f -m 目录名称 (目录必须存在)

-s: 收集数据的频率

-c: 收集数据的次数

-f: 生成nmon数据文件

-m: 指定数据文件的目录名称



将.nmon后缀的文件放在windows系统中




使用Nmon_analyser工具分析


打开nmon_analyser




打开效果:



然后点击Analyze nmon data



有一个加载过程显示:



使用nmon工具,可以用来帮助我们整体性的分析服务端的CPU,内存,网络,IO,虚拟内存等指标。 比使用jmeter客户端的PerfMon Metris Collector组件更好用,也更灵活.

区别是, nmon是离线采集, 而PerfMon Metris Collector是实时采集。

应用场景:下班前,开启nmon采集,然后开启压测,第二天打开采集的数据,分析一晚上的压测成果。

5 TPS计算公式

需求:如何确定测试环境的TPS指标



PV: (Page View)即页面访问量,每打开一次页面PV计数+1,刷新页面也是。<mark>PV只统计页面访问次数。</mark>

UV(Unique Visitor),唯一访问用户数,用来衡量真实访问网站的用户数量。

1.1 普通计算方法

计算公式: TPS= 总请求数 / 总时间

不准确,比如一天的访问量存在峰值,是有很大波动的。所以就不能单纯的去这样计算

按照需求所示,在2019年第32周,日均有4.13万的浏览量,那么总请求数,我们可以认为估算为4.13万(1 次浏览都至少对应1个请求) 总请求数 = 4.13 万请求数 = 41300 请求数

总时间:由于不知道每个请求的具体时间,我们按照普通方法,我们可以按照一周的时间进行计算总时间 = 1 天 = 1 * 24 小时 = 24 * 3600 秒

tps = 41300请求书 / 24*3600s = 0.48请求/s

1.2 二八原则计算方法

二八原则就是指80%的请求在20%的时间内完成

计算公式: TPS = 总请求数 80% / (总时间20%)

按照公式进行计算

TPS = 41300 * 0.8请求数 / 24*3600*0.2秒 = 1.91 请求数/秒

结论:按照二八原则计算,在测试环境我们的TPS只要能达到1.91请求数每秒就能满足线上需要。二八原则的估算结果会比平均值的计算方法更能满足用户需求


不论是普通计算方法还是二八原则计算方法,都是估算的方法,不够准确。

1.3 按照业务数据进行计算

业务数据:有的公司会统计一定时间内的所有业务数据,我们可以根据这个业务数据曲线图,统计出最多请求的数量和时间比例。


曲线图看趋势

图表标题



总数: 40474 个 直方图看数据和趋势





计算模拟用户正常业务操作(稳定性测试)的并发量:

根据这些数据统计图,可以得出结论:

TPS = 40474*0.8 /16 *3600 * 0.2 = 2.81 请求/s

计算模拟用户峰值业务操作(压力测试)的并发量:

根据这些数据统计图,可以得出结论:

21点 —— 22点 8853个

TPS = 8853 / 3600S = 2.22 请求/s

tps系数

2-8倍

TPS = 8853*8 / 3600 = 17.76 请求/s

6线程组 (特殊线程组)

setUp线程组

一种特殊类型的线程组,用于在执行常规线程组之前执行一些必要的操作。在"setup thread group "下提到的线程行为与普通线程组完全相同。不同的是执行顺序 --- **它会在普通线程组执行之前被触发。**

应用场景举例:

- A、测试数据库操作功能时,用于执行打开数据库连接的操作。
- B、测试用户购物功能时,用于执行用户的注册、登录等操作。

tearDown线程组

一种特殊类型的ThreadGroup,用于在执行常规线程组完成后执行一些必要的操作。在"teardown thread group"下提到的线程行为与普通线程组完全相同。不同的是执行顺序---**它会在普通线程组执行之后被触发。**

应用场景举例:

- A、测试数据库操作功能时,用于执行关闭数据库连接的操作。
- B、测试用户购物功能时,用于执行用户的退出等操作。