操作系统实验指导

山东大学网络空间安全学院 王伟嘉

第一次实验

1. 实验环境介绍

1.1 µC/OS-Ⅱ 简介

μC/OS-II, 是一个专门为嵌入式应用设计的实时操作系统。除了一些和处理器相关的代码用汇编编写,其他绝大部分代码使用 C 语言,所以在学习了 C 语言程序设计和计算机组成原理,阅读这个操作系统的代码并不困难。该操作系统具有很好的可扩展性,人们可以在它具有很好的可扩展性,人们可以在这个系统的基础上二次开发很多功能。同时这个系统是开放源码的(不开放源码也很难有机会去学习),但是并不代表这个操作系统是免费的(当然对于学习目的是免费),如果使用这个操作系统去完成某个产品,那么就需要购买昂贵的版权许可证。当然这也从侧面说明了这个操作系统的价值:既然用作商用,至少说明它是一个相当"靠谱"的系统。另外,该系统也被广泛使用在从照相机到航空电子产品的各种应用中。

1.2 ARM Cortex-M3 编程模型


本实验选择 ARM Cortex-M3 的嵌入式微处理器作为硬件环境的处理器, 主要是出于以下几个目的:

- 1. 使用广泛。据 Arm 公布的数据显示, 2019 年第四季度 (10 到 12 月, 3 个月的时间), 全球共卖出了 42 亿颗 Cortex-M 系列的芯片, 可以证明这个芯片使用的广泛性。
- 2. 足够简单。一个足够简单的处理器有助于学生专注与操作系统本身。
- 3. 方便的仿真环境。操作系统是运行在一个裸机上的,所以实验中或者 1)使用一个没有安装任何操作系统的硬件设备,或者 2)用仿真。显然后者使用仿真的方法往往比较方便,毕竟我们更希望能专注与操作系统本身。ARM Cortex-M3 有个非常好的集编辑、编译、仿真的工具链: Keil 软件,本课程的实验基于这个工具链的硬件上仿真器。

1.2.1 ARM Cortex-M3 的寄存器

一个处理器最基本的就是它的寄存器组,这里通过描述寄存器来介绍 ARM Cortex-M3 的

操作方法。ARM Cortex-M3 的寄存器组一共包括统 13 个通用寄存器--R0 到 R12、栈指针寄存器、链接寄存器、程序寄存器、5 个特殊功能寄存器。其中特殊功能寄存器只能由专用的MSR/MRS 指令访问。如图 1 所示。




Cortex-M3 的寄存器组 图 2 ARM Cortex-M3 的寄存器组

通用寄存器。这些是正常使用的寄存器。有个要注意的是 R0 到 R7 是支持所有的指令,但是 R8 到 R12 这几个高位寄存器只支持 32 位的指令,过多使用会增大程序大小。正常建议尽可能使用 R0 到 R7。

例: ADD r0, r0, r1 ADD r0, r1 MOV r0, r1 MOV r0, #0x01 LDR r0, [r1] (大小写不敏感)

程序计数器 PC (R15)。记录当前指令的地址+2 或+4。



连接寄存器 LR (R14)。用于在调用子程序(函数)时存储返回地址。例如,当你在使用BL(分支并连接, Branch and Link)指令时,就自动填充 LR 的值。注意 LR 只能存上一次跳转前的地址,如果存在多次嵌套子程序调用,就要利用 PUSH 把 LR 保存到栈中,并在子程序返回之前 POP 出来。

例:

main ;主程序

BL function1 ; 使用"分支并连接"指令呼 function1

;PC=function1, 并且 LR 装入下一条指令地址

• • •

function1

; function1 的代码

BX LR : 函数返回

堆栈指针寄存器 SP (R13)。记录当前堆栈指针,PUSH/POP 指令参考。该寄存器是以下两个内部寄存器复用的,由 CONTROL 的第 1 位决定。

- 1. 主堆栈指针 (MSP): 默认的堆栈指针, 它由 OS 内核、中断处理以及所有需要特权访问的应用程序代码来使用的。
- 2. 进程堆栈指针 (PSP), 用于常规的应用程序代码 (不处于中断处理中时)。 **控制寄存器 CONTROL。**控制处理器的状态与使用的堆栈。如图 3 所示。

位	功能
_	~~
CONTROL[1]	堆栈指针选择
	0=选择主堆栈指针 MSP(复位后的缺省值)
	1=选择进程堆栈指针 PSP
	在线程或基础级(没有在响应异常——译注),可以使用 PSP。在 handler 模式下,
	只允许使用 MSP,所以此时不得往该位写 1。
CONTROL[0]	0=特权级的线程模式
	1=用户级的线程模式
	Handler 模式永远都是特权级的。

图 3 控制寄存器

状态寄存器 xPSR。记录当前处理器的状态。

中断屏蔽寄存器。三个寄存器共同使用屏蔽一定优先级的中断。

1.2.2 ARM Cortex-M3 的工作模式、堆栈指针选择

ARM Cortex-M3 提供两种工作模式:处理模式(handler mode)、线程模式(thread mode)。 其中处理模式是中断下的模式,而线程模式是除了中断之外的模式。两种特权(由 CONTROL[0] 控制) 为特权级(privileged) 和非特权级(unprivileged)。其中在特权级下无论是线程

模式还是处理模式,都是核心态。而在非特权级下,处理器处于线程模式时为用户态,而处 理器处于处理模式下核心态。可以看出,只有在非特权级下,处理器才有可能提供保护机制。 如图 4 所示。




图 4 中断前后的状态与特权等级切换

堆栈指针选择类似。如图 5 所示。




图 5 堆栈指针选择

1.2.3 ARM Cortex-M3 的中断响应

当 Cortex M3 开始响应一个中断时, 会自动进行以下三部操作:

- 1. 入栈: 把8个寄存器的值压入栈。入栈顺序如图 6 所示。
- 2. 取向量: 从向量表中找出对应的服务程序入口地址。
- 3. 选择主堆栈指针 MSP, 更新连接寄存器 LR, 更新程序计数器 PC: 其中 L 据中断之前的处理器模式, LR 更新为三个"EXC_RETURN"值,中断返回的时候会根据 LR 的值返回到不同的处理器模式,如图 7 所示。




图 6 中断入栈顺序





图 7 EXC_RETURN 值以及功能


中断返回: 首先出栈 8 个寄存器: PC, xPSR, r0, r1, r2, r3, r12, LR, 从所选的堆栈中出栈(堆栈指针由 EXC_RETURN 选择), 并调整 SP。

1.3 实验平台介绍

本小节以图片的形式简单介绍 Keil 实验平台与 μ C/OS-II 操作系统代码结构。









Keil 的安装: 先安装 MDK529. EXE, 再安装 MDKCM525. EXE, 默认安装即可。

2. 任务一

2.1 任务内容

设计以下系统调用,以完成用户态下的时钟初始化和显示输出。

- 1. 初始化时钟
- 2. 显示输出

要求:

- 1. 以上两个系统调用同时存在
- 2. 中断处理过程尽可能短

2.2 提示

main.c 文件中可以发现以下用来选择当前的任务的定义。

```
90 #define FIRST_TASK 1
91 //#define SECOND_TASK 1
```

主函数 main()函数如下:

```
int main(void)

{
   //ASM_Switch_To_Unprivileged();
   print_str("Hello world!\n");
   systick_init();
   while(1){}
-}
```

点击 rebuild,然后点击 Debug→Start/Stop Debug Session 开始调试。可以看到输出窗口中出现:

```
Debug (printf) Viewer

Hello world!
hello from sysTick!

Call Stack + Locals
```

其中Hello world来自主函数的print_str("Hello world!\n")。而hello from sysTick!则来自时钟中断。中断处理函数在 stm32f10x it.c 中:

```
void SysTick_Handler(void)
. 
{
    print_str("hello from sysTick!\n");
    OSIntEnter();
    OSTimeTick();
    OSIntExit();
}
```

可以看到每次时钟中断出现,总会输出 hello from sysTick!。另外,时钟中断的配置函数在主函数中调用(systick_init())。

现在在主函数中通过反注释掉 ASM_Switch_To_Unprivileged()来启动用户模式。此时再次运行会发现无法成功输出。ASM_Switch_To_Unprivileged()指向一段汇编代码,在user asm.s中,这段代码通过设置 control 寄存器来修改处理器模式。

```
28 ASM_Switch_To_Unprivileged
29 MRS R0, control
30 ORR R0, #1
31 MSR control, R0
32 BX LR
```

注意在 user_asm.s 开始出需要声明 ASM_Switch_To_Unprivileged()为全局属性, 这样其他文件才能访问。

```
4 EXPORT ASM_Switch_To_Unprivileged
```

同时,在调用 ASM_Switch_To_Unprivileged()的文件中也要声明 ASM_Switch_To_Unprivileged()的属性。如在main.c中可以找到:

```
69 void ASM_Switch_To_Unprivileged(void);
```

现在判断程序无法正确执行的原因,单步跟踪 print_str(),该函数调用 fputcp 函数, 而 fputcp 函数出现 IO 操作,由于在用户模式下不支持 IO 操作,处理器自动产生硬故障中断。所以,需要把 print str()修改为系统调用。见下图。

```
11
     #define BufferLen 100
12
     void *buffer;
72 void syscall_print_str(char *str)
73 □ {
74
      int i=0:
75
      while (1)
76
77
        if (*(str+i) == '\0')
78
79
          ((char *)buffer)[i] = str[i];
80
          break;
81
        ((char *)buffer)[i] = str[i];
82
83
        i++;
84
        ASM (
85 -
        SWI 0x01
86
87
88
```

首先该函数把 str 中的内容复制到 buffer 中(该 buffer 为一个全局指针,在 main 函数中使用 malloc 自动分配内存),然后利用内联汇编执行软中断指令,而软中断指令自动触发中断,并跳转到 user asm.s 中的中断处理程序中:

```
12 ; @brief This function handles SVCall exception.
13 ; @param None
14 ; @retval None
15 SVC_Handler
16 TST LR, #4
17 MRSEQ R1, MSP
18 MRSNE R1, PSP
19 ;r1 <- sp
20 LDR R0, [R1, #24]
21 ;r0 <- pc
22 SUB R0, 2
23 ;r0 <- instruction pointer
24 LDR R1, [R0]
25 ; r1 <- instruction
26 AND R0, R1, OXFF
27 B SVC_Handler_Main
```

可以跳转到这里是因为这个程序覆盖了启动文件 startup_stm $32f10x_md.s$ 的 SVC_Handler。这个程序负责把 SWI 0x01 中的 0x01 放入 RO, 然后调用 SVC_Handler_Main 函数。具体地,首先利用 LR 中的值来判断中断触发时候入栈的栈指针,然后利用栈指针找到中断触发时候的 PC,而 SWI 0x01 指令是放在 PC-2 处的,故此处把 PC 减 2,然后时候 LDR 指令读取 SWI 0x01 指令,最后通过异或 0xFF 获得立即数 0x01。

根据 C 编译器的惯例, 在汇编中调用函数时, 第一个参数在 RO 寄存器中, 所以在 SVC_Handler_Main 中 (stm32f10x_it.c 文件中) flag 的值即为 RO 的值, 也是 SWI 0x01 的 立即数。

该函数通过判断立即数、执行相应的真正中断处理。这里的代码留给同学们填入。

```
extern void * buffer;
void SVC_Handler_Main(int flag)
{
    switch (flag)
    {
        case 0x01:
        {
                  // Your code here
                 break;
        }
        case 0x02:
        {
                  // Your code here
                break;
        }
    }
}
```

同样地, systick_init()也存在用户态下无法访问 IO 的问题, 可以利用类似的方法单步调试并编写系统调用。注意此时使用的 SWI 后面的立即数不能是 0x01 了, 需要定义一个其他的数, 并且在 SVC_Handler_Main 中编写相应处理过程。

3. 任务二

3.1 任务内容

修改操作系统与 CPU 有关的源代码,使任务运行在用户态:

- 1. 使用 OSTaskCreate ()建立两个任务,并交替输出 要求:
- 1. CPU 为 unprivileged 模式

注意:实验开始之前,注释掉 SysTick_Handle 函数中的 "print_str("hello from sysTick!\n");"以去掉不必要的输出

3.2 提示

单步调式 (重点注意 OSInit()、OSTaskCreate()、OSStart()和 OSIntExit()函数. 但

不是每个函数都要修改),找到可能 unprivileged 模式下不能运行的部分,并修改为系统调用。

4. 任务三(选做)

4.1 任务内容

前面的任务中打印函数 syscall_print_str 需要事先准备一个 buffer,请你试图给出一个不需要 buffer 的版本。

