Lab6: networking

• 2351289周慧星

目录

- Lab6: networking
 - 目录
 - 。 实验跑分
 - 。 实验概述
 - 实验准备
 - 。 实验背景
 - 1. E1000 网卡简介
 - 2. 网络协议栈
 - 3. 关键文件
 - o 实验1: Part One: NIC (moderate)
 - 一、实验目的
 - 二、E1000 驱动核心原理
 - 三、实验步骤
 - 1. 实现数据包发送 (e1000_transmit)
 - 代码实现
 - 关键逻辑
 - 2. 实现数据包接收 (e1000_recv)
 - 代码实现
 - 关键逻辑
 - 四、实验结果
 - 1. 发送测试 (txone) ,测试e1000_transmit()。
 - 2.接收测试 (rxone) ,测试 e1000_recv()。
 - 五、遇到的问题与解决方法
 - 六、实验心得
 - o 实验2: Part Two: UDP Receive (moderate)
 - 一、实验目的
 - 二、实验步骤
 - 1、数据结构添加
 - 2、初始化
 - 3、sys_bind() 实现
 - 4、ip_rx() 实现
 - 5、sys_recv() 实现
 - 三、实验结果
 - 四、实验中遇到的问题及解决方法
 - 五、实验心得

• 最终在net分支下跑分:

make grade

• 得分:

```
== Test running nettest ==
$ make qemu-gdb
(20.8s)
== Test nettest: txone ==
 nettest: txone: OK
== Test nettest: arp_rx ==
  nettest: arp_rx: OK
== Test nettest: ip rx ==
  nettest: ip_rx: OK
== Test nettest: ping0 ==
 nettest: ping0: OK
== Test nettest: ping1 ==
  nettest: ping1: OK
== Test nettest: ping2 ==
  nettest: ping2: OK
== Test nettest: ping3 ==
 nettest: ping3: OK
== Test nettest: dns ==
 nettest: dns: OK
== Test nettest: free ==
  nettest: free: OK
== Test time ==
time: OK
Score: 171/171
```

实验概述

- 1. 为 xv6 实现 E1000 网卡设备驱动, 支持网络数据包的接收和发送。
- 2. 完成以太网 (Ethernet) 、IP、UDP协议栈的接收部分,实现用户进程与外界的 UDP 通信。
- 3. 理解中断驱动的设备编程、协议栈分层设计及网络数据包处理流程。

实验准备

切换到实验分支:

git fetch git checkout net make clean # 清除旧编译产物

实验背景

1. E1000 网卡简介

E1000 是 Intel 一款千兆以太网控制器,实验中通过 QEMU 模拟该网卡。驱动需与网卡的寄存器交互,完成数据包的收发:

- 发送:驱动将数据包写入网卡的发送队列,触发发送。
- 接收: 网卡收到数据包后存入接收队列,通过中断通知内核处理。

2. 网络协议栈

xv6 已实现 UDP 发送逻辑, 需补充接收逻辑, 涉及三层协议:

- 以太网 (Ethernet): 处理 MAC 地址和帧类型。
- IP: 处理 IP 地址、协议类型 (如 UDP) 和校验和。
- UDP: 处理端口号,将数据包交付给对应用户进程。

3. 关键文件

- kernel/e1000.c: E1000 驱动实现(收发逻辑)。
- kernel/e1000_dev.h: E1000 寄存器和标志位定义。
- kernel/net.c/net.h: IP、UDP、ARP协议处理(需补全接收逻辑)。
- kernel/pci.c: PCI 总线扫描,初始化 E1000 设备。

实验1: Part One: NIC (moderate)

一、实验目的

完成 e1000_transmit() 和 e1000_recv() 函数,实现 E1000 网卡的数据包发送和接收功能,通过 txone 和 rxone 测试。

二、E1000 驱动核心原理

E1000 网卡通过 **发送队列(TX Ring)** 和 **接收队列(RX Ring)** 与内核交互,队列由描述符(Descriptor)组成,每个描述符指向一个数据包缓冲区。驱动通过读写描述符和网卡寄存器完成数据收发。

三、实验步骤

- 全局锁 e1000_lock, 保护发送/接收队列操作,避免中断与进程并发访问冲突。
- 在 e1000_transmit 和 e1000_recv 中加锁/解锁:

1. 实现数据包发送 (e1000_transmit)

将用户数据包添加到发送队列,通知网卡发送,并在发送完成后释放缓冲区。

代码实现

```
int e1000 transmit(void *buf, int len) {
 acquire(&e1000_lock);
 uint32 idx = regs[E1000_TDT] % TX_RING_SIZE;
 if (!(tx_ring[idx].status & E1000_TXD_STAT_DD)) {
   release(&e1000_lock);
   return -1; // 队列已满
 }
 if (tx_bufs[idx]) {
   kfree(tx_bufs[idx]);
 tx ring[idx].addr = (uint64)buf;
 tx_ring[idx].length = len;
 tx_ring[idx].cmd = E1000_TXD_CMD_EOP | E1000_TXD_CMD_RS;
 tx_bufs[idx] = buf; // 保存缓冲区指针
 regs[E1000_TDT] = (regs[E1000_TDT] + 1) % TX_RING_SIZE;
 release(&e1000_lock);
 return 0;
}
```

关键逻辑

- 队列位置获取:通过 E1000 TDT 寄存器获取当前可使用的发送描述符索引。
- **队列满判断**:检查描述符的 DD (Descriptor Done) 标志,若未置位,说明前一个数据包未发送完成,队列满。
- 描述符设置: EOP (End of Packet) 标记数据包结束, RS (Report Status) 请求发送完成后更新状态。
- **指针更新**: 递增 TDT 告知网卡新数据包位置。

2. 实现数据包接收 (e1000 recv)

从接收队列读取新数据包,交给协议栈处理,并分配新缓冲区供下次接收。

代码实现

```
void e1000_recv(void) {
  while (1) {
    uint32 rdt = regs[E1000_RDT];
    uint32 idx = (rdt + 1) % RX_RING_SIZE;
    if (!(rx_ring[idx].status & E1000_RXD_STAT_DD)) {
        break; // 没有更多数据包
    }
    net_rx(rx_bufs[idx], rx_ring[idx].length);
    char *new_buf = kalloc();
    if (!new_buf) {
        panic("e1000: 无法分配新的接收缓冲区");
    }
    rx_ring[idx].addr = (uint64)new_buf;
    rx_ring[idx].status = 0;
    rx_bufs[idx] = new_buf;
    regs[E1000_RDT] = idx;
}
```

关键逻辑

- 新包检测:通过 DD 标志判断描述符是否已被网卡更新 (即有新数据包)。
- 协议栈交付: 调用 net_rx 将数据包交给上层协议处理。
- 缓冲区重置: 分配新缓冲区并更新描述符,确保下次接收有可用空间。
- 指针更新: 递增 RDT 告知网卡已处理完该数据包。

四、实验结果

- 1. 发送测试 (txone) ,测试e1000_transmit()。
 - 1. 在一个终端运行:

```
python3 nettest.py txone
```

2. 在另一个终端中运行:

```
make qemu
netteast txone
```

结果如下:

 xing@xing-VMware-Virtual-Platform:~/桌面/xv6-labs-2024\$ python3 nettest.py txone tx: listening for a UDP packet txone: OK

\$ nettest txone txone: sending one packet

3. 接着在第一个终端输入:

```
tcpdump -XXnr packets.pcap
```

可看到包含 txone 的 UDP 包:

- 2. 接收测试 (rxone) , 测试 e1000_recv()。
 - 1. 在一个终端运行:

```
make qemu
```

2. 在另一个终端中运行:

```
python3 nettest.py rxone
```

\$ arp_rx: received an ARP packet
ip_rx: received an IP packet

结果如下:

- xing@xing-VMware-Virtual-Platform:~/桌面/xv6-labs-2024\$ python3 nettest.py rxone txone: sending one UDP packet
 - 3. 接着在第二个终端输入:

```
tcpdump -XXnr packets.pcap
```

可看到 ARP 请求、ARP 回复和包含 xyz 的 UDP 包:

```
● xing@xing-VMware-Virtual-Platform:~/桌面/xv6-labs-2024$ tcpdump -XXnr packets.pcap
 reading from file packets.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 65536
 07:26:27.335462 ARP, Request who-has 10.0.2.15 tell 10.0.2.2, length 46
         0x0000: ffff ffff ffff 5255 0a00 0202 0806 0001 .....RU......
        0x0010: 0800 0604 0001 5255 0a00 0202 0a00 0202
                                                        .....RU......
        . . . . . . . . . . . . . . . . .
        0x0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 07:26:27.340889 ARP, Reply 10.0.2.15 is-at 52:54:00:12:34:56, length 28
         0x0000: 5255 0a00 0202 5254 0012 3456 0806 0001 RU....RT..4V....
        0x0010: 0800 0604 0002 5254 0012 3456 0a00 020f
                                                        .....RT..4V....
        0x0020: 5255 0a00 0202 0a00 0202
                                                        RU.....
 07:26:27.341633 IP 10.0.2.2.33658 > 10.0.2.15.2000: UDP, length 3
        0x0000: 5254 0012 3456 5255 0a00 0202 0800 4500 RT..4VRU.....E.
        0x0010: 001f 0000 0000 4011 62be 0a00 0202 0a00 .....@.b......
        0x0020: 020f 837a 07d0 000b 6a03 7879 7a00 0000 ...z...j.xyz...
        0x0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

五、遇到的问题与解决方法

1. 发送队列满导致发送失败

• 问题: e1000_transmit 频繁返回 -1。

○ 解决:确保发送完成后释放缓冲区(kfree),并正确设置 TDT 指针。

2. 接收不到数据包

• 问题: e1000 recv 未检测到新包。

○ 解决: 检查 DD 标志判断逻辑,确保 RDT 指针正确更新。

3. 并发冲突导致内核崩溃

· **问题**:中断与进程同时操作队列,导致数据不一致。

○ 解决:在所有队列操作处加锁 (e1000_lock),确保互斥访问。

4. 缓冲区泄漏

○ **问题**: kalloc 分配的缓冲区未被 kfree, 导致内存耗尽。

○ 解决:在发送描述符的 DD 标志置位后,及时释放对应缓冲区。

六、实验心得

本部分实现了 E1000 网卡的核心收发功能,通过队列管理和中断处理,使 xv6 能够与外界进行基本的网络通信。关键在于理解描述符机制、寄存器交互及并发同步,为后续协议栈实现奠定基础。

实验2: Part Two: UDP Receive (moderate)

一、实验目的

实现 ip_rx()、sys_recv() 和 sys_bind() 函数,完成 UDP 数据包的接收、排队及用户进程交互功能,确保用户进程能通过 recv() 系统调用获取指定端口的 UDP 数据。

二、实验步骤

1、数据结构添加

首先需要在kernel/net.c 中添加数据结构管理绑定的端口和对应的数据包队列:

```
#define MAX_PACKETS 16 // 每个端口最大缓存包数
#define MAX_UDP_PORT 65535
// 存储 UDP 数据包的结构
struct udp_packet {
 struct udp_packet *next; // 链表节点
 uint32 src_ip; // 源 IP 地址
uint16 src_port; // 源端口
int len; // 数据长度
                        // 数据长度
 int len;
 char data[❷]; // 柔性数组存储数据
};
// 端口绑定信息及数据包队列
struct udp_bound {
 struct spinlock lock; // 保护队列的锁
 struct udp_packet *head; // 队列头
 struct udp_packet *tail; // 队列尾
 int count; // 当前包数
int inuse; // 是否被绑定
};
static struct udp_bound udp_ports[MAX_UDP_PORT + 1]; // 端口数组
static struct spinlock udp_global_lock;
                                                // 全局锁(保护端口绑定)
```

2、初始化

在 net_init() 中初始化锁和端口结构:

```
void
netinit(void)
{
   initlock(&netlock, "netlock");

   // 初始化所有端口队列
   for (int i = 0; i <= MAX_PORT; i++) {
     initlock(&ports[i].lock, "port_queue");
     ports[i].head = ports[i].tail = 0;
     ports[i].count = 0;
     ports[i].bound = 0;
   }
}</pre>
```

3、sys_bind() 实现

功能: 绑定端口, 标记端口为"正在使用", 允许接收该端口的 UDP 包。

```
uint64
sys_bind(void)
 int port;
 if (argint(∅, &port) < ∅)
  return -1;
 // 检查端口有效性
 if (port < 0 || port > MAX_PORT)
  return -1;
 acquire(&ports[port].lock);
 // 检查是否已绑定
 if (ports[port].bound) {
  release(&ports[port].lock);
   return -1;
 }
 ports[port].bound = 1;
 release(&ports[port].lock);
 return 0;
}
```

4、ip_rx() 实现

功能:解析 IP包,提取 UDP数据,将符合条件的包加入对应端口的队列。

```
void
ip_rx(char *buf, int len)
 // 不删除此打印, make grade依赖它
 static int seen_ip = 0;
 if (seen ip == 0)
   printf("ip_rx: received an IP packet\n");
 seen_ip = 1;
 // 检查缓冲区长度是否足够
 if (len < sizeof(struct eth) + sizeof(struct ip) + sizeof(struct udp)) {</pre>
   kfree(buf);
   return;
 }
 // 解析以太网头部
 struct eth *eth = (struct eth *)buf;
 // 解析IP头部
 struct ip *ip = (struct ip *)(eth + 1);
 int ip_header_len = (ip->ip_vhl & 0x0F) * 4; // IP头部长度 (字节)
 if (ip_header_len < sizeof(struct ip) || ip->ip_vhl >> 4 != 4) {
   kfree(buf);
   return; // 不是IPv4或头部长度异常
 }
 // 只处理UDP协议
 if (ip->ip_p != IPPROTO_UDP) {
   kfree(buf);
   return;
```

```
}
//解析UDP头部
struct udp *udp = (struct udp *)((char *)ip + ip_header_len);
uint16 dport = ntohs(udp->dport); // 目的端口(网络字节序转主机字节序)
uint16 sport = ntohs(udp->sport); // 源端口
uint16 udp len = ntohs(udp->ulen); // UDP总长度(头部+数据)
// 检查UDP长度有效性
if (udp len < sizeof(struct udp) ||</pre>
    (ip_header_len + udp_len) > (len - sizeof(struct eth))) {
  kfree(buf);
 return;
}
// 计算数据长度和数据位置
int data_len = udp_len - sizeof(struct udp);
char *data = (char *)udp + sizeof(struct udp);
// 检查目的端口是否已绑定
if (dport < 0 || dport > MAX_PORT || !ports[dport].bound) {
  kfree(buf);
 return; // 端口未绑定, 丢弃数据包
// 分配空间存储数据包
struct udp_packet *p = kalloc();
if (!p) {
 kfree(buf);
 return; // 内存不足, 丢弃
}
// 初始化数据包
p \rightarrow next = 0;
p->src_ip = ntohl(ip->ip_src); // 源IP (网络字节序转主机字节序)
p->src_port = sport;
p->len = data len;
memmove(p->data, data, data len); // 复制数据
// 将数据包加入对应端口的队列
struct port_queue *q = &ports[dport];
acquire(&q->lock);
// 若队列已满(超过MAX_UDP_PACKETS),丢弃新包
if (q->count >= MAX_UDP_PACKETS) {
 release(&q->lock);
 kfree(p);
 kfree(buf);
 return;
// 将包加入队列尾部
if (q->tail) {
 q->tail->next = p;
} else {
  q->head = p; // 队列为空时, 头指针指向新包
}
q->tail = p;
q->count++;
// 唤醒等待该端口的进程
wakeup(q);
release(&q->lock);
```

```
kfree(buf); // 释放原始缓冲区
}
```

5、sys_recv() 实现

功能:从指定端口的队列中获取最早的 UDP 包,复制数据到用户空间,若队列空则等待。

```
uint64
sys_recv(void)
 int dport, maxlen;
 uint64 src_addr, sport_addr, buf_addr;
 // 解析系统调用参数
 if (argint(0, &dport) < 0 ||
     argaddr(1, &src_addr) < 0 ||
     argaddr(2, &sport_addr) < 0 ||
     argaddr(3, &buf_addr) < 0 ||
     argint(4, &maxlen) < ∅)
   return -1;
 // 检查端口有效性
 if (dport < 0 || dport > MAX_PORT)
   return -1;
 struct port_queue *q = &ports[dport];
 acquire(&q->lock);
 // 检查端口是否已绑定
 if (!q->bound) {
  release(&q->lock);
   return -1;
 }
  // 等待队列中有数据包
 while (q \rightarrow count == 0) {
   sleep(q, &q->lock); // 释放锁并休眠,被唤醒时重新获得锁
 }
 // 取出队列头部的数据包
 struct udp_packet *p = q->head;
 q->head = p->next;
 if (q->head == 0) {
   q->tail = 0; // 队列为空时更新尾指针
 }
 q->count--;
  release(&q->lock); // 提前释放锁,减少持有时间
 // 复制源IP到用户空间
 int src ip = p->src ip;
 if (copyout(myproc()->pagetable, src_addr, (char *)&src_ip, sizeof(src_ip)) < 0)
   kfree(p);
   return -1;
 }
  // 复制源端口到用户空间
 short src_port = p->src_port;
 if (copyout(myproc()->pagetable, sport_addr, (char *)&src_port,
```

```
sizeof(src_port)) < 0) {
    kfree(p);
    return -1;
}

// 复制数据到用户空间
int copy_len = p->len < maxlen ? p->len : maxlen;
if (copyout(myproc()->pagetable, buf_addr, p->data, copy_len) < 0) {
    kfree(p);
    return -1;
}

// 释放数据包
kfree(p);
return copy_len;
}
```

三、实验结果

1. 在一个终端运行:

```
make qemu
nettest grade
```

2. 在另一个终端运行:

```
python3 nettest.py grade
```

结果如下:

```
$ nettest grade
txone: sending one packet
arp rx: received an ARP packet
ip rx: received an IP packet
ping0: starting
ping0: OK
ping1: starting
ping1: OK
ping2: starting
ping2: OK
ping3: starting
ping3: OK
dns: starting
DNS arecord for pdos.csail.mit.edu. is 128.52.129.126
dns: OK
free: OK
```

◆xing@xing-VMware-Virtual-Platform:~/桌面/xv6-labs-2024\$ python3 nettest.py grade txone: OK

rxone: sending one UDP packet

通过以上修改, UDP 接收功能可正常工作,用户进程能通过 bind()和 recv()与外界进行 UDP 通信。

四、实验中遇到的问题及解决方法

1. 数据结构类型不匹配错误

问题:在实现E1000驱动时,出现struct e1000 tx desc与struct tx desc类型不匹配的编译错误。解决 方法: 删除自定义的结构体定义, 直接使用e1000 dev.h中定义的结构体类型, 确保所有引用保持一致。同时 将代码中错误的tx buf变量名统一改为tx bufs,与全局定义保持一致。

1. 系统调用参数获取错误

问题:在实现sys_bind和sys_recv时,使用if (argint(0, &port) < 0)判断参数获取是否成功,导致 void value not ignored错误。解决方法: 了解到xv6中的argint、argaddr等函数返回值为void, 不能用 于条件判断,直接调用这些函数获取参数即可,无需判断返回值。

3. 字节序转换问题

问题:接收UDP数据包时,端口号和IP地址解析错误,导致数据包无法正确匹配到绑定的端口。**解决方法**:使 用ntohs()和ntohl()函数将网络字节序(大端)转换为主机字节序(小端),特别是对端口号和IP地址的处理 必须进行字节序转换。

五、实验心得

通过本次实验,我清晰地认识到网络通信的分层结构:从底层的以太网帧(Ethernet),到IP层的数据包封装,再到UDP层的端口寻址,每一层都有明确的职责。特别是亲手实现从网卡接收数据到用户进程获取数据的完整流程,让我对"数据如何在网络中传输"有了具象化的理解。

网络协议中统一使用大端字节序,而RISC-V架构使用小端字节序,这种差异导致必须在数据收发时进行字节序转换。这个细节让我意识到,硬件架构和网络协议的设计差异会直接影响驱动程序的实现,也理解了ntohs等函数的实际作用。

在实现UDP数据包队列时,需要处理多进程并发访问的问题:发送方可能随时写入数据包,接收方可能阻塞等待新数据。通过锁机制和睡眠/唤醒机制的结合,既保证了数据一致性,又提高了系统效率,这种同步机制在操作系统设计中非常典型。

实验要求每个端口最多缓存16个数据包,这个限制看似简单,实则是为了防止恶意攻击导致系统资源耗尽。这让我认识到,在系统设计中必须考虑资源限制和异常处理,即使是简单的网络驱动也需要具备基本的安全防护意识。

由于网络问题的隐蔽性,调试起来比普通程序更困难。通过在关键节点添加打印信息(如arp_rx和ip_rx的首次触发提示),逐步跟踪数据包的流转过程,最终定位问题所在。这种"分段验证"的调试方法在底层系统开发中非常有效。