元素

1. 概述

元素用于插入图片,主要继承了HTMLImageElement接口。浏览器提供一个原生构造函数Image,用于生成HTMLImageElement实例。

```
let img = new Image();
img instanceof Image // true
img instanceof HTMLImageElement // true
```

Image 构造函数可以接受两个整数作为参数,分别表示 元素的宽度和高度。

```
let myImage = new Image(100, 200);
```

 实例的 src 属性可以定义图像的网址。

```
let img = new Image();
img.src = 'picture.jpg';
```

新生成的 实例并不属于文档的一部分。如果想让它显示在文档中,必须手动插入文档。

```
let img = new Image();
img.src = 'image1.png';
document.body.appendChild(img);
```

除了使用 Image 构造,下面的方法也可以得到 HTMLImageElement 实例。

- document.images 的成员
- 节点选取方法 (比如 document.getElementById) 得到的 节点
- document.createElement('img') 生成的 节点

```
document.images[0] instanceof HTMLImageElement; // true

let img = document.getElementById('myImg');
img instanceof HTMLImageElement; // true

let img = document.createElement('img');
img instanceof HTMLImageElement; // true
```

HTMLImageElement 实例除了具有 Node、Element、HTMLElement 接口以外,还拥有一些独有的属性。这个接口没有定义自己的方法。

2. 特性相关的属性

2.1. HTMLImageElement.src

HTMLImageElement.src 属性返回图像的完整网址。

```
// <img width="300" height="400" id="myImg" src="http://example.com/pic.jpg">
let img = document.getElementById('img');
img.src; // http://example.com/pic.jpg
```

2.2. HTMLImageElement.currentSrc

HTMLImageElement.currentSrc 属性返回当前正在展示的图像的网址。JavaScript 和 CSS 的 mediaQuery 都可能改变正在展示的图像。

2.3. HTMLImageElement.alt

HTMLImageElement.alt 属性可以读写 的属性 alt,表示对图片的文字说明。

2.4. HTMLImageElement.isMap 和 HTMLImageElement.useMap

HTMLImageElement.isMap 属性对应 元素的属性 ismap,返回一个布尔值,表示图像是否为服务器端的图像映射的一部分。

HTMLImageElement.useMap 属性对应 元素的属性 usemap, 表示当前图像对应的 <map> 元素。

2.5. HTMLImageElement.srcset 和 HTMLImageElement.sizes

HTMLImageElement.srcset 属性和 HTMLImageElement.sizes 属性,分别用于读写 元素的 srcset 属性和 sizes 属性。它们用于 元素的响应式加载。srcset 属性可以单独使用,但是 sizes 属性必须与 srcset 属性同时使用。

```
// <img srcset="example-320w.jpg 320w,</pre>
//
                example-480w.jpg 480w,
//
                example-800w.jpg 800w"
        sizes="(max-width: 320px) 280px,
//
//
               (max-width: 480px) 440px,
//
               800px"
        id="myImg"
//
//
        src="example-800w.jpg">
let img = document.getElementById('myImg');
img.srcset
// "example-320w.jpg 320w,
// example-480w.jpg 480w,
// example-800w.jpg 800w"
img.sizes
```

```
// "(max-width: 320px) 280px,
// (max-width: 480px) 440px,
// 800px"
```

上面代码中, sizes 属性指定,对于小于 320px 的屏幕,图像的宽度为 280px;对于小于 480px 的屏幕,图像宽度为 440px;其他情况下,图像宽度为 800px。然后,浏览器会根据当前屏幕下的图像宽度,到 srcset属性加载宽度最接近的图像。

2.6. HTMLImageElement.width 和 HTMLImageElement.height

width 属性表示 的宽度, height 属性表示高度。这两个属性返回的都是整数。

```
// <img width="300" height="400" id="myImg" src="pic.jpg">
let img = document.getElementById('img');
img.width // 300
img.height // 400
```

如果图像还没有加载,这两个属性返回的都是0。

如果 HTML 代码没有设置 width 和 height 属性,则它们返回的是图像的实际宽度和高度,即 HTMLImageElement.naturalWidth 属性和 HTMLImageElement.naturalHeight 属性。

2.7. HTMLImageElement.naturalWidth 和 HTMLImageElement.naturalHeight

HTMLImageElement.naturalWidth 属性表示图像的实际宽度(单位像素),
HTMLImageElement.naturalHeight 属性表示实际高度。这两个属性返回的都是整数。

如果图像还没有指定或不可得,这两个属性都等于0。

```
let img = document.getElementById('img');
if (img.naturalHeight > img.naturalWidth) {
  img.classList.add('portrait'); // 如果图片的高度大于宽度,则设为`portrait`模式
}
```

当图片还在加载中时,naturalWidth 和 naturalHeight, width 和 height 都是 0。加载完成后,naturalWidth 和 naturalHeight 将返回原本的尺寸,通过浏览器调试,将鼠标悬浮在图片地址上将显示现在的显示尺寸和原本的尺寸(intrinsic)。

```
<style>
.img-container {
    width: 400px;
    height: 500px;
}
.img-container img {
    display: block;
    max-width: 100%;
```

```
height: auto;
</style>
<div class="img-container">
    <img src="../images/baidu-test-img.jpg" alt="baidu-img" />
</div>
<script>
   let img = document.images[0];
   console.log("img.naturalWidth", img.naturalWidth); // 0
   console.log("img.naturalHeight", img.naturalHeight); // 0
   console.log("img.width", img.width); // 0
   console.log("img.height", img.height); // 0
   img.onload = () => {
       console.log(img.complete); // true
       console.log("completed-img.naturalWidth", img.naturalWidth); // 1200
       console.log("completed-img.naturalHeight", img.naturalHeight); // 800
        console.log("completed-img.width", img.width); // 400
       console.log("completed-img.height", img.height); // 267
   };
</script>
```



400 × 267 px (intrinsic: 1200 × 800 px)

2.8. HTMLImageElement.complete

HTMLImageElement.complete 属性返回一个布尔值,表示图表是否已经加载完成。如果 元素没有 src 属性,也会返回 true。

可以通过这个属性来判断图片是否已存在于缓存中,通常如果图片较大,加载图片的时候可以添加一个加载动画,但如果是从缓存中拿去图片,就不需要显示动画。

2.9. HTMLImageElement.crossOrigin

HTMLImageElement.crossOrigin 属性用于读写 元素的 crossorigin 属性,表示跨域设置。这个属性有两个可能的值:

- anonymous: 跨域请求不要求用户身份(credentials),这是默认值。
- use-credentials: 跨域请求要求用户身份。

```
// <img crossorigin="anonymous" id="myImg" src="pic.jpg">
let img = document.getElementById('img');
img.crossOrigin // "anonymous"
```

2.10. HTMLImageElement.referrerPolicy

HTMLImageElement.referrerPolicy 用来读写 元素的属性 referrerpolicy,表示请求图像资源时,如何处理 HTTP 请求的 referrer 字段。它有五个可能的值:

- no-referrer: 不带有 referrer 字段。
- no-referrer-when-downgrade: 如果请求的地址不是 HTTPS 协议,就不带有 referrer 字段,这是默 认值。
- origin: referrer 字段是当前网页的地址,包含协议、域名和端口。
- origin-when-cross-origin: 如果请求的地址与当前网页是同源关系,那么 referrer 字段将带有完整路径,否则将只包含协议、域名和端口。
- unsafe-url: referrer 字段包含当前网页的地址,除了协议、域名和端口以外,还包括路径。这个设置是不安全的,因为会泄漏路径信息。

2.11. HTMLImageElement.x 和 HTMLImageElement.y

HTMLImageElement.x 属性返回图像左上角相对于页面左上角的横坐标,HTMLImageElement.y 属性返回纵坐标。

3. 事件属性

图像加载完成,会触发 onload 属性指定的回调函数。

```
// <img src="example.jpg" onload="loadImage()">
function loadImage() {
   console.log('Image is loaded');
}
```

图像加载过程中发生错误,会触发 onerror 属性指定的回调函数。

```
// <img src="image.gif" onerror="myFunction()">
function myFunction() {
  console.log('There is something wrong');
}
```