# 数组

TypeScript 数组有一个根本特征: 所有成员的类型必须相同,但是成员数量是不确定的,可以是无限数量的成员,也可以是零成员。

数组类型有两种写法:

```
let arr1:number[] = [1, 2, 3];
let arr2:(number|string)[] = [1, 2, 3];
let arr3: Array<number> = [1, 2, 3];
let arr4: Array<number|string> = [1, 2, 3];
```

由于成员数量可以动态变化,所以 TypeScript 不会对数组边界进行检查,越界访问数组并不会报错。

```
let arr:number[] = [1, 2, 3];
let foo = arr[3]; // 正确
```

TypeScript 允许使用方括号读取数组成员的类型。

```
type Names = string[];
type Name = Names[0]; // string
```

上例中,类型 Names 是字符串数组,那么 Names [0] 返回的类型就是 string。

由于数组成员的索引类型都是 number, 所以读取成员类型也可以写成下面这样。

```
type Names = string[];
type Name = Names[number]; // string
```

上例中,Names[number] 表示数组 Names 所有数值索引的成员类型,所以返回 string。

### 1. 数组类型推断

如果数组变量没有声明类型,TypeScript 就会推断数组成员的类型。这时,推断行为会因为值的不同,而有所不同。

如果变量的初始值是空数组,那么 TypeScript 会推断数组类型是 any[]。

```
// 推断为 any[]
const arr = [];
```

后面,为这个数组赋值时,TypeScript 会自动更新类型推断。

```
const arr = [];
arr; // 推断为 any[]

arr.push(123);
arr; // 推断类型为 number[]

arr.push('abc');
arr; // 推断类型为 (string|number)[]
```

上例中,数组变量 arr 的初始值是空数组,然后随着新成员的加入,TypeScript 会自动修改推断的数组类型。

#### 类型推断的自动更新只发生初始值为空数组的情况。

如果初始值不是空数组,类型推断就不会更新。

```
// 推断类型为 number[]
const arr = [123];

arr.push('abc'); // Argument of type 'string' is not assignable to parameter of type 'number'.
```

上例中,数组变量 arr 的初始值是 [123],TypeScript 就推断成员类型为 number。新成员如果不是这个类型,TypeScript 就会报错,而不会更新类型推断。

#### 2. 只读数组

TypeScript 允许声明只读数组,方法是在数组类型前面加上 readonly 关键字。

```
const arr:readonly number[] = [0, 1];

arr[1] = 2;    // Index signature in type 'readonly number[]' only permits
reading.
arr.push(3);    // Property 'push' does not exist on type 'readonly number[]'.
delete arr[0]; // Index signature in type 'readonly number[]' only permits
reading.
```

上例中, arr 是一个只读数组, 删除、修改、新增数组成员都会报错。

TypeScript 将 readonly number[] 与 number[] 视为两种不一样的类型,后者是前者的子类型。这是因为只读数组没有 pop()、push() 之类会改变原数组的方法,所以 number[] 的方法数量要多于 readonly number[], 这意味着 number[] 其实是 readonly number[] 的子类型。

子类型继承了父类型的所有特征,并加上了自己的特征,所以子类型 number[] 可以用于所有使用父类型的场合,反过来就不行。

```
let a1:number[] = [0, 1];
let a2:readonly number[] = a1; // 正确
a1 = a2; // The type 'readonly number[]' is 'readonly' and cannot be assigned to
the mutable type 'number[]'.
```

上例中,子类型 number[] 可以赋值给父类型 readonly number[] ,但是反过来就会报错。只读类型不可分配给可变类型。

由于只读数组是数组的父类型,所以它不能代替数组。这一点很容易产生令人困惑的报错。

```
function getSum(s:number[]) { /* */ }
const arr:readonly number[] = [1, 2, 3];
getSum(arr) // The type 'readonly number[]' is 'readonly' and cannot be assigned
to the mutable type 'number[]'.
```

readonly 关键字不能与数组的泛型写法一起使用。

```
const arr:readonly Array<number> = [0, 1]; // 'readonly' type modifier is only
permitted on array and tuple literal types.
```

TypeScript 提供了两个专门的泛型,用来生成只读数组的类型。

```
const a1:ReadonlyArray<number> = [0, 1];
const a2:Readonly<number[]> = [0, 1];
```

泛型 ReadonlyArray<T> 和 Readonly<T[]>都可以用来生成只读数组类型。两者尖括号里面的写法不一样,Readonly<T[]>的尖括号里面是整个数组(number[]),而 ReadonlyArray<T> 的尖括号里面是数组成员(number)。

### 3. const 断言

只读数组还有一种声明方法,就是使用"const 断言"。

```
const arr = [0, 1] as const;
arr[0] = [2]; // Cannot assign to '0' because it is a read-only property.
```

## 4. 多维数组

TypeScript 使用 T[][] 的形式,表示二维数组,T 是最底层数组成员的类型。

```
let multi1:number[][] = [[1,2,3], [23,24,25]];
let multi2:Array<Array<number>> = [[1,2,3], [23,24,25]];
```

上例中,变量 multi 的类型是 number[][],表示它是一个二维数组,最底层的数组成员类型是 number。