Printfox

Ideální program na zpracování textu doplněný o grafiku.

Přeložil a graficky upravil **Jan Hora**

Doplnil a opravil Tomáš Kakulížek



Uážený příteli,dostal jsi do ruky překlad manuálu od programu na zpracování textu " **PRINTFOX** ". Tento program vyniká především pružností zpracování textu s možností doplnění grafikou (obrázky). Program má velice jednoduchou obsluhu, pracuje s různými tiskárnami (a to i u tiskárem MPS801-3 tiskne jakýkoliv typ písma. Dále je program schopen přebrat texty od programu UIZAWRITE, zpracovat je a vytisknout. Dále je schopen vytisknout jakoukoliv grafiku pořizenou programem HI-EDDI-PLUS.

1. Textový editor

1.1. Textová obrazovka

Textová obrazovka se skládá z 22 řádek po 40 znacích. Text se píše za pomocí základní klávesnice tak i pomocí klávesy C viz tabulka:

Základní funkce:

```
+!ěščřžýáíé+-
qwertzuiop@*†
asdfghjkl:;=
yxcvbnm,./
```

Funkce s použitím klávesy SHIFT:

→ 1234567890+1°C QWERTZUIOPC: ↓↓ ASDFGHJKL[]: YXCUBNM<>>?

Funkce s použitím klávesy C:

1.2. Funkce ostatních kláves:

CTRL: Tato klávesa zapíná funkce pro úpravu textu, jako například: podtržení textu, silné písmo, roztažené písmo, tabulace, centrování řádku, konec stránky. Dále se s ní označuje formátovací řádek.

G: Pomocí klávesy Commodore umožní program další funkce klávesnice a to jak pro psaní, tak i pro manipulaci s textem (LOAD, SAVE, výtisk, vyhledání, přepis, atd.).

Funkční klávesy:

F1: skok na další stránku textu (je-li více tránek)

F2: skok na předchozí stránku

F3: posunutí textu o jednu obrazovku dopředu

F4: posunutí textu o jednu obrazovku zpět

F5: skok kurzorem na konec řádku

F6: skok kurzorem na začátek řádku

F7: vložení textu do již napsaného textu

F8: mazání textu (označení kurzorem - RETURN konec)

1.3. Pohyb kurzoru

Pohybovať kurzorem nám umožňují dvě základní klávesy CRSR. Dále skok kurzoru na konec stránky nám umožní stisk kláves SHIFT / HOME, skok kurzoru na začátek další řádky bez označení odstavce nám umožní stisk kláves SHIFT / RETURN. Při samostatném stisku klávesy RETURN, označíme konec řádku s označením odstavce. Pro rychlý skok rurzoru na začátek a konec řádku použijeme klávesy F5 a F6. Pro rychlý běh kurzoru nahoru a dolu po sránce použijeme klávesy F3 a F4. Pro skok kurzoru na další stránku a zpět použijeme klávesy F1 a F2 a pro ukončení stránky klávesy CTRL / P.

1.4. Ukládání a mazání textu

Do již napsaného textu můžeme vložit jiný text tak, že za použití klávesy INST roztáhneme řádek a na uvolněné místo vložíme nový text. U hotovém textu můžeme vkládat delší texty přes klávesu F7 a po dopsání znovu stiskem F7.

Pro vymazání pár písmen nám slouží klávesa DEL. Pro vymazání většího celku použijeme klávesu F8 a to tak, že si korzorem ocnačíme začátek textu, který chceme vymazat, pak stiskneme klávesu F8 a kurzorem označíme text který chceme vymazat text změní barvu). Po označení textu stiskneme klávesu RETURN.

1.5. Blokové operace

Přenesení textu. Při potřebě přenést text z jednoho místa na druhé použijeme klávesy C / M. Přenesení se provede následovně. Kurzorem nejedeme na začátek textu, který chceme přenést a stiskneme klávesy C/M, pak označíme korzorem text, který chceme přenést (změní barvu) a pak stiskneme RETURN. Potom označíme kurzorem začátek místa pro přenášený text a stiskneme RETURN. Kopírování textu. Kopírování textu se provádí obdobným způsobem jako přenášení, ale používájí se klávesy C/C. Rozdíl v operaci je ten, že původní text zústává na původním místě. Pokud omylem něco smažeme (F8) a nebo přesuneme, můžeme tento krok zvrátit pomoci CTRL / +.

1.6. Uyhledání a nahrazení

K vyhledání určité části v textu použijeme klávesy C/F. Hledaný text může obsahovat max. 32 písmen. Postup pro vyhledání je nasledující. Nejprave umístíme kurzor do té části textu od které chceme vyhledávat, pak stikneme klávesy C/F, počítač se nás zeptá co chceme najít např. ano (max. 32 písmen) a pak se nás zeptá jestli má rozlišit velké a malé písmena (při odpovědi N vybere ANO i ano; při odpovědi A vybere pouze ano). Pak stiskem RETURN nám vyhledává v textu a označí nalezenou část. K nahrazení určité části textu jinou slouží klávesy C/R. Obsluha je podobná jako u vyhledání, ale s tím rozdílem, že zadáváme nový text pro nahrazení starého. Speciální funkce je joker (CTRL / J), který zastoupí libovolný znak.

1.7. Diketové příkazy

Pro uložení již napsaného textu slouží klávesy C/S. Po stisku kláves se počítač zeptá jestli chceme uložit všechno nebo jenom část textu. Při první variantě se nás zeptá na jméno pod kterým má text uložit (nesmí už existovat, jinak se ozve, že jmeno již existuje). Při uložení části textu nejprve na jedeme kurzorem na začátek textu, který chceme ukládat, pak stiskneme klávesy C/S, vybereme si, že chceme uložit jen část textu a kurzorem žádaný text označíme, pak stiskneme RETURN.

Pro nahrání dat do počítače stiskneme klávesy C/L. Po stisku se do počítače nahraje directory a pomocí kurzoru si vybereme žádaná data a RETURNem je potvrdíme. Při doplňování textu se nás počítač zeptá jestli má data smíchat, při opovědi ANO dohraje data k původnímu textu od místa kde se nachází kurzor. U případě NE, původní text vymaže.

Pro další práci s disketou (fomátování,scrach) slouží klávesy G/D. Používají se klasické příkazy pro disk, ale pouze velká písmena.

1.8. Velká písmena

Pro psaní velkých písmen není vhodné použít běžný SHIFTLOCK na klávesnici, ale spíše G / †.

1.9. Uolba barvy

Po stisknutí klávesy C a libovolné funkční klávesy se nám objeví v horní části obrazovky modus pro volbu barev. Po stisknutí klávesy STOP se vrátime do textového editoru.

1.10. Volná paměť

Volná paměť pro váš text je 8030 písmen. Když potřebujete vědět kolik máte ještě volné paměťi, stiskněte klávesy C/mezerník. Na obrazovce se vám objeví volná kapacita. Stisknutím klávesy STOP se vrátíte do textového editoru.

1.11. Dělení slov

Zejména u zarovnání do bloku může docházet k tomu, že bude potřeba slovo na konci řádku rozdělit. A aby došlo k rozdělení správně, můžeme systému napovědět přes velké písmeno uprostřed slova. Pokud chci i tak napsat velké písmeno uprostřed slova, použiju před něj "jokera".

Pevná mezera SHIFT + mezerník Pevný spojovník SHIFT + - 1.12. Funkční znaky

Během psaní textu můžeme použít různé funkční znaky na úpravu textu:

označení odstavce konec stránky CTRL P

označení řádky pro formát textu CTRL F

CTRL T tabulátor doraz CTRL I

cetrování,středění řádku CTRL C silné písmo zapnuto/vypnuto CTRL E roztažené písmo zapnuto/vypnuto CTRL B

podtržené písmo zapnuto/vypnuto CTRL U

CTRL J joker

Tyto příkazy se mohou použít do již napsaného textu, bez toho, aby se poškodil. A teď k jednotlivým příkazům:

Odstavec :

Označení odstavce provedeme stisknutím klávesy RETURN, na řádce se nám objeví silná šipka vlevo.

Konec stránky :

Konec stránky označíme stiskem kláves CTRL/P na obrazovce se v pravém rohu nahoře zvětší číslo počtu stránek Z: . Potom pro skok na další stránku použijeme klávesu F1 a nazpět F2

Tabulátor, doraz:

Tabulátor (CTRL/T) použijeme, když potřebujeme dělat uhledné sloupce nebo tabulky. Odstupy předem udáme ve formátovém řádku (npř. t=50,150,250). U textu označíme řádek: (CTRL/T)DATA(CTRL/T)Printfox(CTRL/T)Hora

Uýsledek:

DATA

Printfox

Hora

Doraz (CTRL/I) využíváme pro vytvoření posunutých odstavců. Doraz se řídí podle prvního údaje tabulátoru ve formátovém řádku (npř.: t=50,150,250)

Text(CTRL/I),který upravýme tímto, způsobem vypadá daleko úhledněji.

výsledek:

Text

"který upravýme tímto způsobem, vypadá daleko úhledněji.

Centrování:

(CTRL/C) používáme,když potřebujeme vycentrovat nadpis, číslo stránky doprostřed stránky. Například: (CTRL/C)Jan Hora - výsledek:

Jan Hora

Příkaz (CTRL/C) se musí použít pro každý řádek vzlášť.

Silné, roztažené a potržené písmo :

Silné písmo (CTRL/E), roztažené písmo (CTRL/B) a podtržené písmo (CTRL/U) se dá nauzájem kombinovat. POZOR nezapomenou vždy po použití příkazu na jeho vypnutí. Tyto příkazy môžeme použít kdykoli do už hotového textu bez jeho poškození.

1.13 Formátování textu

U předchozí kapitole jsme vás informovali o označení formátovacího řádku (CTRL/F). Tento příkaz používáme vždy na začátku stránky a pak při potřebě změny formátu tisku. Příklad formátovacího řádku:

(CTRL/F) z=1 s=1 h=1 v=2 x=30 y=6 l=280 t=20,50 i=780 x=330 y=6 c dvousloupcově **(RETURN)**

Příkazy použité ve formátovém řádku:

- označení druhu abecedy (číslo) Z
- 5 sazba
- velikost písma g
- h mezera mezi písmeny
- U vzdálenost mezi řádky
- × x-souradnice textu
- y y-souradnice textu
- délka řádku
- t tabulátor
- i změna instrukce
- C komentář

Druh abecedy - číslo (z)

Samotný program nemá v sobě žádnou abecedu pro tisk nebo pro převod na grafickou obrazovku. Abecedy jsou uloženy na disketě pod označením ZS (ZS1, ZS10, ZS20 ,ZS30 atd.), proto musíme ve formátovém řádku označit druh použité abecedy. Seznam abeced najdete v directory vaší diskety.

Sazba (5)

Možnosti sazby:

- urovnání textu podle levého okraje
- 1 urovnání textu podle obou okrajů
- 2 centrování textu
- urovnání textu podle pravého okraje

Příklad: při použití sazby s=2 podobná funkce jako (CTRL/C), ale platí pro všechny řádky až do změny sazby.

Velikost písma (g)

Druhy velikosti:

- 0 normální velikost
- zdvo jená šířka písma 1
- 2 zdvojená výška písma
- 3 zdvojená jak šířka tak výška písma

Uzdálenost mezi řádky (v)

Tímto příkazem označíme kolik volných bodů má být mezi řádky (vertikálně), minimálně @ maximálně 32

x a y soufadnice (x,y)

Podle normy DIN A4 je formát stránky v grafických bodech 640*800 bodů (tiskárny EPSON a shodné) u tiskáren Commodore MPS801/803 je matrice jenom 480*640 bodů na papír. Proto mějte na zřeteli při určování velikosti formátu tisku. Souřadnicí x určujeme vzdálenost od levého okraje stránky v bodech (npř. x=50 – první znak je vzdálen 50 bodů od levého okraje/ použito u tohoto textu). Souřadnice y určuje vzdálenost od horního okraje stránky y=10. POZDR při určování vzdáleností dle možností použité tiskárny.

Délka řádku (1)

Dělku řádku neurčujeme podle počtu písmen, ale podle počtu bodů. Norma DIN A4 je 640 bodů na řádek, tiskárny Commodore MPS 801/803 mají 480 bodů. Při určování dělky řádku musíme brát na zřetel námi požadované okraje, které musíme od celkové dělky řádku odečíst. Například tento výtisk: celková dělka je 480 bodů, levý okraj je 50 bodů a pravý okraj je 20 bodů, takže nám zbylo na řádek 410 bodů. Označíme 1=410

Tabulátor (t)

Ve formátovém řádku se určuje hodnota tabulátoru použitého v textu (CTRL/T). Hodnota tabulátoru t=50 se sčítá s x souřadnicí x=50, takže celková vzdálenost od okraje je 100 bodů. Totéž platí pro doraz. Při použití více údajů se zápis provede následovně t=50,150,250. Mezi jednotlivými čísly nesmí být mezera.

Změna Intrukce (i)

Tento příkaz vlastně odpovídá BASICovému IF, je to podmiňující příkaz. Používá se především na úpravu textu grafikou, kdy potřebujeme zachovat okénko pro obrázek, nebo pro vytváření sloupcového tisku (noviny).

Příklad formátového řádku:

(CTRL/F) 1=200 y=6 x=10 i=400 y=6 x=230

Text vytištěný tímto formátem výpadá takto: První sloupec začíná 6 bodů od horního okraje (y=6) a 10 bodů od levého kraje (x=10) po dosažení délky textu od horního okraje 400 bodů (i=400) se změní funkce a bude se pokračovat znovu od horního okraje (y=6), ale 230 bodů od levého kraje (x=230). Takto můžeme text se dvémi i více sloupci. Pro použití při doplnění obrázky si nejdříve umístíme obrázek na stránku, určíme jeho souřadnice a pomocí funkcí (x, y, i) urovnáme text, aby nepřekrýval obrázek.

Komentář (c)

Tento příkaz je také obdobou BASICového REM. Když potřebujeme k formatovému řádku nějakou vysvětlivku (například: dohrání obrázku), tak použijeme příkaz (c), ale vždy ve formátovém řádku. Příklad:

(CTRL/F) z=1 x=50 1=570 c doplň obrázkem G-návod

1.14. Uótisk textu

Pro výtisk textu použijeme klávesy C/P. Počítač si rozděluje stránku na dvě poloviny a proto se ptá kterou polovinu zpracovat (rozumí se upravit podle námi určeného formátu z formátového řádku), pak se zeptá jestli má smíchat text s grafikou, nebo ne (doplnění obrázky).

1.15 Kombinace textu a grafiky

Doporučuje se zvlášť ukládat text a zvlášť grafiku s obrázkem.

1.16 Uýměna s grafickým editorem

Při potřebě skoku do grafického editoru (potřeba získat souřadnice obrázku) použijeme klávesy C/G a pro skok z grafického editoru zpět do textového použijeme klávesu T

1.17. Ukončení Printfoxu

Po skončení práce s programem vystoupíme z programu stiskem kláves C/Q. U počítači se vymaže všechen text a grafika.

1.18. Chubové hlášení

Při formátování textu (přechod do grafického editoru) může počítač ohlásit chybu:

Systémová chyba ve formátovém řádku (Syntaxfehler):

* chybný příkaz npř. f=20 nebo zs=1

* neúplný příkaz npř. =číslo nebo 1 300

* mezera nebo pomlka v číselném údaji npř. t=50, 150 nebo 1=400-80

* překročení vel. čísla u příkazů "s" a "g" npř. s=4

* zapomenutí ukončit formátový řádek RETURNem

Rozsahová chuba (Bereichsfehler):

* překročení rozsahu řádku (po sečtení údajů "l" a "x" překročení meze 640 bodů

* překročení délky textu, který se nevejde na stránku.

Dělení (Schnipp):

* slovo bez návrhu na dělení je příliš dlouhe a dochází k jeho rozdělení. Pokud se nám to nelíbí, stiskneme STOP.

1.19. Superscript, Subscript a zpětné posunutí

Superscript(posunutí písma nahoru) CTRL/† používáme například při psaní mocnin npř. x(CTRL/†)3(CTRL/†) výsledek x3

Subscript(posunutí písma dolu) CTRL/s používáme například při psaní chemických vzorců npř. H(CTRL/s)2(CTRL/s)0 výsledek $H_{2}0$

Zpětné posunutí CTRL/+ používáme při grafické úpravě písma (slov) například: u slova UADA při použítí větších abeced npř. U(CTRL/+)6ADA

VADA

VADA

2. Grafický editor

Do grafického editoru se dostaneme přímo C/G, nebo při formátování textu C/P. Do textového editoru se dostaneme stiskem klávesy T

2.1. Pohyb kurzoru

U grafickém editoru kurzor představuje blikající křížek nebo čtvereček. Kurzor se ovládá joystickem v portu 2. Od verze Printfox 1.2 i myší v portu 1.

2.2 Skrolování

Grafický editor je rozložen na čtyři obrazovky, které volíme klávesami 1,2,3 a 4, nebo můžeme plynule pohybovat obrazovkou pomocí kurzorových kláves. Jedna obrazovka se skládá z 320 * 200 bodů.

2.3 Příkazy pro změnu módu

Tlačítko - rozumíme tlačítko na joysticku nebo pravé tlačítko myši.

D: Draw, kreslení od ruky

SHIFT D: kreslení silnější čarou (3×3 body)

Při současném stisku tlačitka a pohybem kurzoru (ovládá se joystickem) se maluje na obrazovce čára. Při současném stlačení klávesy SHIFT mažeme namalované čáry.

L: Line, kreslení úseček

Prvním stiskem tlačítka určíme počáteční bod úsečky a druhým koncový. Po druhém stisku se nakreslí úsečka. Když stiskneme klávesu F7 vrátí se kurzor na počáteční bod posledně malované úsečky.

R: Rectangle, kreslení obdelníků

Prvním stiskem tlačítka určíme počáteční bod úhlopříčky obdelníku, druhým stiskem určíme druhý bod úhlopříčky a současně se namaluje obdelník. Stiskem klávesy F7 se kurzor vrátí na počáteční bod úhlopříčky posledně malované.

C: Circle, kreslení kružnic

První stisk tlačítka určí střed kružnice, druhý bod ležící na obvodu kružnice. Mohou se kreslit i kružnice které se nevejdou na obrazovku, ale poloměr může být max. 256 bodů. Pro klávesu F7 platí stejné jako v předchozím.

P: Paint, uybarvování ploch

Když chceme vybarvit plochu, najedeme dovnitř kurzorem a stiskneme tlačítko. Vybarvování můžeme zastavit stiskem klávesy STOP. **POZOR** plochy, které vybarvujeme musí být uzavřené, nebo muže dojít k nežádoucímu zbarvení dalších ploch. Při stisknutí klávesy SHIFT se vybarvuje rastrem.

J: Jots, sprey

Stiskem klávesy vystříkáváme plochu obrazovky jako sprejem. Při stisku klávesy SHIFT se body zase vymazávají.

2.4. Přenášení

M Move - přenesení části obrazu

První a druhé stisknutí tlačítka určí podobně jako u R rozsah přenášeného obrazu. Po druhém stisku se objevý barevně odlišený rozsah přenosu. Třetí stisk určí levý horní roh cílového místa obrazu. Tento se musí vejít na obrazovku, jinak nebude příkaz akceptovat stisk tlačítka. Cílový rozsah nemusí být na stejné obrazovce.

": Tečka – rastr zapnuto/vypnuto Při stisku tečky se objeví na obrazovce rastr bodů 8×8. Při stisku tečky v sprite editoru nebo ZOOM se v okénku objeví bodový rastr.

† šipka nahoru: Recall move Když potřebujeme více krát použít stejnou kopii, nemusíme ji stále označovat, stačí stisk klávesy † a ihned označit nové místo kopie.

SHIFT/† označení celé obrazovky Pomáhá při přenosu celé obrazovky

O OR logický součin U AND logický součet X EXCLUSIVE OR

OR – odpovídá překrývání. Dva obrazy a nebo části obrazu se překrývají jako dvě fólie.

AND - maskování. Takto se dají vymazat nežádoucí časti obrázků.

XOR - používá se při invertování

Při log. operacích s částmi obrazovky potřebujeme příkaz M. Před třetím stiskem tlačítka zvolíme přislušnou log. operaci.

2.5. Oprava obrazovky

G/CLR: Clear, mazání obrazovky

Stiskem kláves G/CLR se vymaže právě navolená obrazovka.

←: Undo, korekce

Když uděláme chybu, nebo provedeme špatný úkon, stiskem klávesy + zrušíme poslední úkon.

I: inverze obrazovky

Stiskem klávesy I se provede inverze obrazovky.

W: Wide zmenšení obrazovky

Při potřebě zmenšit obrazovku, stačí stisknout klávesu W, ta provede zmenšení tak, že plochu všech čtyř obrazovek zhustí na plochu jedné obrazovky, která je právě navolená.

2.6 Sprite - příkazy

U nasledujících příkazech se objeví kurzor jako rámeček velikosti 24×21 bodů.

G Get sprite - seber sprite

Při stisku tlačítka se okopíruje do rámečku obsah obrazovky. Viditelný obsah má barvu rámečku. Potom přejde do Append módu, kde se dá kopírovat na libovolné místo a libovolně kolikrát. A: Append, doplň sprite na obrazovku

Při tomto módu se zobrazí obsah spritu na obrazovce tak, že původní obsah se nazmění (operace OR). Příkazy G a A jsou velmi důležité při konstrukční práci (npř. El. schéma).

S: Stamp, nalepení spritu na obrazovku

Jako Appand, ale při vsunutí na obrazovku se vymaže pozadí (nalepení známky).

E: Erase, vymazávání

Rámeček funguje jako guma, při stisku tlačítka vymaže obsah uvnitř rámečku.

2.7. Zoom-funkce a Sprite-editor

Stiskem mezerníku se dostaneme do sprite-editoru, při příkazech, které napracují se sprity funguje jako Zoom. Stiskem tlačítka vybarvujeme body a při současném stisku SHIFT se naopak vymazávají. Příkazy sprite-editoru:

M: Mirror, sprite se otočí kolem osy y.

T: Turn, sprite se otočí o 180 stupňů.

R: Rotate, sprite se otočí o 90 stupňů ve směru hod. ručiček. Tři pravé sloupce se ztratí.

.: Mřížka

I: Invert, inverze spritu.

SHIFT/CLR: Clear, vymazání spritu. Mezerník: zpět do grafického-editoru.

2.8. Příkazy pro barvu

F1: změna barvy tužky

F3: změna barvy středu obrazovky F5: změna barvy okraje obrazovky

2.9. Souradnice

K: souřadnice zapnuty/vypnuty SHIFT + K: souřadnice Y+400

Stiskem klávesy F se objeví na obrazovce souřadnice, které označují polohu kurzoru. Těchto údajů využíváme při přenášení obrazů, nebo při kombinaci obrazů s textem, abychom věděli kam ho umístit.

2.10. Příkazy pro disk

G/L: load, načtení obrazu.

G/S: save, uložení obrazu.

Práce při ukládání a náčítání obrazu je stejná jako u textového editoru s textem.

2.11. Uģtisk

G/P: provedení výtisku

Když máme kompletní obraz bez chyb, můžeme ho pomocí stisku kláves G/P vytisknout. Po stisku se nás počítač zeptá, kterou polovinu, musíme udat tu podle toho kterou polovinu stránky jsme překládali (kvůli fázování stránky). Při chybě v tisku, můžeme tisk zastavit stiskem klávesy STOP a potom buď pokračovat, nebo provést tisk znovu a nebo se vrátíme do grafického editoru.

3. Dodatek

3.1. Externí text

Printfox může také načíst cizí text (UIZAWRITE). Když chceme načíst text z Uizawrite stiskneme klávesy G/X, počítač nás požádá o zdrojovou disketu na které v directory vybereme file UIZA.CT. na to nás počítač požádá o disketu s daty Uizawrite. Po načtení dat upravíme kapacitu stánek a nadepíšeme formátový řádek. Upravíme pro výtisk. Dále už jako obyčejný Printfox.

3.2. Externí obrázky

Printfox v grafickém editoru může načíst i obrázky vytvořené v HI-EDDI plus a to jako obyčejné obrázky Printfoxu.

3.3. Nová abeceda

Jestliže vám nestačí základní abecedy, můžete si je upravit nebo vytvořit nové pomocí Character foxu, který je součástí zdrojové diskety.

4. Tabulka pro textový editor

```
Funkční tlačítka
 RETURN - odstavec
RETURN - odstavec

CTRL/P - konec stránky

CTRL/F - ozn. formátového řádku

CTRL/I - tabulátor

CTRL/I - doraz

CTRL/C - centrování,středění

CTRL/E - silné písmo zap./vyp.

CTRL/B - roztažené písmo zap./vyp.

CTRL/U - podtržené písmo zap./vyp.

CTRL/J - Joker
                                                                           F1> další stránku
                                                                           F2> předchozí stránku
                                                                           F3> jednu obr. dopředu
                                                                           F4> jednu obr. nazpět
                                                                         F5> na konec řádku
                                                                       F6> na začátek řádku
F7> vkládání textu
                                                                           F8> mazání textu
Příkazy pro formátovací řádek
                         - druh použité abecedy
                Z
                          - sazba

    velikost písma

                q
                        - mezera mezi pismeny
                        - uzdálenost mezi řádky
                X

    x-souřadnice textu

                        - y-souřadnice textu
                        - délka řádku
                t
                        - tabuátor - stop
                        - změna intrukce
                          - komentář
                C
Velikost písma ( g )
                0

    obyčejné písmo

                1

    zdvojená šířka

                2

    zdvojená výška

                3
                          - zdvojená šířka i výška
Sazba
              (5)

    urovnání textu podle levého okraje

                0
                1
                         - urovnání textu podle obou okrajů
                2
                           - centrování
                           - urovnání textu podle pravého okraje
                3
                CTRL †superscript x3
                CTRL ssubscript H20
                CTRL +zpětné posunutí
                G/+ - nabrat blok
               G/+ - nabrat blok
G/Q - výstup z programu
G/R - Replace-výměna textu
G/P - Print - přepis do gr. obr.
G/† - Caps
G/S - SAVE uložení textu
G/D - DISK příkazy pro disk
G/F - FIND-vyhledání určitého textu
G/G - vstup do grafické obrazovky
G/L - LOAD načtení textu
G/X - Extend-naloudování externího textu(VIZAWRITE)
G/M - Move
Mezerník- volná pamět počítače
                Mezerník- volná pamět počítače
```

5.Příkazy pro Grafický Editor

CRSR - skrolování 1 - 4 - volba čtyř obrazovek - undo, vymazání předchozí operace C/CLR - vymazání obrazovky HOME - kurzor do levého horního rohu I inverze obrazovky D - draw, volné tahy tužkou SHIFT/D - draw, volné tahy silnější čarou L - přímky R - obdelníky C - kružnice P - vybarvení uzavřeného prostoru J M - Move, kopírování části obrazovky - rastr obrazovky zapnuto/vypnuto - předchozí Move provede znovu SHIFT/+ - kopírování celé obrazovky 0,x,u, - logické spojení ODER,EXOR,UND W - zmenšení obrazu G - tvorba,kopie spritu A - vložení spritu S - vložení spritu s vymazaním podkladu E - mazání - guma Mezerník - sprite editor (i pro G,A,S,E),také ZOOM (okno) příkazy sprit-editoru M,R,T zrcadlové otočení, rotace rastr I inverze spritu SHF CLR vymazání spritu mezerník zpět do grafického editoru F1,F3,F5 - změna barvy psaní, podkladu, okraje - souradnice vypnout/zapnout SHIFT/K - souradnice y+400 vypnout/zapnout C/1 - LOAD natažení obrazu C/S - SAVE uložení obrazu C/P - výtisk po vložení programové diskety - zpět do textového editoru

6.Typy písma

ZS1

Printfox - česká verze

7510

Printfox - česká verze

ZS20

Printfox - česká verze

Z\$21

Printfox - česká verze

ZS30

Printfox - česká verze

ZS31

Printfox - česká verze

8840 Printfox - česká verze

Z870

Printfox - česká verze

6. Typy písma

ZS1

Printfox - česká verze

ZS10

Printfox - česká verze

ZS20

Printfox - česká verze

ZS21

Printfox - česká verze

ZS30

Printfox - česká verze

ZS31

Printfox - česká verze

ZS40 Printfox - česká verze

Z870

Printfox - česká verze