Media Play

2018年5月21日 12:48

1、通知 (Notification)

当某个应用程序希望向用户发出一些提示信息,而该应用程序又不在前台运行时,就可以借助通知来实现。发出一条通知后,手机最上方的状态栏会显示一个通知的图标,下拉状态栏后可以看到通知的详细内容。

创建通知的步骤:

1) NotificationManager对通知进行管理(调用Context的getSystemService()方法获取到系统的哪个服务)

```
NotificationManager manager = (NotificationManager) getSystemService (NOTIFICATION SERVICE);
```

2) 使用Builder构造器来创建Notification对象(连缀任意多的设置方法来丰富Notification对象)

```
Notification notification = new NotificationCompat.Builder(this)
. setContentTitle("This is content title") //指定通知的标题
. setContentText("This is content text") //指定通知的内容
. setWhen(System.currentTimeMillis()) //指定通知被创建的时间
. setSmallIcon(h.mipmap.ic_launcher) //小图标显示在系统状态栏上
. setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), h.mipmap.ic_launcher)
) //大图标
. build();
```

3) 调用NotificationManager的notify () 方法, 让通知显示

manager.notify(1,notification); //显示通知 (id, Notification对象)

实现通知的点击效果 >>>> PendingIntent

指明某一个"意图",用于启动活动、启动服务以及发送广播等。

Intent	倾向于立即执行某个动作
PendingIntent	倾向于某个合适的时机去执行某个动作(延迟执行的Intent)

在 如上2) Builder中 setContentIntent(PendingIntent对象) //当用户点击这条通知时就会执行相应的逻辑

```
Intent intent = new Intent(this, NotificationTest.class);//使用Intent得到想要启动
NotificationActivity的"意图"

PendingIntent pi = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, 0);//(context, 0, Intent对象, 0)

. setContentIntent(pi) //在Builder()中
```

使系统状态栏的通知图标消失:

- 1) 在NotificationCompat.Builder中连缀一个setAutoCancel (true) 方法
- 2) 显式地调用NotificationManager的cancel (id号) 方法将它取消

进阶技巧

setSound (Uri参数): 在通知发出的时候播放一段音频

setvibrate: 在通知到来的时候让手机进行振动 (静止、振动、静止、振动……): 需要声明 权限

<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />

setLights: LED灯闪烁 (指定LED灯的颜色,指定LED灯亮起的时长,指定LED灯暗去的时长)

//默认效果: .setDefaults (NotificationCompat.DEFAULT ALL)

高级功能

setStyle(NotificationCompat.Style参数):参数可以用来构造富文本信息,如长文字、图片等

.setStyle(new NotificationCompat.BigTextStyle()

//.BigPictureStyle().bigPicture(BitmapFactory.decodeResource(getResources(),) //.bigText())
setPriority: 用于设置通知的重要程度 (5个程度选择)

2、调用摄像头和相册

- 调用摄像头拍照
- 从相册中选择照片

3、播放多媒体文件

MediaPlayer: 创建出一个MediaPlayer对象

调用setDataSource () 方法来设置音频文件的路径

调用prepare () 方法使MediaPlayer进入到准备状态

调用start () 方法开始播放音频

调用pause () 方法暂停播放

调用reset () 方法停止播放