

第7章 域和协议

7.1 引言

在本章中,我们讨论支持同时操作多个网络协议的 Net/3数据结构。用Internet协议来说明在系统初始化时这些数据结构的构造和初始化。本章为我们讨论 IP协议处理层提供必要的背景资料,IP协议处理层在第8章讨论。

Net/3组把协议关联到一个域中,并且用一个协议族常量来标识每个域。 Net/3还通过所使用的编址方法将协议分组。回忆图 3-19,地址族也有标识常量。当前,在一个域中的每个协议使用同类地址,并且每种地址只被一个域使用。作为结果,一个域能通过它的协议族或地址族常量唯一标识。图7-1列出了我们讨论的协议和常量。

协 议 族	地 址 族	协 议
PF_INET	AF_INET	Internet
PF_OSI, PF_ISO	AF_OSI, AF_ISO	OSI
PF_LOCAL, PF_UNIX	AF_LOCAL, AF_UNIX	本地IPC(Unix)
PF_ROUTE	AF_ROUTE	路由表
n/a	AF_LINK	链路层(例如以太网)

图7-1 公共的协议和地址族常量

PF_LOCAL和AF_LOCAL是支持同一主机上进程间通信的协议的主要标识,它们是POSIX.12标准的一部分。在 Net/3以前,用 PF_UNIX和AF_UNIX标识这些协议。在Net/3中保留UNIX常量,用于向后兼容,并且要在本书中讨论。

PF_UNIX域支持在一个单独的 Unix主机上的进程间通信。细节见 [Stevens 1990]。 PF_ROUTE域支持在一个进程和内核中路由软件间的通信 (第18章)。我们偶尔引用 PF_OSI协议,它作为 Net/3特性仅支持 OSI协议,但我们不讨论它们的细节。大多数讨论是关于 PF INET协议的。

7.2 代码介绍

本章涉及两个头文件和两个C文件。图7-2描述了这4个文件。

文件	说明
netinet/domain.h netinet/protosw.h	domain结构定义 protosw结构定义
netinet/in_proto.c	IP domain和protosw结构
kern/uipc_domain.c	初始化和查找函数

图7-2 在本章中讨论的文件



7.2.1 全局变量

图7-3描述了几个重要的全局数据结构和系统参数,它们在本章中讨论,并经常在 Net/3中引用。

变量	数据类型	说 明
domain	struct domain *	链接的域列表
inetdomain	struct domain	Internet协议的domain结构
inetsw	struct protosw[]	Internet协议的protosw结构数组
max_linkhdr	int	见图7-17
max_protohdr	int	见图7-17
max_hdr	int	见图7-17
max_datalen	int	见图7-17

图7-3 在本章中介绍的全局变量

7.2.2 统计量

除了图7-4显示的由函数 ip_init分配和初始化的统计量表,本章讨论的代码没有收集其他统计量。通过一个内核调试工具是查看这个表的唯一方法。

变 量	数据类型	说明
ip_ifmatrix	int[][]	二维数组,用来统计在任意两个接口间传送的分组数

图7-4 在本章中收集的统计量

7.3 domain结构

一个协议域由一个图7-5所示的domain结构来表示。

```
– domain.h
42 struct domain {
43
       int
               dom_family;
                                     /* AF xxx */
44
       char
               *dom_name;
45
       void
                (*dom_init)
                                    /* initialize domain data structures */
46
                (void);
47
       int
                (*dom_externalize) /* externalize access rights */
48
                (struct mbuf *);
49
       int
                (*dom_dispose)
                                    /* dispose of internalized rights */
50
                (struct mbuf *);
51
       struct protosw *dom_protosw, *dom_protoswNPROTOSW;
52
       struct domain *dom_next;
53
                (*dom_rtattach)
                                    /* initialize routing table */
54
                (void **, int);
55
       int
               dom_rtoffset;
                                    /* an arg to rtattach, in bits */
56
       int
               dom_maxrtkey;
                                    /* for routing layer */
57 };
                                                                           domain.h
```

图7-5 结构domain 的定义

42-57 dom_family是一个地址族常量(例如AF_INET),它指示在此域中协议使用的编址方式。dom_name是此域的一个文本名称(例如"internet")。



除了程序fstat (1)在它格式化插口信息时使用 dom_name外,成员dom_name不被Net/3内核的任何部分访问。

dom_init指向初始化此域的函数。 dom_externalize和dom_dispose指向那些管理通过此域内通信路径发送的访问权限的函数。 Unix域实现这个特性在进程间传递文件描述符。Internet域不实现访问权限。

dom_protosw和dom_protoswNPROTOSW指向一个protosw结构的数组的起始和结束。dom_next指向在一个内核支持的域链表中的下一个域。包含所有域的链表通过全局指针domains来访问。

接下来的三个成员, dom_rtattach、dom_rtoffset和dom_maxrtkey保存此域的路由信息。它们在第18章讨论。

图7-6显示了一个domains列表的例子。




图7-6 domains 列表

7.4 protosw结构

在编译期间,Net/3为内核中的每个协议分配一个protosw结构并初始化,同时将在一个域中的所有协议的这个结构组织到一个数组中。每个domain结构引用相应的protosw结构数组。一个内核可以通过提供多个protosw项为同一协议提供多个接口。Protosw结构的定义见图7-7。

```
· protosw.h
57 struct protosw {
58
       short
               pr_type;
                                     /* see (Figure 7.8) */
59
       struct domain *pr_domain;
                                    /* domain protocol a member of */
60
       short
               pr_protocol;
                                    /* protocol number */
61
       short
               pr_flags;
                                    /* see Figure 7.9 */
62 /* protocol-protocol hooks */
63
       void
                (*pr_input) ();
                                    /* input to protocol (from below) */
                (*pr_output) ();
64
       int
                                    /* output to protocol (from above) */
65
       void
                (*pr_ctlinput) (); /* control input (from below) */
66
       int
                (*pr_ctloutput) (); /* control output (from above) */
67 /* user-protocol hook */
68
       int
                (*pr_usrreq) ();
                                    /* user request from process */
69 /* utility hooks */
70
       void
               (*pr_init) ();
                                    /* initialization hook */
71
       void
               (*pr_fasttimo) ();
                                   /* fast timeout (200ms) */
72
       void
               (*pr_slowtimo) (); /* slow timeout (500ms) */
73
       void
               (*pr_drain) ();
                                    /* flush any excess space possible */
74
               (*pr_sysctl) ();
       int
                                    /* sysctl for protocol */
75 };
                                                                          - protosw.h
```

图7-7 protosw 结构的定义



別出てって	type可能的值和对应的Internet协议。
יוווע וווועץ ווויעי	TVDE PI HEBYIH AUXI NY BY INTERNETIANTX.

pr_type	协 议 语 义	Internet协议
SOCK_STREAM	可靠的双向字节流服务	TCP
SOCK_DGRAM	最好的运输层数据报服务	UDP
SOCK_RAW	最好的网络层数据报服务	ICMP, IGMP,原始IP
SOCK_RDM	可靠的数据报服务(未实现)	n/a
SOCK_SEQPACKET	可靠的双向记录流服务	n/a

图7-8 pr_type 指明协议的语义

pr_domain指向相关的domain结构, pr_protocol为域中协议的编号, pr_flags标识协议的附加特征。图7-9列出了pr flags的可能值。

pr_flags	说明		
PR_ATOMIC	每个进程请求映射为一个单个的协议请求		
PR_ADDR	协议在每个数据报中都传递地址		
PR_CONNREQUIRED	协议是面向连接的		
PR_WANTRCVD	当一个进程接收到数据时通知协议		
PR_RIGHTS	协议支持访问权限		

图7-9 pr_flags 的值

如果一个协议支持 PR_ADDR,必须也支持 PR_ATOMIC。PR_ADDR和PR CONNREQUIRED是互斥的。

当设置了PR_WANTRCVD,并当插口层将插口接收缓存中的数据传递给一个进程时(即当在接收缓存中有更多空间可用时),它通知协议层。

PR_RIGHTS指示访问权限控制报文能通过连接来传递。访问权限要求内核中的 其他支持来确保在接收进程没有销毁报文时能完成正确的清除工作。仅 Unix域支持 访问权限,在那里它们用来在进程间传递描述符。

图7-10所示的是协议类型、协议标志和协议语义间的关系。

ny troo	PR_		 是否有记	可靠否	举例		
pr_type	ADDR	ATOMIC	CONNREQUIRED	录边界		Internet	其他
SOCK_STREAM			•	否	•	TCP	SPP
SOCK_SEQPACKET		•	•	显式 隐式	•		TP4 SPP
SOCK_RDM		•	•-	隐式	见正文		RDP
SOCK_DGRAM SOCK_RAW		•		隐式 隐式		UDP ICMP	

图7-10 协议特征和举例

图7-10不包括标志 PR_WANTRCVD和PR_RIGHTS。对于可靠的面向连接的协议, PR WANTRCVD总是被设置。

为了理解 Net/3 中一个 protosw 项的通信语义,我们必须要一起考虑 prxxx 标志和 prtype。在图 7-10 中,我们用两列("是否有记录边界"和"可靠否")来描述由 prtype



隐式指示的语义。图7-10显示了可靠协议的三种类型:

- •面向连接的字节流协议,如TCP和SPP(源于XNS协议族)。这些协议用SOCK_STREAM标识。
- 有记录边界的面向连接的流协议用 SOCK_SEQPACKET标识。在这种协议类型中,PR_ATOMIC指示记录是否由每个输出请求隐式地指定,或者显式地通过在输出中设置标志MSG_EOR来指定。


SPP同时支持语义SOCK STREAM和SOCK SEQPACKET。

• 第三种可靠协议提供一个有隐式记录边界的面向连接服务,它由 SOCK_RDM标识。RDP 不保证按照记录发送的顺序接收记录。 RDP在[Partridge 1987]中讨论并在 RFC 115 [Partridge and Hinden 1990]中被描述。

两种不可靠协议显示在图 7-10中:

- •一个运输层数据报协议,如UDP,它包括复用和检验和,由SOCK DGRAM指定。
- •一个网络层数据报协议,如 ICMP,它由SOCK_RAW指定。在Net/3中,只有超级用户进程才能创建一个SOCK_RAW插口(图15-8)。

62-68 接着的5个成员是函数指针,用来提供从其他协议对此协议的访问。 pr_input处理从一个低层协议输入的数据, pr_output处理从一个高层协议输出的数据, pr_ctlinput处理来自下层的控制信息,而 pr_ctloutput处理来自上层的控制信息。 pr_usrreq处理来自进程的所有通信请求。如图 7-11所示。



69-75 剩下的 5个成员是协议的实用函数。 pr_init 处理初始化。 $pr_fasttimo$ 和 $pr_slowtimo$ 分别每 200 ms和500 ms被调用来执行周期性的协议函数,如更新重传定时器。 pr_drain 在内存缺乏时被 $m_reclaim$ 调用(图 2-13)。 它请求协议释放尽可能多的内存。 pr_sysctl 为sysctl(8)命令提供一个接口,一种修改系统范围的参数的方式,如允许转发分组或UDP检验和计算。

7.5 IP的domain和protosw结构

声明所有协议的结构 domain和protosw,并进行静态初始化。对于 Internet协议, inetsw数组包含protosw结构。图7-12总结了在数组inetsw中的协议信息。图7-13显示了



Internet协议的数组定义和domain结构的定义。

inetsw[]	pr_protocol	pr_type	说 明	缩写
0 1 2 3 4 5	0 IPPROTO_UDP IPPROTO_TCP IPPROTO_RAW IPPROTO_ICMP IPPROTO_IGMP 0	0 SOCK_DGRAM SOCK_STREAM SOCK_RAW SOCK_RAW SOCK_RAW SOCK_RAW	Internet协议 用户数据报协议 传输控制协议 Internet协议(原始) Internet控制报文协议 Internet组管理协议 Internet协议(原始、默认)	IP UDP TCP IP(原始) ICMP IGMP IP(原始)

图7-12 Internet域协议

```
39 struct protosw inetsw[] =
40 {
41
        {0, &inetdomain, 0, 0,
42
        0, ip_output, 0, 0,
43
        0,
44
        ip_init, 0, ip_slowtimo, ip_drain, ip_sysct1
45
46
        {SOCK_DGRAM, &inetdomain, IPPROTO_UDP, PR_ATOMIC | PR_ADDR,
47
        udp_input, 0, udp_ctlinput, ip_ctloutput,
48
        udp_usrreq,
49
        udp_init, 0, 0, 0, udp_sysctl
50
        {SOCK_STREAM, &inetdomain, IPPROTO_TCP, PR_CONNREQUIRED | PR_WANTRCVD,
51
52
        tcp_input, 0, tcp_ctlinput, tcp_ctloutput,
53
        tcp_usrreq,
54
        tcp_init, tcp_fasttimo, tcp_slowtimo, tcp_drain,
55
56
        {SOCK_RAW, &inetdomain, IPPROTO_RAW, PR_ATOMIC | PR_ADDR,
        rip_input, rip_output, 0, rip_ctloutput,
57
58
        rip_usrreq,
        0, 0, 0, 0,
59
60
       },
61
       {SOCK_RAW, &inetdomain, IPPROTO_ICMP, PR_ATOMIC | PR_ADDR,
62
        icmp_input, rip_output, 0, rip_ctloutput,
63
        rip_usrreq,
64
        0, 0, 0, 0, icmp_sysctl
65
       },
       {SOCK_RAW, &inetdomain, IPPROTO_IGMP, PR_ATOMIC | PR_ADDR,
66
        igmp_input, rip_output, 0, rip_ctloutput,
67
68
        rip_usrreq,
69
        igmp_init, igmp_fasttimo, 0, 0,
70
       },
71
       /* raw wildcard */
72
       {SOCK_RAW, &inetdomain, 0, PR_ATOMIC | PR ADDR,
73
        rip_input, rip_output, 0, rip_ctloutput,
74
        rip_usrreq,
75
        rip_init, 0, 0, 0,
76
       },
77 };
78 struct domain inetdomain =
79 {AF_INET, "internet", 0, 0, 0,
80 inetsw, &inetsw[sizeof(inetsw) / sizeof(inetsw[0])], 0,
81 rn_inithead, 32, sizeof(struct sockaddr_in)};
                                                                         – in_proto.c
```



39-77 在inetsw数组中的3个protosw结构提供对IP的访问。第一个: inetsw[0],标识IP的管理函数并且只能由内核访问。其他两项: inetsw[3]和inetsw[6],除了pr_protocol值以外它们是一样的,都提供到IP的一个原始接口。inetsw[3]处理接收到的任何未识别协议的分组。inetsw[6]是默认的原始协议,当没有找到其他可匹配的项时,这个结构由函数pffindproto返回(7.6节)。

在Net/3以前的版本中,通过inetsw[3]传输不带IP首部的分组,由进程负责构造正确的首部。由内核通过inetsw[6]传输带IP首部的分组。4.3BSD Reno引入了IP_HDRINCL插口选项(32.8节),这样在inetsw[3]和inetsw[6]之间的区别就不再重要了。

原始接口允许一个进程发送和接收不涉及运输层的 IP分组。原始接口的一个用途是实现内核外的传输协议。一旦这个协议稳定下来,就能移植到内核中改进它的性能和对其他进程的可用性。另一个用途就是作为诊断工具,如 traceroute,它使用原始IP接口来直接访问IP。第32章讨论原始IP接口。图7-14总结了IP protosw结构。

protosw	inetsw[0]	inetsw[3和6]	说 明
pr_type	0	SOCK_RAW	IP提供原始分组服务
pr_domain	&inetdomain	&inetdomain	两协议都是Internet域的一部分
pr_protocol	0	IPPROTO_RAW或0	IPPROTO_RAW(255)和0都是
			预留的(RFC 1700) , 并且不应在
			一个IP数据报中出现
pr_flags	0	PR_ATOMIC/PR_ADDR	插口层标志,IP不使用
pr_input	null	rip_input	从IP、ICMP或IGMP接收未识
			别的数据报
pr_output	ip_output	rip_output	分别准备并发送数据报到IP和
			硬件层
pr_ctlinput	null	nu11	IP不使用
pr_ctloutput	null	rip_ctloutput	响应来自进程的配置请求
pr_usrreq	null	rip_usrreq	响应来自进程的协议请求
pr_init	ip_init	null 或 rip_init	ip_init完成所有初始化
pr_fasttimo	null	null	IP不使用
pr_slowtimo	ip_slowtimo	null	用于IP重装算法的慢超时
pr_drain	ip_drain	null	如果可能,释放内存
pr_sysctl	ip_sysctl	null	修改系统范围参数

图7-14 IP inetsw 的条目

78-81 Internet协议的domain结构显示在图7-13的下部。Internet域使用AF_INET风格编址, 文本名称为"internet",没有初始化和控制报文函数,它的protosw结构在inetsw数组中。

Internet协议的路由初始化函数是 rn_inithead。一个IP地址的最大有效位数为 32,并且一个Internet选路键的大小为一个sockaddr_in结构的大小(16字节)。

inetsw[3]和inetsw[6]的唯一区别是它们的pr_protocol号和初始化函数rip_init,它仅在inetsw[6]中定义,因此只在初始化期间被调用一次。



domaininit函数

在系统初始化期间(图3-23),内核调用domaininit来链接结构domain和protosw。domaininit显示在图7-15中。

```
uipc_domain.c
37 /* simplifies code in domaininit */
38 #define ADDDOMAIN(x)
39
        extern struct domain __CONCAT(x,domain); \
40
        __CONCAT(x,domain.dom_next) = domains; \
41
        domains = &__CONCAT(x,domain); \
42 }
43 domaininit()
44 {
45
       struct domain *dp;
46
       struct protosw *pr;
47
        /* The C compiler usually defines unix. We don't want to get
        * confused with the unix argument to ADDDOMAIN
48
49
         */
50 #undef unix
       ADDDOMAIN(unix);
51
52
       ADDDOMAIN(route);
53
       ADDDOMAIN(inet);
54
       ADDDOMAIN(iso);
55
       for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next) {
56
           if (dp->dom_init)
57
                (*dp->dom_init) ();
58
           for (pr = dp->dom_protosw; pr < dp->dom_protoswNPROTOSW; pr++)
59
                if (pr->pr_init)
60
                    (*pr->pr_init) ();
61
62
       if (max_linkhdr < 16)</pre>
                                     /* XXX */
63
           max_linkhdr = 16;
64
       max_hdr = max_linkhdr + max_protohdr;
65
       max_datalen = MHLEN - max_hdr;
66
       timeout(pffasttimo, (void *) 0, 1);
67
       timeout(pfslowtimo, (void *) 0, 1);
68 }
                                                                       - uipc_domain.c
```

图7-15 函数domaininit

37-42 ADDDOMAIN宏声明并链接一个domain结构。例如, ADDDOMAIN(unix)展开为:

```
extern struct domain unixdomain;
unixdomain.dom_next = domains;
domains = &unixdomain;
```

宏_CONCAT定义在sys/defs.h中,并且连接两个符号名。例如 _CONCAT (unix, domai)产生unixdomain。

43-54 domaininit通过调用ADDDOMAIN为每个支持的域构造域列表。

因为符号unix常常被C预处理器预定义,因此, Net/3在这里显式地取消它的定义,使ADDDOMAIN能正确工作。



图7-16显示了链接的结构 domain和protosw,它们配置在内核中来支持 Internet、Unix和OSI协议族。




图7-16 初始化后的domain 链表和protosw 数组

55-61 两个嵌套的 for循环查找内核中的每个域和协议,并且若定义了初始化函数 dom_init和pr_init,则调用它们。对于 Internet协议,调用下面的函数(图7-13):ip_init、udp_init、tcp_init、igmp_init和rip_init。

62-65 在domaininit中计算这些参数,用来控制mbuf中分组的格式,以避免对数据的额外复制。在协议初始化期间设置了max_linkhdr和max_protohdr。这里,domaininit将max_linkhdr强制设置为一个下限16。16字节用于给带有4字节边界的14字节以太网首部留出空间。图7-17和图7-18列出了这些参数和典型的取值。

变量	值	说明	
max_linkhdr	16	由链路层添加的最大字节数	
max_protohdr	40	由网络和运输层添加的最大字节数	
max_hdr	56	max_linkhdr + max_protohdr	
max_datalen	44	在计算了链路和协议首部后的分组首部 mubf 中的可用数据字节数	

图7-17 用来减少协议数据复制的参数

			- max_hdr字节		
	m_har和 m_pkthdr	链路首部	网络和运 输首部	数据	
	28字节 MHLEN	16字节 max linkhdr	40字节 max_protohdr	44字节 max datalen	
-			128字节		

图7-18 mbuf和相关的最大首部长度

max_protohdr是一个软限制,估算预期的协议首部大小。在 Internet域中,IP和TCP首部长度通常为20字节,但都可达到60字节。长度超过max_protohdr的代价是花时间将数据向后移动,以留出比预期的协议首部更大的空间。



66-68 domaininit通过调用timeout启动pfslowtimo和pffasttimo。第3个参数指明何时内核应该调用这个函数,在这里是在1个时钟滴答内。两个函数都显示在图7-19中。

```
uipc_domain.c
153 void
154 pfslowtimo(arg)
155 void
           *arg;
156 {
157
        struct domain *dp;
158
        struct protosw *pr;
159
        for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next)
160
            for (pr = dp->dom_protosw; pr < dp->dom_protoswNPROTOSW; pr++)
161
                 if (pr->pr_slowtimo)
162
                     (*pr->pr_slowtimo) ();
163
        timeout(pfslowtimo, (void *) 0, hz / 2);
164 }
165 void
166 pffasttimo(arg)
167 void
           *arg;
168 {
169
        struct domain *dp;
170
        struct protosw *pr;
171
        for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next)
172
            for (pr = dp->dom_protosw; pr < dp->dom_protoswNPROTOSW; pr++)
173
                if (pr->pr_fasttimo)
174
                     (*pr->pr_fasttimo) ();
175
        timeout(pffasttimo, (void *) 0, hz / 5);
176 }
                                                                       - uipc_domain.c
```

图7-19 函数pfslowtimo 和pffasttimo

153-176 这两个相近的函数用两个 for循环分别为每个协议调用函数 pr_slowtimo和 pr_fasttimo,前提是如果定义了这两个函数。这两个函数每 500 ms和200 ms通过调用 timeout调度自己一次,timeout在图3-43中讨论过。

7.6 pffindproto和pffindtype函数

如图7-20所示,函数pffindproto和pffindtype通过编号(例如IPPROTO_TCP)或类型(例如SOCK_STREAM)来查找一个协议。如我们在第15章要看到的,当进程创建一个插口时,这两个函数被调用来查找相应的protosw项。

69-84 pffindtype线性搜索domains,查找指定的族,然后在域内搜索第一个为此指定 类型的协议。

85-107 pffindproto像pffindtype一样搜索domains,查找由调用者指定的族、类型和协议。如果pffindproto在指定的协议族中没有发现一个(protocol,type)匹配项,并且type为SOCK_RAW,而此域有一个默认的原始协议(pr_protocol等于0),则pffindproto选择默认的原始协议而不是完全失败。例如,一个调用如下:

```
pffindproto(PF_INET, 27, SOCK_RAW);
```

它返回一个指向 inetsw [6]的指针,默认的原始 IP协议,因为Net/3不包括对协议 27的支持。通过访问原始 IP,一个进程可以使用内核来管理 IP分组的发送和接收,从而自己实现协议 27



服务。

协议27预留给可靠的数据报协议(RFC 1151)。

两个函数都返回一个所选协议的 protosw结构的指针;或者,如果没有找到匹配项,则返回一个空指针。

```
uipc domain.c
 69 struct protosw *
 70 pffindtype(family, type)
 71 int
            family, type;
 72 {
 73
        struct domain *dp;
 74
        struct protosw *pr;
 75
        for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next)
 76
            if (dp->dom_family == family)
 77
                goto found;
 78
        return (0);
 79
      found:
 80
        for (pr = dp->dom_protosw; pr < dp->dom_protoswNPROTOSW; pr++)
 81
            if (pr->pr_type && pr->pr_type == type)
 82
                return (pr);
 83
        return (0);
 84 }
 85 struct protosw *
 86 pffindproto(family, protocol, type)
 87 int
            family, protocol, type;
 88 {
 89
        struct domain *dp;
        struct protosw *pr;
 90
 91
        struct protosw *maybe = 0;
 92
        if (family == 0)
 93
            return (0);
 94
        for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next)
 95
            if (dp->dom_family == family)
 96
                goto found;
 97
        return (0);
 98
 99
        for (pr = dp->dom_protosw; pr < dp->dom_protoswNPROTOSW; pr++) {
            if ((pr->pr_protocol == protocol) && (pr->pr_type == type))
100
101
                return (pr);
102
            if (type == SOCK_RAW && pr->pr_type == SOCK_RAW &&
103
                pr->pr_protocol == 0 && maybe == (struct protosw *) 0)
104
                maybe = pr;
105
106
        return (maybe);
107 }
                                                                        -uipc_domain.c
```

图7-20 函数pffindproto 和pffindtype

举例

我们在15.6节中会看到,当一个应用程序进行下面的调用时:

```
socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0); /* TCP 插口 */
```

pffindtype被调用如下:



pffindtype(PF_INET, SOCK_STREAM);

图7-12显示pffindtype会返回一个指向inetsw[2]的指针,因为TCP是此数组中第一个SOCK_STREAM协议。同样,

```
socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /* UCP 插口 */
会导致
pffindtype(PF_INET, SOCK_DGRAM);
```

它返回一个指向inetsw[1]中UDP的指针。

7.7 pfctlinput函数

函数pfctlinput给每个域中的每个协议发送一个控制请求(图7-21)。当可能影响每个协议的事件发生时,使用这个函数,例如一个接口被关闭,或路由表发生改变。当一个 ICMP重定向报文到达时,ICMP调用pfctlinput(图11-14),因为重定向会影响所有Internet协议(例如UDP和TCP)。

```
- uipc_domain.c
142 pfctlinput(cmd, sa)
143 int
            cmd;
144 struct sockaddr *sa;
145 {
146
        struct domain *dp;
147
        struct protosw *pr;
148
        for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next)
149
            for (pr = dp->dom_protosw; pr < dp->dom_protoswNPROTOSW; pr++)
150
                if (pr->pr_ctlinput)
151
                     (*pr->pr_ctlinput) (cmd, sa, (caddr t) 0);
152 }
                                                                        -uipc_domain.c
```

图7-21 函数pfctlinput

142-152 两个嵌套的for循环查找每个域中的每个协议。pfctlinput通过调用每个协议的pr_ctlinput函数来发送由cmd指定的协议控制命令。对于UDP,调用udp_ctlinput;而对于TCP,调用tcp_ctlinput。

7.8 IP初始化

如图7-13所示, Internet域没有一个初始化函数,但单个 Internet协议有。现在,我们仅查看IP初始化函数ip_init。在第23章和第24章中,我们讨论UDP和TCP初始化函数。在讨论这些代码前,需要说明一下数组ip_protox。

7.8.1 Internet传输分用

一个网络层协议像 IP必须分用输入数据报,并将它们传递到相应的运输层协议。为了完成这些,相应的protosw结构必须通过一个在数据报中出现的协议编号得到。对于 Internet协议,这由数组 ip_protox来完成,如图7-22所示。

数组ip_protox的下标是来自IP首部的协议值(ip_p, 图8-8)。被选项是inetsw数组中处理此数据报的协议的下标。例如,一个协议编号为 6的数据报由inetsw[2]处理,协议为TCP。内核在协议初始化时构造ip_protox,如图7-23所示。




图7-22 数组ip_protox 将协议编号映射到数组inetsw 中的一项

```
ip_input.c
71 void
72 ip_init()
73 {
74
       struct protosw *pr;
75
               i:
76
       pr = pffindproto(PF_INET, IPPROTO_RAW, SOCK_RAW);
       if (pr == 0)
77
78
           panic("ip_init");
79
       for (i = 0; i < IPPROTO_MAX; i++)
80
           ip_protox[i] = pr - inetsw;
       for (pr = inetdomain.dom_protosw;
81
82
            pr < inetdomain.dom_protoswNPROTOSW; pr++)</pre>
83
           if (pr->pr_domain->dom_family == PF_INET &&
84
               pr->pr_protocol && pr->pr_protocol != IPPROTO_RAW)
85
               ip_protox[pr->pr_protocol] = pr - inetsw;
86
       ipq.next = ipq.prev = &ipq;
87
       ip_id = time.tv_sec & 0xffff;
88
       ipintrq.ifq_maxlen = ipqmaxlen;
       i = (if_index + 1) * (if_index + 1) * sizeof(u_long);
89
       ip_ifmatrix = (u_long *) malloc(i, M_RTABLE, M_WAITOK);
90
91
       bzero((char *) ip_ifmatrix, i);
92 }
                                                                          - ip_input.c
```

图7-23 函数ip_init

7.8.2 ip init函数

domaininit (图7-15)在系统初始化期间调用函数ip_init。

71-78 pffindproto返回一个指向原始协议(inetsw[3],图7-14)的指针。如果找不到原始协议,Net/3就调用panic,因为这是内核要求的部分。如果找不到原始协议,内核一定被错误配置了。IP将传输到一个未知传输协议的到达分组传递给此协议,在那里它们由内核外部的一个进程来处理。

79-85 接着的两个循环初始化数组 ip_protox。第一个循环将数组中的每项设置为 pr ,即默认协议的下标(图7-22中为3)。第二个循环检查 inetsw中的每个协议(而不是协议编号为0或 IPPROTO_RAW的项),并且将 ip_protox中的匹配项设置为引用相应的 inetsw项。为此,每个protosw结构中的pr_protocol必须是期望出现在输入数据报中的协议编号。



86-92 ip_init初始化IP重装队列ipq(10.6节),用系统时钟植入ip_id,并将IP输入队列 (ipintrq)的最大长度设置为50(ipqmaxlen)。ip_id用系统时钟设置,为数据报标识符提供一个随机起点(10.6节)。最后,ip_init分配一个两维数组ip_ifmatrix,统计在系统接口之间路由的分组数。

在Net/3中,有很多变量可以被一个系统管理员修改。为了允许在运行时改变这些变量而不需重新编译内核,一个常量(在此例中是IFQ_MAXLEN)表示的默认值在编译时指派给一个变量(ipqmaxlen)。一个系统管理员能使用一个内核调试器如 adb,来修改ipqmaxlen,并用新值重启内核。如果图 7-23直接使用 IFQ_MAXLEN,它会要求内核重新编译来改变这个限制。

7.9 sysctl系统调用

系统调用sysctl访问并修改Net/3系统范围参数。系统管理员通过程序sysctl(8)修改这些参数。每个参数由一个分层的整数列表来标识,并有一个相应的类型。此系统调用的原型为:

int sysctl(int * name, u_int namelen, void *old, size_t * oldlenp, void *new, size_t newlen);

*name指向一个包含namelen个整数的数组。*old指向在此范围内返回的旧值,*new指向在此范围内传递的新值。

图7-24总结了关于联网名称的组织。




图7-24 sysctl 的名称组织

在图7-24中, IP转发标志的全名为

CTL_NET, PF_INET, 0, IPCTL_FORWARDING



用4个整数存储在一个数组中。

net_sysctl函数

每层的sysctl命名方案通过不同函数处理。图 7-25显示了处理这些Internet参数的函数。




图7-25 处理Internet 参数的sysctl 函数

顶层名称由 sysctl处理。网络层名称由 net_sysctl处理,它根据族和协议将控制转给此协议的protosw项指定的pr_sysctl函数。

sysctl在内核中通过_sysctl函数实现,函数_sysctl不在本书中讨论。它包含将sysctl参数传给内核和从内核取出 sysctl参数的代码及一个switch语句,这个switch语句选择相应的函数来处理这些参数,在这里是 net_sysctl。

图7-26所示的是函数net sysctl。

```
uipc domain.c
108 net_sysctl(name, namelen, oldp, oldlenp, newp, newlen, p)
109 int
           *name;
110 u_int
            namelen;
           *oldp;
111 void
112 size_t *oldlenp;
113 void
           *newp;
114 size_t newlen;
115 struct proc *p;
116 {
117
        struct domain *dp;
        struct protosw *pr;
118
119
        int
                family, protocol;
120
         * All sysctl names at this level are nonterminal;
121
122
         * next two components are protocol family and protocol number,
         * then at least one additional component.
123
124
         */
125
        if (namelen < 3)
126
            return (EISDIR);
                                     /* overloaded */
127
        family = name[0];
128
        protocol = name[1];
        if (family == 0)
129
```



```
130
            return (0);
        for (dp = domains; dp; dp = dp->dom_next)
131
132
            if (dp->dom_family == family)
133
                goto found;
134
        return (ENOPROTOOPT);
135
      found:
136
        for (pr = dp->dom_protosw; pr < dp->dom_protoswNPROTOSW; pr++)
            if (pr->pr_protocol == protocol && pr->pr_sysct1)
137
                return ((*pr->pr_sysctl) (name + 2, namelen - 2,
138
139
                                           oldp, oldlenp, newp, newlen));
140
        return (ENOPROTOOPT);
141 }
                                                                       - uipc_domain.c
```

图7-26 (续)

108-119 net_sysctl的参数除了增加了p外,同系统调用sysctl一样,p指向当前进程结构。

120-134 在名称中接下来的两个整数被认为是在结构 domain和protosw中指定的协议族和协议编号成员的值。如果没有指定族,则返回 0。如果指定了族,for循环在域列表中查找一个匹配的族。如果没有找到,则返回 ENOPROTOOPT。

135-141 如果找到匹配域,第二个for循环查找第一个定义了函数pr_sysctl的匹配协议。 当找到匹配项,将请求传递给此协议的 pr_sysctl函数。注意,把(name+2)指向的整数传递给下一级。如果没有找到匹配的协议,返回 ENOPROTOOPT。

图7-27所示的是第	Internet协议定义的pr	gvgctl 派数
<u> </u>	11111C111C11911X	SVSCLIMIZX

pr_protocol	inetsw[]	pr_sysctl	说 明	参考
0	0	ip_sysctl	IP	8.9节
IPPROTO_UDP	1	udp_sysctl	UDP	23.11节
IPPROTO_ICMP	4	icmp_sysctl	ICMP	11.14节

图7-27 Internet协议族的pr_sysctl 函数

在路由选择域中,pr_sysctl指向函数sysctl_rtable,它在第19章中讨论。

7.10 小结

本章从说明结构 domain和protosw开始,这两个结构在 Net/3内核中描述及组织协议。我们看到一个域的所有 protosw结构在编译时分配在一个数组中, inetdomain和数组 inetsw描述Internet协议。我们仔细查看了三个描述 IP协议的inetsw项:一个用于内核访问 IP,其他两个用于进程访问 IP。

在系统初始化时, domainint将域链接到domains列表中,调用域和协议初始化函数, 并调用快速和慢速超时函数。

两个函数 pffindproto和pffindtype通过协议号或类型搜索域和协议列表。 pfctlinput发送一个控制命令给所有协议。

最后,我们说明了IP初始化程序,它通过数组ip_protox完成传输分用。

习题

7.1 由谁调用pfsfindproto会返回一个指向inetsw[6]指针?