

# 第15章 插 口 层

# 15.1 引言

本书共有三章介绍 Net/3的插口层代码,本章是第一章。插口概念最早出现于 1983年的 4.2BSD版本中,它的主要目的是提供一个统一的访问网络和进程间通信协议的接口。这里讨论的Net/3版基于4.3BSD Reno版,该版本与大多数 Unix供应商使用的早期的 4.2版有些细小的差别。

如第1.7节所介绍的,插口层的主要功能是将进程发送的与协议有关的请求映射到产生插口时指定的与协议有关的实现。

为了允许标准的Unix I/O系统调用,如read和write,也能读写网络连接,在BSD版本中将文件系统和网络功能集成在系统调用级。与通过一个描述符访问一个打开的文件一样,进程也是通过一个描述符(一个小整数)来访问插口上的网络连接。这个特点使得标准的文件系统调用,如read和write,以及与网络有关的系统调用,如 sendmsg和recvmsg,都能通过描述符来处理插口。

我们的重点是插口及相关的系统调用的实现而不是讨论如何使用插口层来实现网络应用。 关于进程级的插口接口和如何编写网络应用的详细讨论,请参考 [Stevens 1990]和[Rago 1990]。 图15-1说明了进程中的插口接口与内核中的协议实现之间的层次关系。




图15-1 插口层将一般的请求转换为指定的协议操作



### splnet处理

插口包含很多对 splnet和splx的成对调用。正如第 1.12节中介绍的,这些调用保护访问在插口层和协议处理层间共享的数据结构的代码。如果不使用 splnet,初始化协议处理和改变共享的数据结构的软件中断将使得插口层代码恢复执行时出现混乱。

我们假定读者理解了这些调用,因而在以后讨论中一般不再特别说明它们。

# 15.2 代码介绍

本章讨论涉及的三个文件在图 15-2中列出。

文 件	描述
sys/socketvar.h	socket结构定义
kern/uipc_syscalls.c	系统调用实现
kern/uipc_socket.c	插口层函数

图15-2 本章讨论涉及的源文件

### 全局变量

本章讨论涉及到的两个全局变量如图 15-3所示。

变量	数据类型	描述
socketps	struct fileops	I/O系统调用的 socket 实现
sysent	struct sysen[t	系统调用入口数组

图15-3 本章介绍的全局变量

# 15.3 socket结构

插口代表一条通信链路的一端,存储或指向与链路有关的所有信息。这些信息包括:使用的协议、协议的状态信息(包括源和目的地址)、到达的连接队列、数据缓存和可选标志。图 15-5中给出了插口和与插口相关的缓存的定义。

41-42 so\_type由产生插口的进程来指定,它指明插口和相关协议支持的通信语义。 so\_type的值等于图7-8所示的pr\_type。对于UDP,so\_type等于SOCK\_DGRAM,而对于TCP,so\_type则等于SOCK\_STREAM。

43 so\_options是一组改变插口行为的标志。图 15-4列出了这些标志。

通过getsockopt和setsockopt系统调用进程能修改除SO\_ACCEPTCONN外所有的插口选项。当在插口上发送listen系统调用时,SO\_ACCEPTCONN被内核设置。

- 44 so\_linger等于当关闭一条连接时插口继续发送数据的时间间隔 (单位为一个时钟滴答)(第15.15节)。
- 45 so\_state表示插口的内部状态和一些其他的特点。图 15-6列出了so\_state可能的取值。

so_options	仅用于内核	描述
SO_ACCEPTCONN	•	插口接受进入的连接
SO_BROADCAST		插口能够发送广播报文
SO_DEBUG		插口记录排错信息
SO_DONTROUTE		输出操作旁路选路表
SO_KEEPALIVE		插口查询空闲的连接
SO_OOBINLINE		插口将带外数据同正常数据存放在一起
SO_REUSEADDR		插口能重新使用一个本地地址
SO_REUSEPORT		插口能重新使用一个本地地址和端口
SO_USELOOPBACK		仅针对选路域插口;发送进程收到它自己的选路请求

图15-4 so options 的值

```
- socketvar.h
41 struct socket {
42
                                  /* generic type, Figure 7.8 */
       short so_type;
43
       short
              so_options;
                                  /* from socket call, Figure 15.5 */
44
       short
                                  /* time to linger while closing */
              so_linger;
45
                                  /* internal state flags, Figure 15.6 */
       short
              so_state;
46
       caddr_t so_pcb;
                                  /* protocol control block */
47
       struct protosw *so_proto;
                                 /* protocol handle */
48 /*
49
   * Variables for connection queueing.
   * Socket where accepts occur is so_head in all subsidiary sockets.
50
   * If so_head is 0, socket is not related to an accept.
51
52
   * For head socket so_q0 queues partially completed connections,
53
   * while so_q is a queue of connections ready to be accepted.
   * If a connection is aborted and it has so_head set, then
55 * it has to be pulled out of either so_q0 or so_q.
56 * We allow connections to queue up based on current queue lengths
   * and limit on number of queued connections for this socket.
57
58 */
59
       struct socket *so_head;
                                  /* back pointer to accept socket */
       struct socket *so_q0;
60
                                  /* queue of partial connections */
61
       struct socket *so_q;
                                  /* queue of incoming connections */
                                  /* partials on so_q0 */
62
       short
             so_q01en;
63
      short
              so_qlen;
                                 /* number of connections on so_q */
                                 /* max number queued connections */
64
      short
             so_qlimit;
65
                                  /* connection timeout */
             so_timeo;
      short
66
                                 /* error affecting connection */
      u_short so_error;
67
                                 /* pgid for signals */
      pid_t so_pgid;
                                 /* chars to oob mark */
68
      u_long so_oobmark;
69 /*
70
   * Variables for socket buffering.
71
72
      struct sockbuf {
73
          u_long sb_cc;
                                 /* actual chars in buffer */
          u_long sb_hiwat;
                                  /* max actual char count */
74
          u_long sb_mbcnt;
                                  /* chars of mbufs used */
75
                                  /* max chars of mbufs to use */
76
          u_long sb_mbmax;
                                  /* low water mark */
77
                  sb_lowat;
           long
78
          struct mbuf *sb_mb;
                                  /* the mbuf chain */
79
          struct selinfo sb_sel; /* process selecting read/write */
                 sb_flags; /* Figure 16.5 */
80
           short
                                 /* timeout for read/write */
81
                  sb_timeo;
          short
82
      } so_rcv, so_snd;
83
      caddr_t so_tpcb;
                                 /* Wisc. protocol control block XXX */
```

图15-5 struct socke定义



84	void	(*so_upcall)	(struct	socket	*	so,	caddr_t	arg,	int	waitf);	
85	caddr_t	so_upcallarg;	,	/* Arg	for	abo	ove */				
86 }:											
										sock	etvar.h

图15-5 (续)

so_state	仅用于内核	描述
SS_ASYNC		插口应该I/O事件的异步通知
SS_NBIO		插口操作不能阻塞进程
SS_CANTRCVMORE	•	插口不能再从对方接收数据
SS_CANTSENDMORE	•	插口不能再发送数据给对方
SS_ISCONFIRMING	•	插口正在协商一个连接请求
SS_ISCONNECTED	•	插口被连接到外部插口
SS_ISCONNECTING	•	插口正在连接一个外部插口
SS_ISDISCONNECTING	•	插口正在同对方断连
SS_NOFDREF	•	插口没有同任何描述符相连
SS_PRIV	•	插口由拥有超级用户权限的进程所产生
SS_RCVATMARK	•	在最近的带外数据到达之前,插口已处理完所有收到的数据

图15-6 so state 的值

从图 15-6的第二列中可以看出,进程可以通过 fcntl和ioctl系统调用直接修改 SS\_ASYNC和SS\_NBIO。对于其他的标志,进程只能在系统调用的执行过程中间接修改。例如,如果进程调用 connect,当连接被建立时,SS ISCONNECTED标志就会被内核设置。

#### SS NBIO和SS ASYNC标志

在默认情况下,进程在发出 I/O请求后会等待资源。例如,对一个插口发 read系统调用,如果当前没有网络上来的数据,则 read系统调用就会被阻塞。同样,当一个进程调用 write 系统调用时,如果内核中没有缓存来存储发送的数据,则内核将阻塞进程。如果设置了 SS\_NBIO,在对插口执行 I/O操作且请求的资源不能得到时,内核并不阻塞进程,而是返回 EWOULDBLOCK。

如果设置了 SS\_ASYNC,当因为下列情况之一而使插口状态发生变化时,内核发送 SIGIO信号给so\_pgid标识的进程或进程组:

- 连接请求已完成;
- 断连请求已被启动;
- 断连请求已完成;
- 连接的一个通道已被关闭;
- 插口上有数据到达;
- 数据已被发送(即,输出缓存中有闲置空间);或
- UDP或TCP插口上出现了一个异步差错。

46 so\_pcb指向协议控制块,协议控制块包含与协议有关的状态信息和插口参数。每一种协议都定义了自己的控制块结构,所以 so\_pcb被定义成一个通用的指针。图 15-7列出了我们讨论的控制块结构。

so\_pcb从来不直接指向tcpcb结构;参考图22-1。

协议	控制 块	参考章节
UDP	struct inpcb	第22.3节
TCP	struct inpcb	第22.3节
	struct tcpcb	第24.5节
ICMP、IGMP和原始IP	struct inpcb	第22.3节
路由	struct rawcb	第20.3节

图15-7 协议控制块

47 so\_proto指向进程在socket系统调用(第7.4节)中选择的协议的protosw结构。

48-64 设置了 SO\_ACCEPTCONN标志的插口维护两个连接队列。还没有完全建立的连接(如 TCP的三次握手还没完成)被放在队列 so\_q0中。已经建立的连接或将被接受的连接(例如,TCP的三次握手已完成)被放入队列 so\_q中。队列的长度分别为 so\_q0len和so\_qlen。每一个被排队的连接由它自己的插口来表示。在每一个被排队的插口中, so\_head指向设置了 SO\_ACCEPTCONN的源插口。

插口上可排队的连接数通过 so\_qlimit来控制,进程可以通过 listen系统调用来设置 so\_qlimit。内核隐含设置的上限为 5 (SOMAXCONN,图15-24)和下限为0。图15-29中显示的有点晦涩的公式使用 so\_glimit来控制排队的连接数。

图15-8说明了有三个连接将被接受、一个连接已被建立的情况下的队列内容。




图15-8 插口连接队列

- 65 so\_timeo用作accept、connet和close处理期间的等待通道(wait channel,第15.10节)。
- 66 so\_error保存差错代码,直到在引用该插口的下一个系统调用期间差错代码能送给进程。
- 67 如果插口的SS\_ASYNC被设置,则SIGIO信号被发送给进程(如果so\_pgid大于0)或进程组(如果so\_pgid小于0)。可以通过ioctl的SIOCSPGRP和SIOCGPGRP命令来修改或检查so\_pgid的值。关于进程组的更详细信息请参考[Stevens 1992]。
- 68 so\_oobmark标识在输入数据流中最近收到的带外数据的开始点。第 16.11节将讨论插口 对带外数据的支持,第 29.7节将讨论TCP中的带外数据的语义。



69-82 每一个插口包括两个数据缓存, so\_rcv和so\_snd,分别用来缓存接收或发送的数据。so\_rcv和so\_snd是包含在插口结构中的结构而不是指向结构的指针。我们将在第 16章中描述插口缓存的结构和使用。

83-86 在Net/3中不使用so\_tpcb。so\_upcall和so\_upcallarg也仅用于Net/3中的NFS软件。

NFS与通常的软件不太一样。在很大程度上它是一个进程级的应用但却在内核中运行。当数据到达接收缓存时,通过 so\_upcall来触发NFS的输入处理。在这种情况下,tsleep和wakeup机制是不合适的,因为 NFS协议是在内核中运行而不是作为一个普通进程。

文件socketvar.h和uipc\_socket2.c定义了几个简化插口层代码的宏和函数。图 15-9 对它们进行了描述。

名 称	描述
sosendallatonce	so中指定的协议要求每一个发送系统调用产生一个协议请求吗?
	int sosendallatonce(struct socket so*);
soisconnecting	将插口状态设置为SO_ISCONNECTING
	int soisconnecting(struct socket sot);
soisconnected	参考图15-30
soreadable	插口so上的读调用不阻塞就返回信息吗?
	int soreadable(struct sockets#);
sowriteable	插口 $so$ 上的写调用不阻塞就返回吗?
	int <b>sowriteable</b> (struct socket <i>so</i> *);
socantsendmore	设置插口标志SO_CANTSENDMORE。唤醒所有等待在发送缓存上的进程
	int socantsendmore(struct sockets&);
socantrcvmore	设置插口标志SO_CANTRCVMORE。唤醒所有等待在接收缓存上的进程
	int <b>socantrcymore</b> (struct socket <i>so</i> *);
soisdisconnecting	清除SS_ISCONNECTING标志。设置SS_ISDISCONG、SS_CANTRCVMORE
	和SS_CANTSENDMORE标志。唤醒所有等待在插口上的进程
	int soisdisconnecting(struct sockets#);
soisdisconnected	清除SS_ISCONNECTING、SS_ISCONNECTED和SS_ISDISCONNECTING
	标志。设置SS_CANTRCVMORE和SS_CANTSENDMORE标志。唤醒所有等待在
	插口上的进程或等待close完成的进程
	int soisdisconnected(struct sockets&);
soqinsque	将so插入head指向的队列中。如果q等于0,插口被插到存放未完成的连接的
	so_q0队列的后面。否则,插口被插到存放准备接受的连接的队列so_q的后面。 Net/1错误地将插口插到队列的前面
	int <b>soqinsque</b> (struct socket * head, struct socket * so, int q);
dodromano	
sogremque	-
	int $sogremque(struct sockets \sigma, int q);$

图15-9 插口的宏和函数



# 15.4 系统调用

进程同内核交互是通过一组定义好的函数来进行的,这些函数称为系统调用。在讨论支 持网络的系统调用之前,我们先来看看系统调用机制的本身。

从进程到内核中的受保护的环境的转换是与机器和实现相关的。在下面的讨论中,我们使用Net/3在386上的实现来说明如何实现有关的操作。

在BSD内核中,每一个系统调用均被编号,当进程执行一个系统调用时,硬件被配置成仅传送控制给一个内核函数。将标识系统调用的整数作为参数传给该内核函数。在 386实现中,这个内核函数为 syscall。利用系统调用的编号, syscall在表中找到请求的系统调用的sysent结构。表中的每一个单元均为一个 sysent结构。

表中有几个项是从sysent数组中来的,该数组是在kern/init sysent.c中定义的。

```
struct sysent[] = {
      /*...*/
      { 3, recvmsg },
                                      /* 27 = recvmsg */
                                      /* 28 = sendmsg */
      { 3, sendmsg },
                                      /* 29 = recvfrom */
      { 6, recvfrom },
      {3, accept },
                                      /* 30 = accept */
      {3, getpeername },
                                      /* 31=getpeername */
      {3, getsockname },
                                      /* 32 = getsockname */
      /* ...*/
}
```

例如,recvmsg系统调用在系统调用表中的第 27个项,它有两个参数,利用内核中的recvmsg函数实现。

syscall将参数从调用进程复制到内核中,并且分配一个数组来保存系统调用的结果。 然后,当系统调用执行完成后,syscall将结果返回给进程。syscall将控制交给与系统调用相对应的内核函数。在386实现中,调用有点像:

```
struct sysent *callp;
error = (*callp->sy_call) (p, args, rval);
```

这里指针 callp指向相关的 sysent结构;指针 p则指向调用系统调用的进程的进程表项; args作为参数传给系统调用,它是一个 32 bit长的字数组;而 rval则是一个用来保存系统调用 的返回结果的数组,数组有两个元素,每个元素是一个 32 bit长的字。当我们用 "系统调用" 这个词时,我们指的是被 syscall调用的内核中的函数,而不是应用调用的进程中的函数。

syscall期望系统调用函数(即sy\_call指向的函数)在没有差错时返回0,否则返回非0的差错代码。如果没有差错出现,内核将rval中的值作为系统调用(应用调用的)的返回值传送给进程。如果有差错,syscall忽略rval中的值,并以与机器相关的方式返回差错代码给进程,使得进程能从外部变量errno中得到差错代码。应用调用的函数则返回-1或一个空指针表示应用应该查看errno获得差错信息。

在386上的实现,设置进位比特 (carry bit)来表示 syscall的返回值是一个差错代码。进程中的系统调用残桩将差错代码赋给 errno,并返回-1或空指针给应用。如果没有设置进位



比特,则将syscall返回的值返回给进程中的系统调用的残桩。

总之,实现系统调用的函数"返回"两个值:一个给 syscall函数;在没有差错的情况下,syscall将另一个(在rval中)返回给调用进程。

#### 15.4.1 举例

```
socket系统调用的原型是:
```

```
int socket(int domain, int type, int protocol);
```

# 实现socket系统调用的内核函数的原型是:

```
struct socket_args {
    int domain;
    int type;
    int protocol;
};
socket(struct proc *p, struct socket_args *uap, int *retval);
```

当一个应用调用socket时,进程用系统调用机制将三个独立的整数传给内核。 syscall 将参数复制到32bit值的数组中,并将数组指针作为第二个参数传给 socket的内核版。内核版的socket将第二个参数作为指向socket\_args结构的指针。图15-10显示了上述过程。




图15-10 socket 参数处理

同socket类似,每一个实现系统调用的内核函数将 args说明成一个与系统调用有关的结构指针,而不是一个指向32 bit的字的数组的指针。

当原型无效时,隐式的类型转换仅在传统的 K&R C中或ANSI C中是合法的。如果原型是有效的,则编译器将产生一个警告。

syscall在执行内核系统调用函数之前将返回值置为 0。如果没有差错出现,系统调用函数直接返回而不需清除 \*retval, syscall返回0给进程。

#### 15.4.2 系统调用小结

图15-11对与网络有关的系统调用进行了小结。

我们将在本章中讨论建立、服务器、客户和终止类系统调用。输入、输出类系统调用将在第16章中介绍,管理类系统调用将在第17章中介绍。

类	别	名 称	功能
建	ѝ	socket	在指明的通信域内产生一个未命名的插口
Æ	11	bind	分配一个本地地址给插口
昭夕	listen 服务器		使插口准备接收连接请求
DIX 7	រក់ជ	accept	等待并接受连接
客	户	connect	同外部插口建立连接
		read	接收数据到一个缓存中
		readv	接收数据到多个缓存中
输	入	recv	指明选项接收数据
		recvfrom	接收数据和发送者的地址
		recvmsg	接收数据到多个缓存中,接收控制信息和发送者地址;指明接收选项
		write	发送一个缓存中的数据
		writev	发送多个缓存中的数据
输	出	send	指明选项发送数据
		sendto	发送数据到指明的地址
		sendmsg	从多个缓存发送数据和控制信息到指明的地址;指明发送选项
I/	О	select	等待I/O事件
447	, L	shutdown	终止一个或两个方向上的连接
终	止	close	终止连接并释放插口
		fcntl	修改I/O语义
		ioctl	各类插口操作
管	理	setsockopt	设置插口或协议选项
	垤	getsockopt	得到插口或协议选项
		getsockname	得到分配给插口的本地地址
		getpeername	得到分配给插口的远端地址

图15-11 Net/3中的网络系统调用




图15-12 网络系统调用流程图



图15-12画出了应用使用这些系统调用的顺序。大方块中的 I/O系统调用可以在任何时候调用。该图不是一个完整的状态流程图,因为一些正确的转换在本图中没有画出;仅显示了一些常见的转换。

# 15.5 进程、描述符和插口

在描述插口系统调用之前,我们需要介绍将进程、描述符和插口联系在一起的数据结构。 图15-13给出了这些结构以及与我们的讨论有关的结构成员。关于文件结构的更复杂的解释请 参考[Leffer ea al. 1989]。




图15-13 进程、文件和插口结构

实现系统调用的函数的第一个参数总为 p,即指向调用进程的 proc结构的指针。内核利用 proc结构记录进程的有关信息。在 proc结构中, p\_fd指向filedesc结构,该结构的主要 功能是管理 fd\_ofiles指向的描述符表。描述符表的大小是动态变化的,由一个指向 file结构的指针数组组成。每一个 file结构描述一个打开的文件,该结构可被多个进程共享。

图15-13仅显示了一个file结构。通过p->p\_fd->fd\_ofiles[fd]访问到该结构。在file结构中,有两个结构成员是我们感兴趣的: f\_ops和f\_data。I/O系统调用(如read和write)的实现因描述符中的I/O对象类型的不同而不同。 f\_ops指向fileops结构,该结构包含一张实现read、write、ioctl、select和close系统调用的函数指针表。图 15-13显示f\_ops指向一个全局的fileops结构,即socketops,该结构包含指向插口用的函数的指针。

f\_data指向相关 I/O对象的专用数据。对于插口而言 , f\_data指向与描述符相关的 socket结构。最后 , socket结构中的 so\_proto指向产生插口时选中的协议的 protosw结构。回想一下 , 每一个protosw结构是由与该协议关联的所有插口共享的。

下面我们开始讨论系统调用。



# 15.6 socket系统调用

socket系统调用产生一个新的插口,并将插口同进程在参数 domain、type和protocol中指定的协议联系起来。该函数(如图15-14所示)分配一个新的描述符,用来在后续的系统调用中标识插口,并将描述符返回给进程。

```
- uipc_syscalls.c
42 struct socket_args {
43
       int
                domain;
44
       int
                type;
45
       int
                protocol;
46 };
47 socket(p, uap, retval)
48 struct proc *p;
49 struct socket_args *uap;
50 int
          *retval;
51 {
       struct filedesc *fdp = p->p_fd;
52
53
       struct socket *so;
54
       struct file *fp;
55
               fd, error;
       int
       if (error = falloc(p, &fp, &fd))
56
57
           return (error);
58
       fp->f_flag = FREAD | FWRITE;
59
       fp->f_type = DTYPE_SOCKET;
60
       fp->f_ops = &socketops;
61
       if (error = socreate(uap->domain, &so, uap->type, uap->protocol)) {
62
           fdp->fd_ofiles[fd] = 0;
63
           ffree(fp);
64
       } else {
65
           fp->f_data = (caddr_t) so;
66
           *retval = fd;
67
68
       return (error);
69 }
                                                                       uipc syscalls.c
```

图15-14 socket 系统调用

42-55 在每一个系统调用的前面,都定义了一个描述进程传递给内核的参数的结构。在这种情况下,参数是通过 socket\_args传入的。所有插口层系统调用都有三个参数: p ,指向调用进程的proc结构; uap ,指向包含进程传送给系统调用的参数的结构; retval ,用来接收系统调用的返回值。在通常情况下,忽略参数 p和retval ,引用uap所指的结构中的内容。

56-60 falloc分配一个新的file结构和fd\_ofiles数组(图15-13)中的一个元素。fp指

向新分配的结构, fd则为结构在数组 fd\_ofiles中的索引。socket将file结构设置成可读、可写,并且作为一个插口。将所有插口共亨的全局 fileops结构 socketops连接到f\_ops指向的file结构中。socketops变量在编译时被初始化,如图15-15所示。

60-69	socreate分配并初始化一个 socket结构	。如果
socreat	te执行失败,将差错代码赋给 error,释放 f	ile结

成 员	值
fo_read	soo_read
fo_write	soo_write
fo_ioctl	soo_ioctl
fo_select	soo_select
fo_close	soo_close

图15-15 socketops :插口 用全局fileops 结构



构,清除存放描述符的数组元素。如果 socreate执行成功,将 f\_data指向socket结构,建立插口和描述符之间的联系。通过 \*retval将fd返回给进程。 socket返回0或返回由socreate返回的差错代码。

#### 15.6.1 socreate函数

大多数插口系统调用至少被分成两个函数,与 socket和socreate类似。第一个函数从进程那里获取需要的数据,调用第二个函数 soxxx来完成功能处理,然后返回结果给进程。这种分成多个函数的做法是为了第二个函数能直接被基于内核的网络协议调用,如 NFS。socreate的代码如图 15-16所示。

```
- uipc_socket.c
43 socreate(dom, aso, type, proto)
44 int
           dom;
45 struct socket **aso;
46 int
           type;
47 int
           proto:
48 {
49
       struct proc *p = curproc; /* XXX */
50
       struct protosw *prp;
51
       struct socket *so;
52
       int
               error;
53
       if (proto)
54
           prp = pffindproto(dom, proto, type);
55
       else
56
           prp = pffindtype(dom, type);
57
       if (prp == 0 || prp->pr_usrreq == 0)
58
           return (EPROTONOSUPPORT);
59
       if (prp->pr_type != type)
60
           return (EPROTOTYPE);
61
       MALLOC(so, struct socket *, sizeof(*so), M_SOCKET, M_WAIT);
62
       bzero((caddr_t) so, sizeof(*so));
63
       so->so_type = type;
64
       if (p->p_ucred->cr_uid == 0)
65
           so->so_state = SS_PRIV;
66
       so->so_proto = prp;
67
       error =
68
           (*prp->pr_usrreq) (so, PRU_ATTACH,
69
                 (struct mbuf *) 0, (struct mbuf *) proto, (struct mbuf *) 0);
70
       if (error) {
71
           so->so_state |= SS_NOFDREF;
72
           sofree(so);
73
           return (error);
74
       }
75
       *aso = so;
76
       return (0);
77 }
                                                                       – uipc_socket.c
```

图15-16 socreate 函数

43-52 socreate共有四个参数: dom,请求的协议域(如,PF\_INET); aso,保存指向一个新的socket结构的指针; type,请求的插口类型(如,SOCK\_STREAM); proto,请求的协议。

#### 1. 发现协议交换表



53-60 如果proto等于非0值,pffindproto查找进程请求的协议。如果proto等于0,pffindtype用由type指定的语义在指定域中查找一种协议。这两个函数均返回一个指向匹配协议的protosw结构的指针或空指针(参考第7.6节)。

#### 2. 分配并初始化socket结构

61-66 socreate分配一个新的socket结构,并将结构内容全清成0,记录下type。如果调用进程有超级用户权限,则设置插口结构中的SS PRIV标志。

### 3. PRU ATTACH请求

67-69 在与协议无关的插口层中发送与协议有关的请求的第一个例子出现在 socreate中。回想在第7.4节和图15-13中, so->so\_proto->pr\_usrreq是一个指向与插口 so相关联的协议的用户请求函数指针。每一个协议均提供了一个这样的函数来处理从插口层来的通信请求。函数原型是:

int pr\_usrreq(struct socket \*so, int req, struct mbuf \*mo, \*m1, \*m2);

第一个参数是一个指向相关插口的指针 , req是一个标识请求的常数。后三个参数 (m0 , m1 , m2)因请求不同而异。它们总是被作为一个 mbuf 结构指针传递 , 即使它们是其他的类型。在必要的时候 , 进行类似转换以避免编译器的警告。

图15-17列出了pr\_usrreq函数提供的通信请求。每一个请求的语义起决于服务请求的协议。

请求		参 数		++ \+	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m0	<i>m</i> 1	m2	描述	
PRU_ABORT PRU_ACCEPT PRU_ATTACH PRU_BIND PRU_CONNECT PRU_CONNECT2 PRU_DETACH PRU_DISCONNECT PRU_LISTEN PRU_PEERADDR PRU_RCVD PRU_RCVOOB PRU_SEND PRU_SEND PRU_SENDOOB PRU_SHUTDOWN PRU_SOCKADDR	buffer data data	address protocol address address socket2  buffer flags flags address address	control control	异常终止每一个存在的连接等待并了一个存在的连接产生了一个有插口绑定地建立立连接将两个地址。	

图15-17 pr\_usrreq 函数

PRU\_CONNECT2请求只用于 Unix域,它的功能是将两个本地插口连接起来。 Unix的管道(pipe)就是通过这种方式来实现的。

#### 4. 退出处理

70-77 回到socreate,函数将协议交换表连接到插口,发送 PRU\_ATTACH请求通知协议



已建立一个新的连接端点。该请求引起大多数协议,如 TCP和UDP,分配并初始化所有支持新的连接端点的数据结构。

### 15.6.2 超级用户特权

图15-18列出了要求超级用户权限的网络操作。

函 数	超级	州户	描述	参考图
	进程	插口	用 선	И Р
in_control		•	分配接口地址、网络掩码、目的地址	图6-14
in_control		•	分配广播地址	图6-22
in_pcbbind	•		绑定到一个小于1024的Internet端口	图22-22
ifioctl	•		改变接口配置	图4-29
ifioctl	•		配置多播地址(见下面的说明)	图12-11
rip_usrreq	•		产生一个ICMP、IGMP或原始 IP插口	图32-10
slopen	•		将一个SLIP设备与一个tty设备联系起来	图5-9

图15-18 Net/3中的超级用户特权

当多播ioctl命令(SIOCADDMULTI和SIOCDELMULTI)是被IP\_ADD\_ MEMBERSHIP和IP\_DROP\_MEMBERSHIP插口选项间接激活时,它可以被非超级用户访问。

在图15-18中,"进程"栏表示请求必须由超级用户进程来发起,"插口"栏表示请求必须是针对由超级用户产生的插口(也就是说,进程不需要超级用户权限,而只需有访问插口的权限,习题 15.1)。在 Net/3中, suser函数用来判断调用进程是否有超级用户权限,通过 SS PRIV标志来判断一个插口是否由超级用户进程产生。

因为rip\_usrreq在用socreate产生插口后立即检查SS\_PRIV标志,所以我们认为只有超级用户进程才能访问这个函数。

# 15.7 getsock和sockargs函数

这两个函数重复出现在插口系统调用中。 getsock的功能是将描述符映射到一个文件表项中, sockargs将进程传入的参数复制到内核中的一个新分配的 mbuf中。这两个函数都要检查参数的正确性,如果参数不合法,则返回相应的非 0差错代码。

图15-19列出了getsock函数的代码。

754-767 getsock函数利用fdp查找描述符fdes指定的文件表项,fdp是指向filedesc结构的指针。getsock将打开的文件结构指针赋给fpp,并返回,或者当出现下列情况时返回差错代码:描述符的值超过了范围而不是指向一个打开的文件;描述符没有同插口建立联系。

图15-20列出了sockargs函数的代码。

768-783 如图15-4中所描述的,sockargs将进程传给系统调用的参数的指针从进程复制到内核而不是复制指针指向的数据,这样做是因为每一个参数的语义只有相对应的系统调用才知道,而不是针对所有的系统调用。多个系统调用在调用 sockargs复制参数指针后,将指针指向的数据从进程复制到内核中新分配的 mbuf中。例如,sockargs将bind的第二个参



# 数指向的本地插口地址从进程复制到一个 mbuf中。

```
uipc_syscalls.c
754 getsock(fdp, fdes, fpp)
755 struct filedesc *fdp;
756 int
            fdes;
757 struct file **fpp;
758 {
759
        struct file *fp;
760
        if ((unsigned) fdes >= fdp->fd_nfiles ||
761
            (fp = fdp->fd_ofiles[fdes]) == NULL)
762
            return (EBADF);
763
        if (fp->f_type != DTYPE_SOCKET)
764
            return (ENOTSOCK);
765
        *fpp = fp;
766
        return (0);
767 }
                                                                         uipc_syscalls.c
```

#### 图15-19 getsock 函数

```
uipc_syscalls.c
768 sockargs(mp, buf, buflen, type)
769 struct mbuf **mp;
770 caddr_t buf;
            buflen, type;
771 int
772 {
773
        struct sockaddr *sa;
774
        struct mbuf *m;
775
        int
                error;
776
        if ((u_int) buflen > MLEN) {
777
            return (EINVAL);
778
        }
779
        m = m_get(M_WAIT, type);
780
        if (m == NULL)
781
            return (ENOBUFS);
782
       .m->m_len = buflen;
783
        error = copyin(buf, mtod(m, caddr_t), (u_int) buflen);
784
        if (error)
785
            (void) m_free(m);
        else {
786
787
            mp = m;
788
            if (type == MT_SONAME) {
789
                sa = mtod(m, struct sockaddr *);
790
                sa->sa_len = buflen;
791
            }
792
        }
793
        return (error);
794 }
                                                                        uipc_syscalls.c
```

#### 图15-20 sockargs 函数

如果数据不能存入一个mbuf中或无法分配mbuf,则sockargs返回EINVAL或ENOBUFS。 注意,这里使用的是标准的mbuf而不是分组首部的mbuf。copyin的功能是将数据从进程复制到mbuf中。copyin返回的最常见的差错是EACCES,它表示进程提供的地址不正确。

784-785 当出现差错时,丢弃 mbuf,并返回差错代码。如果没有差错,通过 mp返回指向 mbuf的指针,sockargs返回0。

786-794 如果type等于MT\_SONAME,则进程传入的是一个sockaddr结构。sockargs



将刚复制的参数的长度赋给内部长度变量 sa\_len。这一点确保即使进程没有正确地初始化结构,结构内的大小也是正确的。

Net/3确实包含了一段代码来支持在 pre-4.3BSD Reno系统上编译的应用,这些应用的sockaddr结构中并没有 sa\_len字段,但是图 15-20中没有显示这段代码。

# 15.8 **bind**系统调用

bind系统调用将一个本地的网络运输层地址和插口联系起来。一般来说,作为客户的进程并不关心它的本地地址是什么。在这种情况下,进程在进行通信之前没有必要调用 bind; 内核会自动为其选择一个本地地址。

服务器进程则总是需要绑定到一个已知的地址上。所以,进程在接受连接 (TCP)或接收数据报(UDP)之前必须调用 bind,因为客户进程需要同已知的地址建立连接或发送数据报到已知的地址。

插口的外部地址由 connect指定或由允许指定外部地址的写调用 (sendto或sendmsg) 指定。

图15-21列出了bind调用的代码。

```
– uipc_syscalls.c
70 struct bind_args {
71
      int
               s:
72
       caddr_t name;
               namelen;
73
       int
74 };
75 bind(p, uap, retval)
76 struct proc *p;
77 struct bind_args *uap;
78 int
          *retval:
79 {
80
       struct file *fp;
       struct mbuf *nam;
81
82
               error;
       if (error = getsock(p->p_fd, uap->s, &fp))
83
84
           return (error);
       if (error = sockargs(&nam, uap->name, uap->namelen, MT_SONAME))
85
86
           return (error);
       error = sobind((struct socket *) fp->f_data, nam);
87
      m_freem(nam);
88
89
      return (error);
90 }
                                                                       uipc_syscalls.c
```

图15-21 bind 函数

70-82 bind调用的参数有(在bind\_args结构中):s,插口描述符;name,包含传输地址(如,sockaddr\_in结构)的缓存指针;和namelen,缓存大小。

83-90 getsock返回描述符的file结构, sockargs将本地地址复制到mbuf中, sobind将进程指定的地址同插口联系起来。在bind返回sobind的结果之前,释放保存地址的mbuf。

从技术上讲,一个描述符,如 s , 标识一个同 socket结构相关联的 file结构,而它本身并不是一个 socket结构。将这种描述符看作插口是为了简化我们的讨论。

我们将在下面的讨论中经常看到这种模式:进程指定的参数被复制到 mbuf,必要时还要



进行处理,然后在系统调用返回之前释放 mbuf。虽然mbuf是为方便处理网络数据分组而设计的,但是将它们用作一般的动态内存分配机制也是有效的。

bind说明的另一种模式是:许多系统调用不使用 retval。在第15.4节中我们已提到过,在syscall将控制交给相应的系统调用之前总是将 retval清0。如果0不是合适的返回值,系统调用并不需要修改retval。

#### sobind函数

如图15-22所示, sobind是一个封装器,它给与插口相关联的协议发送 PRU\_BIND请求。

```
-uipc socket.c
78 sobind(so, nam)
79 struct socket *so;
80 struct mbuf *nam;
81 {
       int
               s = splnet();
83
       int
               error;
84
       error =
          (*so->so_proto->pr_usrreq) (so, PRU_BIND,
85
86
                                  (struct mbuf *) 0, nam, (struct mbuf *) 0);
87
       splx(s);
      return (error);
88
89 }
                                                                        uipc socket.c
```

图15-22 sobind 函数

78-89 sobind发送PRU\_BIND请求。如果请求成功,将本地地址 nam同插口联系起来;否则,返回差错代码。

# 15.9 listen系统调用

listen系统调用的功能是通知协议进程准备接收插口上的连接请求,如图 15-23所示。它同时也指定插口上可以排队等待的连接数的门限值。超过门限值时,插口层将拒绝进入的连接请求排队等待。当这种情况出现时, TCP将忽略进入的连接请求。进程可以通过调用 accept (第15.11节)来得到队列中的连接。

```
uipc syscalls.c
 91 struct listen_args {
 92
        int
              s;
 93
        int
                backlog;
 94 };
 95 listen(p, uap, retval)
 96 struct proc *p;
 97 struct listen_args *uap;
 98 int
           *retval;
 99 {
100
        struct file *fp;
101
        int
                error;
102
        if (error = getsock(p->p_fd, uap->s, &fp))
103
            return (error);
104
        return (solisten((struct socket *) fp->f_data, uap->backlog));
105 }
                                                                        - uipc_syscalls.c
```



91-98 listen系统调用有两个参数:一个指定插口描述符;另一个指定连接队列门限值。 99-105 getsock返回描述符s的file结构,solisten将请求传递给协议层。

#### solisten函数

solisten函数发送PRU\_LISTEN请求,并使插口准备接收连接,如图15-24所示。 90-109 在solisten发送PRU\_LISTEN请求且pr\_usrreq返回后,标识插口处于准备接收连接状态。如果当pr usrreq返回时有连接正在连接队列中,则不设置SS ACCEPTCONN标志。

计算存放进入连接的队列的最大值,并赋给 so\_qlimit。Net/3默认设置下限为0,上限为5(SOMAXCONN)条连接。

```
uipc socket.c
 90 solisten(so, backlog)
 91 struct socket *so;
 92 int
            backlog;
 93 {
 94
        int
                 s = splnet(), error;
 95
        error =
 96
             (*so->so_proto->pr_usrreq) (so, PRU_LISTEN,
 97
                      (struct mbuf *) 0, (struct mbuf *) 0, (struct mbuf *) 0);
        if (error) {
 98
 99
            splx(s);
100
            return (error);
101
102
        if (so->so_q == 0)
103
            so->so_options |= SO_ACCEPTCONN;
104
        if (backlog < 0)
105
            backlog = 0;
        so->so_qlimit = min(backlog, SOMAXCONN);
106
107
        splx(s);
108
        return (0);
109 }
                                                                          ·uipc socket.c
```

图15-24 solisten 函数

# 15.10 tsleep和wakeup函数

当一个在内核中执行的进程因为得不到内核资源而不能继续执行时,它就调用 tsleep等待。tsleep的原型是:

```
int tsleep(caddr_t chan, int pri, char *mesg, int timeo);
```

tsleep的第一个参数 chan,被称之为等待通道。它标志进程等待的特定资源或事件。许多进程能同时在同一个等待通道上睡眠。当资源可用或事件出现时,内核调用 wakeup,并将等待通道作为唯一的参数传入。wakeup的原型是:

```
void wakeup(caddr_t chan);
```

所有等待在该通道上的的进程均被唤醒,并被设置成运行状态。当每一个进程均恢复执行时,内核安排tsleep返回。

当进程被唤醒时,tsleep的第二个参数 pri指定被唤醒进程的优先级。 pri中还包括几个用于tsleep的可选的控制标志。通过设置 pri中的 PCATCH标志,当一个信号出现时,tsleep也返回。 mesg是一个说明调用tsleep的字符串,它将被放在调用报文或ps的输出中。



timeo设置睡眠间隔的上限值,其单位是时钟滴答。

图15-25列出了tsleep的返回值。

因为所有等待在同一等待通道上的进程均被wakeup唤醒,所以我们总是看到在一个循环中调用tsleep。每一个被唤醒的进程在继续执行之前必须检查等待的资源是否可得到,因为另一个被唤醒的进程可能已经先一步得到了资源。如果仍然得不到资源,进程再调用tsleep等待。

tsleep()	描述	
0	进程被一个匹配的wakeup唤醒	
EWOULDBLOCK	进程在睡眠timeo个时钟滴答后,在匹配的wakeup调用之前被唤醒	
ERESTART	在睡眠期间信号被进程处理,应重新启动挂起的系统调用	
EINTR	在睡眠期间信号被进程处理,挂起的系统调用失败	

图15-25 tsleep 的返回值

多个进程在一个插口上睡眠等待的情况是不多见的,所以,通常情况下,一次调用 wakeup只有一个进程被内核唤醒。

关于睡眠和唤醒机制的详细讨论请参考 [Leffler et al. 1989]。

### 举例

多个进程在同一个等待通道上睡眠的一个例子是:让多个服务器进程读同一个 UDP插口。每一个服务器都调用recvfrom,并且只要没有数据可读就在tsleep中等待。当一个数据报到达插口时,插口层调用wakeup,所有等待进程均被放入运行队列。第一个运行的服务器读取了数据报而其他的服务器则再次调用tsleep。在这种情况下,不需要每一个数据报启动一个新的进程,就可将进入的数据报分发到多个服务器。这种技术同样可以用来处理 TCP的连接请求,只需让多个进程在同一个插口上调用accept。这种技术在[Comer and Stevens 1993]中描述。

# 15.11 accept系统调用

调用listen后,进程调用accept等待连接请求。accept返回一个新的描述符,指向一个连接到客户的新的插口。原来的插口 s仍然是未连接的,并准备接收下一个连接。如果 name指向一个正确的缓存,accept就会返回对方的地址。

处理连接的细节由与插口相关联的协议来完成。对于TCP而言,当一条连接已经被建立(即,三次握手已经完成)时,就通知插口层。对于其他的协议,如 OSI的TP4,只要一个连接请求到达,tsleep就返回。当进程通过在插口上发送或接收数据来显式证实连接后,连接则算完成。

图15-26说明accept的实现。

```
uipc_syscalls.c

vipc_syscalls.c

v
```

图15-26 accept 系统调用



```
115 {
116
        struct file *fp;
117
        struct mbuf *nam;
118
                namelen, error, s;
119
        struct socket *so;
120
        if (uap->name && (error = copyin((caddr_t) uap->anamelen,
121
                                         (caddr_t) & namelen, sizeof(namelen))))
122
            return (error);
123
        if (error = getsock(p->p_fd, uap->s, &fp))
124
            return (error);
125
        s = splnet();
126
        so = (struct socket *) fp->f_data;
127
        if ((so->so_options & SO_ACCEPTCONN) == 0) {
128
            splx(s);
129
            return (EINVAL);
130
131
        if ((so->so_state & SS_NBIO) && so->so_qlen == 0) {
132
            splx(s);
133
            return (EWOULDBLOCK);
134
135
        while (so->so_qlen == 0 && so->so_error == 0) {
136
            if (so->so_state & SS_CANTRCVMORE) {
137
                so->so_error = ECONNABORTED;
138
                break;
139
            }
140
            if (error = tsleep((caddr_t) & so->so_timeo, PSOCK | PCATCH,
141
                                netcon, 0)) {
142
                splx(s);
143
                return (error);
144
            }
145
146
        if (so->so_error) {
147
            error = so->so_error;
148
            so->so_error = 0;
149
            splx(s);
150
            return (error);
151
152
        if (error = falloc(p, &fp, retval)) {
153
            splx(s);
154
            return (error);
155
156
        { struct socket *aso = so->so_q;
157
          if (sogremque(aso, 1) == 0)
            panic("accept");
158
159
          so = aso;
160
161
        fp->f_type = DTYPE_SOCKET;
162
        fp->f_flag = FREAD | FWRITE;
163
        fp->f_ops = &socketops;
164
        fp->f_data = (caddr_t) so;
165
        nam = m_get(M_WAIT, MT_SONAME);
        (void) soaccept(so, nam);
166
167
        if (uap->name) {
            if (namelen > nam->m_len)
168
169
                namelen = nam->m_len;
            /* SHOULD COPY OUT A CHAIN HERE */
170
171
            if ((error = copyout(mtod(nam, caddr_t), (caddr_t) uap->name,
172
                                  (u_int) namelen)) == 0)
                                    图15-26 (续)
```



图15-26 (续)

106-114 accept有三个参数:s为插口描述符; name为缓存指针, accept将把外部主机的运输地址填入该缓存; anamelen是一个保存缓存大小的指针。

#### 1. 验证参数

116-134 accept将缓存大小(\*anamelen)赋给namelen,getsock返回插口的file结构。如果插口还没有准备好接收连接(即,还没有调用listen),或已经请求了非阻塞的I/O, 且没有连接被送入队列,则分别返回 EINVAL或EWOULDBLOCK。

# 2. 等待连接

135-145 当出现下列情况时, while循环退出:有一条连接到达;出现差错;或插口不能再接收数据。当信号被捕获之后(tsleep返回EINTR), accept并不自动重新启动。当协议层通过sonewconn将一条连接插入队列后,唤醒进程。

在循环内,进程在tsleep中等待,当有连接到达时,tsleep返回0。如果tsleep被信号中断或插口被设置成非阻塞,则accept返回EINTR或EWOULDBLOCK(图15-25)。

#### 3. 异步差错

146-151 如果进程在睡眠期间出现差错,则将插口中的差错代码赋给 accept中的返回码,清除插口中的差错码后,accept返回。

异步事件改变插口状态是比较常见的。协议处理层通过设置 so\_error或唤醒在插口上等待的所有进程来通知插口层插口状态的改变。因为这一点,插口层必须在每次被唤醒后检查so error,查看是否在进程睡眠期间有差错出现。

#### 4. 将插口同描述符相关联

152-164 falloc为新的连接分配一个描述符;调用 sogremque将插口从接收队列中删除,放到描述符的file结构中。习题15.4讨论调用panic。

#### 5. 协议处理

167-179 accept分配一个新的mbuf来保存外部地址,并调用soaccept来完成协议处理。在连接处理期间产生的新的插口的分配和排队在第 15.12中描述。如果进程提供了一个缓存来接收外部地址,copyout将地址和地址长度分别从 nam和namelen中复制给进程。如果有必要,copyout还可能将地址截掉,如果进程提供的缓存不够大。最后,释放 mbuf,使能协议处理,accept返回。

因为仅仅分配了一个 mbuf来存放外部地址,运输地址必须能放入一个 mbuf中。因为Unix 域地址是文件系统中的路径名(最长可达1023个字节),所以要受到这个限制,但这对 Internet 域中的16字节长的 sockaddr\_in地址没有影响。第170行的注释说明可以通过分配和复制一个mbuf链的方式来去掉这个限制。

#### soaccept函数

soaccept函数通过协议层获得新的连接的客户地址,如图 15-27所示。

```
uipc_socket.c
184 soaccept(so, nam)
185 struct socket *so;
186 struct mbuf *nam;
187 {
188
        int
                s = splnet();
189
        int
                 error;
190
        if ((so->so_state & SS_NOFDREF) == 0)
191
            panic("soaccept: !NOFDREF");
        so->so_state &= ~SS_NOFDREF;
192
193
        error = (*so->so_proto->pr_usrreq) (so, PRU_ACCEPT,
194
                                     (struct mbuf *) 0, nam, (struct mbuf *) 0);
195
        splx(s);
196
        return (error);
197 }
                                                                          uipc_socket.c
```

图15-27 soaccept 函数

184-197 soaccept确保插口与一个描述符相连,并发送 PRU\_ACCEPT请求给协议。 pr\_usrreq返回后, nam中包含外部插口的名字。

# 15.12 sonewconn和soisconnected函数

从图15-26中可以看出,accept等待协议层处理进入的连接请求,并且将它们放入 so\_q中。图15-28利用TCP来说明这个过程。




图15-28 处理进入的TCP连接



在图15-28的左上角, accept调用tsleep等待进入的连接。在左下角, tcp\_input调用sonewconn为新的连接产生一个插口来处理进入的 TCP SYN(图28-7)。sonewconn将产生的插口放入so\_q0排队,因为三次握手还没有完成。

当TCP握手协议的最后一个ACK到达时,tcp\_input调用soisconnected(图29-2)来更新产生的插口,并将它从so\_q0中移到so\_q中,唤醒所有调用accept等待进入的连接的进程。

图的右上角说明我们在图 15-26中描述的函数。当tsleep返回时,accept从so\_q中得到连接,发送 PRU\_ATTACH请求。插口同一个新的文件描述符建立了联系, accept也返回到调用进程。

图15-29显示了sonewconn函数。

```
- uipc_socket2.c
123 struct socket *
124 sonewconn(head, connstatus)
125 struct socket *head;
126 int
            connstatus;
127 {
128
        struct socket *so;
129
                soqueue = connstatus ? 1 : 0;
130
        if (head->so_qlen + head->so_q0len > 3 * head->so_qlimit / 2)
131
            return ((struct socket *) 0);
132
        MALLOC(so, struct socket *, sizeof(*so), M_SOCKET, M_DONTWAIT);
        if (so == NULL)
133
134
            return ((struct socket *) 0);
135
        bzero((caddr_t) so, sizeof(*so));
136
        so->so_type = head->so_type;
137
        so->so_options = head->so_options & ~SO_ACCEPTCONN;
        so->so_linger = head->so_linger;
138
        so->so_state = head->so_state | SS_NOFDREF;
139
140
        so->so_proto = head->so_proto;
141
        so->so_timeo = head->so_timeo;
142
        so->so_pgid = head->so_pgid;
143
        (void) soreserve(so, head->so_snd.sb_hiwat, head->so_rcv.sb_hiwat);
144
        soqinsque(head, so, soqueue);
145
        if ((*so->so_proto->pr_usrreq) (so, PRU_ATTACH,
                    (struct mbuf *) 0, (struct mbuf *) 0, (struct mbuf *) 0)) {
146
147
            (void) sogremque(so, soqueue);
            (void) free((caddr_t) so, M_SOCKET);
148
149
            return ((struct socket *) 0);
150
151
        if (connstatus) {
152
            sorwakeup(head);
153
            wakeup((caddr_t) & head->so_timeo);
154
            so->so_state |= connstatus;
155
156
        return (so);
157 }
                                                                       · uipc_socket2.c
```

图15-29 sonewconn 函数

123-129 协议层将 head(指向正在接收连接的插口的指针)和connstatus(指示新连接的状态的标志)传给sonewconn。对于TCP而言, connstatus总是等于0。

对于TP4, connstatus总是等于SS\_ISCONFIRMING。当一个进程开始从插口上接收或发送数据时隐式证实连接。



### 1. 限制进入的连接

130-131 当下面的不等式成立时, sonewconn不再接收任何连接:

$$so_qlen + so_q0len > \frac{3 \times so_qlimit}{2}$$

这个不等式为一直没有完成的连接提供了一个令人费解的因子,且该不等式确保 listen(fd, 0)允许一条连接。有关这个不等式的详细情况请参考卷 1的图18-23。

#### 2. 分配一个新的插口

132-143 一个新的socket结构被分配和初始化。如果进程对处理接收连接状态的插口调用了setsockopt,则新产生的socket继承好几个插口选项,因为so\_options、so\_linger、so\_pgid和sb\_hiwat的值被复制到新的socket结构中。

#### 3. 排队连接

144 在第129行的代码中,根据 connstatus的值设置 soqueue。如果 soqueue为0 (如,TCP连接),则将新的插口插入到 so\_q0中;若 connstatus等于非0值,则将其插入到 so\_q中(如,TP4连接)。

### 4. 协议处理

145-150 发送PRU\_ATTACH请求,启动协议层对新的连接的处理。如果处理失败,则将插口从队列中删除并丢弃,然后 sonewconn返回一个空指针。

#### 5. 唤醒进程

151-157 如果connstatus等于非0值,所有在accept中睡眠或查询插口的可读性的进程均被唤醒。将connstatus对so\_state执行或操作。TCP协议从来不会执行这段代码,因为对TCP而言,connstatus总是等于0。

某些将进入的连接首先插入 so\_q0队列中的协议在连接建立阶段完成时调用 soisconnected,如TCP。对于TCP,当第二个SYN被应答时,就出现这种情况。

图15-30显示了soisconnected的代码。

```
- kern/uipc_socket2.c
78 soisconnected(so)
79 struct socket *so;
80 {
81
       struct socket *head = so->so head:
82
       so->so_state &= ~(SS_ISCONNECTING | SS_ISDISCONNECTING | SS_ISCONFIRMING);
83
       so->so_state |= SS_ISCONNECTED;
84
       if (head && sogremque(so, 0)) {
85
           soginsque(head, so, 1);
86
           sorwakeup(head);
87
           wakeup((caddr_t) & head->so_timeo);
88
89
           wakeup((caddr_t) & so->so_timeo);
90
           sorwakeup(so);
91
           sowwakeup(so);
92
       }
93 }
                                                                    -kern/uipc socket2.c
```

图15-30 soisconnected 函数

#### 6. 排队未完成的连接

78-87 通过修改插口的状态来表明连接已经完成。当对进入的连接调用 soisconnected



# (即,本地进程正在调用accept)时,head为非空。

如果sogremque返回1,就将插口放入so\_g排队,sorwakeup唤醒通过调用select测试插口的可读性来监控插口上连接到达的进程。如果进程在 accept中因等待连接而阻塞,则wakeup使得相应的tsleep返回。

#### 7. 唤醒等待新连接的进程

88-93 如果head为空,就不需要调用sogremque,因为进程用connect系统调用初始化连接,且插口不在队列中。如果 head非空,且sogremque返回0,则插口已经在so\_q队列中。在某些协议中,如 TP4,就出现这种情况,因为在 TP4中,连接完成之前就已插入到so\_q队列中。wakeup唤醒所有阻塞在connect中的进程,sorwakeup和sowwakeup负责唤醒那些调用select等待连接完成的进程。

# 15.13 connect系统调用

服务器进程调用listen和accept系统调用等待远程进程初始化连接。如果进程想自己初始化一条连接(即客户端),则调用connect。

对于面向连接的协议如 TCP, connect建立一条与指定的外部地址的连接。如果进程没有调用bind来绑定地址,则内核选择并且隐式地绑定一个地址到插口。

对于无连接协议如UDP或ICMP, connect记录外部地址,以便发送数据报时使用。任何以前的外部地址均被新的地址所代替。

图15-31显示了UDP或TCP调用connect时涉及到的函数。




图15-31 connect 处理过程



图的左边说明 connect如何处理无连接协议,如 UDP。在这种情况下,协议层调用 soisconnected后connect系统调用立即返回。

图的右边说明connect如何处理面向连接的协议,如 TCP。在这种情况下,协议层开始建立连接,调用 soisconnecting指示连接将在某个时候完成。如果插口是非阻塞的,soconnect调用tsleep等待连接完成。对于 TCP,当三次握手完成时,协议层调用soisconnected将插口标识为已连接,然后调用 wakeup唤醒等待的进程,从而完成connect系统调用。

图15-32列出了connect系统调用的代码。

```
– uipc_syscalls.c
180 struct connect_args {
181 int
182
        caddr_t name;
183
        int
                namelen;
184 };
185 connect(p, uap, retval)
186 struct proc *p;
187 struct connect_args *uap;
188 int
           *retval;
189 {
190
        struct file *fp;
191
        struct socket *so;
192
        struct mbuf *nam;
193
                error, s:
194
        if (error = getsock(p->p_fd, uap->s, &fp))
195
            return (error);
196
        so = (struct socket *) fp->f_data;
197
        if ((so->so_state & SS_NBIO) && (so->so_state & SS_ISCONNECTING))
198
            return (EALREADY);
199
        if (error = sockargs(&nam, uap->name, uap->namelen, MT_SONAME))
200
            return (error);
201
        error = soconnect(so, nam);
202
        if (error)
203
            goto bad;
204
        if ((so->so_state & SS_NBIO) && (so->so_state & SS_ISCONNECTING)) {
205
            m freem(nam):
206
            return (EINPROGRESS);
207
        }
208
        s = splnet();
209
        while ((so->so_state & SS_ISCONNECTING) && so->so_error == 0)
210
            if (error = tsleep((caddr_t) & so->so_timeo, PSOCK | PCATCH,
211
                               netcon, 0))
212
                break:
        if (error == 0) {
213
214
           error = so->so_error;
215
            so->so\_error = 0;
216
        }
217
       splx(s);
218
     bad:
219
      so->so_state &= ~SS_ISCONNECTING;
220
      m_freem(nam);
221
        if (error == ERESTART)
222
            error = EINTR;
223
        return (error);
224 }
```

图15-32 connect 系统调用

- uipc\_syscalls.c



180-188 connect的三个参数(在connect\_args结构中)是:s为插口描述符;name是一个指针,指向存放外部地址的缓存;namelen为缓存的长度。

189-200 getsock获取插口描述符对应的file结构。可能已有连接请求在非阻塞的插口上,若出现这种情况,则返回EALREADY。函数sockargs将外部地址从进程复制到内核。

#### 1. 开始连接处理

201-208 连接是从调用soconnect开始的。如果soconnect报告差错出现,connect跳转到bad。如果soconnect返回时连接还没有完成且使能了非阻塞的 I/O,则立即返回 EINPROGRESS以免等待连接完成。因为通常情况下,建立连接要涉及同远程系统交换几个分组,因而这个过程可能需要一些时间才能完成。如果连接没完成,则下次对 connect调用就返回EALREADY。当连接完成时,soconnect返回EISCONN。

### 2. 等待连接建立

208-217 while循环直到连接已建立或出现差错时才退出。 splnet防止connect在测试插口状态和调用tsleep之间错过wakeup。循环完成后,error包含0、tsleep中的差错代码。码或插口中的差错代码。

218-224 清除SS\_ISCONNECTING标志,因为连接已完成或连接请求已失败。释放存储外部地址的mbuf,返回差错代码。

#### 15.13.1 soconnect函数

soconnect函数确保插口处于正确的连接状态。如果插口没有连接或连接没有被挂起,则连接请求总是正确的。如果插口已经连接或连接正等待处理,则新的连接请求将被面向连接的协议(如TCP)拒绝。对于无连接协议,如UDP,多个连接是允许的,但是每一个新的请求

```
-uipc socket.c
198 soconnect(so, nam)
199 struct socket *so;
200 struct mbuf *nam;
201 {
202
        int
                 s;
203
                error;
204
        if (so->so_options & SO_ACCEPTCONN)
205
            return (EOPNOTSUPP);
206
        s = splnet();
207
        /*
208
         * If protocol is connection-based, can only connect once.
209
         * Otherwise, if connected, try to disconnect first.
         * This allows user to disconnect by connecting to, e.g.,
210
         * a null address.
211
212
213
        if (so->so_state & (SS_ISCONNECTED | SS_ISCONNECTING) &&
             ((so->so_proto->pr_flags & PR_CONNREQUIRED) ||
214
215
             (error = sodisconnect(so))))
216
            error = EISCONN:
217
        else
218
            error = (*so->so_proto->pr_usrreq) (so, PRU_CONNECT,
219
                                    (struct mbuf *) 0, nam, (struct mbuf *) 0);
220
        splx(s);
221
        return (error);
222 }
                                                                         · uipc_socket.c
```



中的外部地址会取代原来的外部地址。

图15-33列出了soconnect函数的代码。

198-222 如果插口被标识准备接收连接,则 soconnect返回EOPNOTSUPP,因为如果已经对插口调用了listen,则进程不能再初始化连接。如果协议是面向连接的,且一条连接已经被初始化,则返回 EISCONN。对于无连接协议,任何已有的同外部地址的联系都被sodisconnect切断。

PRU CONNECT请求启动相应的协议处理来建立连接或关联。

#### 15.13.2 切断无连接插口和外部地址的关联

对于无连接协议,可以通过调用 connect ,并传入一个不正确的 name参数,如指向内容为全0的结构指针或大小不对的结构,来丢弃同插口相关联的外部地址。 sodisconnect删除同插口相关联的外部地址, PRU\_CONNECT返回差错代码,如 EAFNOSUPPORT或EADDRNOTAVAIL,留下没有外部地址的插口。这种方式虽然有点晦涩,但却是一种比较有用的断连方式,在无连接插口和外部地址之间断连,而不是替换。

# 15.14 shutdown系统调用

shutdown系统调用关闭连接的读通道、写通道或读写通道,如图 15-34所示。对于读通道,shutdown丢弃所有进程还没有读走的数据以及调用 shutdown之后到达的数据。对于写通道,shutdown使协议作相应的处理。对于 TCP,所有剩余的数据将被发送,发送完成后发送FIN。这就是TCP的半关闭特点(参考卷1的第18.5节)。

为了删除插口和释放描述符,必须调用 close。可以在没有调用 shutdown的情况下,直接调用close。同所有描述符一样,当进程结束时,内核将调用 close,关闭所有还没有被关闭的插口。

```
· uipc_syscalls.c
550 struct shutdown_args {
551
        int
                 s;
552
        int
                 how:
553 };
554 shutdown(p, uap, retval)
555 struct proc *p;
556 struct shutdown_args *uap;
          *retval;
557 int
558 {
559
        struct file *fp;
560
                error:
561
        if (error = getsock(p->p_fd, uap->s, &fp))
562
            return (error);
563
        return (soshutdown((struct socket *) fp->f_data, uap->how));
564 }
                                                                        – uipc_syscalls.c
```

图15-34 shutdown 系统调用

550-557 在shutdown\_args结构中, s为插口描述符, how指明关闭连接的方式。图 15-35列出了how和how++(在图 15-36中用到的)的期望值。



how	how++	描述
0 1 2	FREAD FWRITE FREAD FWRITE	关闭连接的读通道 关闭连接的写通道 关闭连接的读写通道

图15-35 shutdown 系统调用选项

注意,在how和常数FREAD和FWRITE之间有一种隐含的数值关系。

558-564 shutdown是函数soshutdown的包装函数(wrapper function)。由getsock返回与描述符相关联的插口,调用soshutdown,并返回其值。

### soshutdown和sorflush函数

关闭连接的读通道是由插口层调用 sorflush处理的,写通道的关闭是由协议层的 PRU SHUTDOWN请求处理的。soshutdown函数如图15-36所示。

```
uipc socket.c
720 soshutdown(so, how)
721 struct socket *so;
722 int
            how:
723 {
724
        struct protosw *pr = so->so_proto;
725
        how++:
726
        if (how & FREAD)
727
            sorflush(so):
        if (how & FWRITE)
728
729
            return ((*pr->pr_usrreq) (so, PRU_SHUTDOWN,
                     (struct mbuf *) 0, (struct mbuf *) 0, (struct mbuf *) 0));
730
731
        return (0);
732 }
                                                                        uipc socket.c
```

图15-36 soshutdown 函数

720-732 如果是关闭插口的读通道,则 sorflush丢弃插口接收缓存中的数据,禁止读连接(如图15-37所示)。如果是关闭插口的写通道,则给协议发送 PRU\_SHUTDOWN请求。

733-747 进程等待给接收缓存加锁。因为 SB\_NOINTR被设置,所以当中断出现时,sblock并不返回。在修改插口状态时,splimp阻塞网络中断和协议处理,因为协议层在接收到进入的分组时可能要访问接收缓存。

socantrovmore标识插口拒绝接收进入的分组。将 sockbuf结构保存在 asb中,当 splx恢复中断后,要使用asb。调用bzero清除原始的sockbuf结构,使得接收队列为空。

# 释放控制mbuf

748-751 当shutdown被调用时,存储在接收队列中的控制信息可能引用了一些内核资源。 通过sockbuf结构的副本中的sb\_mb仍然可以访问mbuf链。

如果协议支持访问权限,且注册了一个dom\_dispose函数,则调用该函数来释放这些资源。

在Unix域中,用控制报文在进程间传递描述符是可能的。这些报文包含一些引用计数的数据结构的指针。dom\_dispose函数负责去掉这些引用,如果必要,还释放相关的数据缓存以避免产生一些未引用的结构和导致内存漏洞。有关在 Unix域内传递文件描述符的细节请参考 [Stevens 1990]和[Leffler et al. 1989]。

```
uipc socket.c
733 sorflush(so)
734 struct socket *so;
735 {
736
        struct sockbuf *sb = &so->so_rcv;
737
        struct protosw *pr = so->so_proto;
738
739
        struct sockbuf asb;
740
        sb->sb_flags |= SB_NOINTR;
741
        (void) sblock(sb, M_WAITOK);
742
        s = splimp();
743
        socantrcvmore(so);
744
        sbunlock(sb);
745
        asb = *sb;
746
        bzero((caddr_t) sb, sizeof(*sb));
747
        splx(s);
748
        if (pr->pr_flags & PR_RIGHTS && pr->pr_domain->dom_dispose)
749
            (*pr->pr_domain->dom_dispose) (asb.sb mb);
750
        sbrelease(&asb);
751 }
                                                                        - uipc_socket.c
```

图15-37 sorflush 函数

当sbrelease释放接收队列中的所有mbuf时,丢弃所有调用shutdown时还没有被处理的数据。

注意,连接的读通道的关闭完全由插口层来处理 (习题15.6),连接的写通道的关闭通过发送PRU\_SHUTDOWN请求交由协议处理。 TCP协议收到PRU\_SHUTDOWN请求后,发送所有排队的数据,然后发送一个FIN来关闭TCP连接的写通道。

### 15.15 close系统调用

close系统调用能用来关闭各类描述符。当 fd是引用对象的最后的描述符时,与对象有关的close函数被调用:

```
error = (*fp->f_ops->fo_close)(fp,p);
如图15-13所示,插口的fp->f_ops->fo_close是soo_close函数。
```

### 15.15.1 soo\_close函数

soo\_close函数是soclose函数的封装器,如图15-38所示。

```
sys socket.c
152 soo_close(fp, p)
153 struct file *fp;
154 struct proc *p;
155 {
156
        int error = 0;
157
       if (fp->f_data)
            error = soclose((struct socket *) fp->f_data);
158
159
        fp->f_data = 0;
160
        return (error);
161 }
                                                                          -sys_socket.c
```



152-161 如果socket结构与file相关联,则调用soclose,清除f\_data,返回已出现的差错。

#### 15.15.2 soclose函数

soclose函数取消插口上所有未完成的连接(即,还没有完全被进程接受的连接),等待数据被传输到外部系统,释放不需要的数据结构。

soclose函数的代码如图15-39所示。

```
130 struct socket *so;
131 {
132
        int
                 s = splnet();
                                      /* conservative */
133
        int
                 error = 0;
        if (so->so_options & SO_ACCEPTCONN) {
135
            while (so->so_q0)
136
                 (void) soabort(so->so_q0);
137
             while (so->so_q)
138
                 (void) soabort(so->so_q);
139
140
        if (so->so\_pcb == 0)
141
            goto discard;
142
        if (so->so_state & SS_ISCONNECTED) {
143
            if ((so->so_state & SS_ISDISCONNECTING) == 0) {
144
                error = sodisconnect(so);
145
                 if (error)
146
                    goto drop;
147
148
            if (so->so_options & SO_LINGER) {
                 if ((so->so_state & SS_ISDISCONNECTING) &&
149
150
                     (so->so_state & SS_NBIO))
151
                     goto drop;
152
                while (so->so_state & SS_ISCONNECTED)
153
                     if (error = tsleep((caddr_t) & so->so_timeo,
154
                                        PSOCK | PCATCH, netcls, so->so_linger))
155
                         break;
156
            }
157
        }
158
      drop:
159
        if (so->so_pcb) {
160
            int . error2 =
161
             (*so->so_proto->pr_usrreq) (so, PRU_DETACH,
162
                     (struct mbuf *) 0, (struct mbuf *) 0, (struct mbuf *) 0);
163
            if (error == 0)
164
                error = error2;
165
        }
166
      discard:
167
        if (so->so_state & SS_NOFDREF)
168
            panic("soclose: NOFDREF");
169
        so->so_state |= SS_NOFDREF;
170
        sofree(so);
171
        splx(s);
172
        return (error);
173 }
```

— uipc\_socket.c

### 1. 丢弃未完成的连接

129-141 如果插口正在接收连接,soclose遍历两个连接队列,并且调用 soabort取消每一个挂起的连接。如果协议控制块为空,则协议已同插口分离, soclose跳转到discard进行退出处理。

soabort发送PRU\_ABORT请求给协议,并返回结果。本书中没有介绍soabort的代码。图23-38和图30-7讨论了UDP和TCP如何处理PRU\_ABORT请求。

### 2. 断开已建立的连接或关联

142-157 如果插口没有同任何外部地址相连接,则跳转到 drop处继续执行。否则,必须断开插口与对等地址之间的连接。如果断连没有开始,则 sodisconnect启动断连进程。如果设置了SO\_LINGER插口选项,soclose可能要等到断连完成后才返回。对于一个非阻塞的插口,从来不需要等待断连完成,所以在这种情况下, soclose立即跳转到drop。否则,连接终止正在进行且SO\_LINGER选项指示soclose必须等待一段时间才能完成操作。直到出现下列情况时while才退出:断连完成;拖延时间(so linger)到;或进程收到了一个信号。

如果滞留时间被设为 0, tsleep仅当断连完成(也许因为一个差错)或收到一个信号时才返回。

#### 3. 释放数据结构

158-173 如果插口仍然同协议相连,则发送 PRU\_DETACH请求断开插口与协议的联系。最后,插口被标记为同任何描述符没有关联,这意味着可以调用 sofree释放插口。

sofree函数代码如图15-40所示。

```
- uipc_socket.c <sup>,</sup>
110 sofree(so)
111 struct socket *so;
112 {
        if (so->so_pcb || (so->so_state & SS_NOFDREF) == 0)
113
114
             return:
115
         if (so->so_head) {
             if (!sogremque(so, 0) && !sogremque(so, 1))
116
                 panic("sofree dq");
117
118
             so->so_head = 0;
119
        sbrelease(&so->so_snd);
120
121
        sorflush(so);
122
        FREE (so, M_SOCKET);
123 }
                                                                              uipc_socket.c
```

图15-40 sofree 函数

#### 4. 如果插口仍在用则返回

110-114 如果仍然有协议同插口相连,或如果插口仍然同描述符相连,则 sofree立即返回。

### 5. 从连接队列中删除插口

115-119 如果插口仍在连接队列上(so\_head非空),则插口的队列应该为空。如果不空,则插口代码和内核panic中有差错。如果队列为空,清除so\_head。

6. 释放发送和接收队列中的缓存



120-123 sorelease释放发送队列中的所有缓存,sorflush释放接收队列中的所有缓存。 最后,释放插口本身。

# 15.16 小结

本章中我们讨论了所有与网络操作有关的系统调用。描述了系统调用机制,并且跟踪系统调用直到它们通过pr\_usrreq函数进入协议处理层。

在讨论插口层时,我们避免涉及地址格式、协议语义或协议实现等问题。在接下来的章节中,我们将通过协议处理层中的Internet协议的实现将链路层处理和插口层处理联系在一起。

# 习题

- 15.1 一个没有超级用户权限的进程怎样才能获取对超级用户进程产生的插口的访问权?
- 15.2 一个进程怎样才能判断它提供给 accept的sockaddr缓存是不是太小以至不能存放调用返回的外部地址?
- 15.3 IPv6的插口有一个特点:使 accept和recvfrom返回一个128 bit的IPv6地址的数组作为源路由,而不是仅返回一个对等地址。因为数组不能存放在一个 mbuf中,所以修改accept和recvfrom,使得它们能够处理协议层来的 mbuf链而不是仅仅一个mbuf。如果协议在 mbuf簇中返回一个数组而不是一个 mbuf链,已有的代码仍然能正常工作吗?
- 15.4 为什么在图 15-26中当sogremque返回一个空指针时要调用 panic?
- 15.5 为什么sorflush要复制接收缓存?
- 15.6 在sorflush将插口的接收缓存清0后,如果还有数据到达会出现什么现象?在做这个习题之前请阅读第16章的内容。