包管理和虚拟环境

包管理

安装第三方包的方法有以下三种:

- 1. 通过Python社区开发的pip、easy_install等工具
- 2. 使用系统本身自带的包管理器(yum, apt-get等)

3. 通过源码安装(python setup.py install)

Application Kit)开发的setuptools包里带的一个命令,所以使用easy_install实际上是在调用setuptools来完成安装模块的工作

easy_install 是由PEAK(Python Enterprise

easy_install的缺点

- 1. easy_install只支持安装,没有提供卸载、展示当前已安装的包 列表等功能
- 2. 不能集中管理项目依赖列表,就是包得一个一个安装
- 3. 安装的包不能缓存使用,每次都要下载甚至编译
- 4. 终端上的输出不够友好
- 5. easy_install提供的Python应用打包部署方式(egg)已经落伍了

pip的优势

- 1. pip已经内置到Python 2.7.9和Python 3.4及其以上的版本里面。
- 2. easy_install只支持安装,没有提供卸载、展示当前已安装的包列表等功能。
- 3. pip支持二进制包使用wheel格式(后缀是.whl),而easy_install不支持。
- 4. pip能非常好地支持虚拟环境工具virtualenv。
- 5. 支持多种版本工具格式的包的下载和安装。
- 6. 可以集中管理项目依赖列表(文件名字一般叫作requirements.txt),使用-r选项 安装这些依赖。
- 7. 更好的终端输出效果
- 8. 可以对下载的包进行缓存,下次直接从缓存目录取而不需要下载了。

> sudo apt-get install python-pip -yq

> pip --version

▶ sudo pip install pip -U -q # -q表示静默安装, 减少过程输出

pip 9.0.3 from /usr/local/lib/python3.6/site-packages (python 3.6)

虚拟环境 - virtualenv

```
> sudo pip install virtualenv
> virtualenv venv
New python executable in /home/dongwm/venv/bin/python
Installing setuptools, pip, wheel...done.
> source venv/bin/activate
(venv)> which python
/home/dongwm/venv/bin/python
(venv)> deactivate
```

创建虚拟环境 - venv模块

```
python3 -m venv /path/to/new/virtual/environment
pyvenv /path/to/new/virtual/environment
# Python 3.6开始 pyvenv 脚本已经不可用
```

pipenv

- 1. 根据 Pipfile 自动寻找项目根目录。
- 2. 如果不存在,可以自动生成 Pipfile 和 Pipfile.lock。
 3. 自动在项目目录的 .venv 目录创建虚拟环境。(当然这个目录地址通过设置WORKON_HOME改变)
- 4. 自动管理 Pipfile 新安装和删除的包。
- 5. 自动更新 pip。

```
> sudo pip install autoenv
> source /usr/local/bin/activate.sh
                                                  autoenv
> mkdir test
) cd test
> touch .env
> echo "source /home/dongwm/venv/bin/activate" > .env
> cd # 先切换到其他目录
> cd test # 出现如下提示
autoenv:
autoenv: WARNING:
autoenv: This is the first time you are about to source /home/dongwm/test/.env:
autoenv:
         --- (begin contents) ------
autoenv:
         source /home/dongwm/venv/bin/activate
autoenv:
autoenv:
autoenv:
          --- (end contents) ------
autoenv:
autoenv: Are you sure you want to allow this? (y/N) y
(venv) > #
```

不推荐pyenv的理由

的另外一种途径,并没有存在的必要性

1. 它用来解决切换Python版本问题,其实只不过是切换虚拟环境

- 2. 如果同Python版本多个虚拟环境情况它是没有办法解决的,还得用虚拟环境,不如一开始都统一用虚拟环境
- 3. Python社区无感,它不是官方接受的解决方案,没有社区强力 支持

延伸阅读

1. https://www.python.org/dev/peps/pep-0405/

2. https://docs.python.org/3/library/venv.html

3. https://zhuanlan.zhihu.com/p/32913361