# 02讲自己动手,实现C++的智能指针



你好, 我是吴咏炜。

上一讲,我们描述了一个某种程度上可以当成智能指针用的类 shape wrapper。使用那个智能指针,可以简化资源的管理, 从根本上消除资源(包括内存)泄漏的可能性。这一讲我们就来进一步讲解,如何将 shape wrapper 改造成一个完整的智 能指针。你会看到,智能指针本质上并不神秘,其实就是 RAII 资源管理功能的自然展现而已。

nared\_pt. 在学完这一讲之后,你应该会对 C++ 的 unique ptr 和 shared ptr 的功能非常熟悉了。同时,如果你今后要创建类似的 资源管理类, 也不会是一件难事。

#### 回顾

我们上一讲给出了下面这个类:

```
class shape_wrapper {
public:
    explicit shape_wrapper(
        shape* ptr = nullptr)
        : ptr_(ptr) {}
        ~shape_wrapper()
    {
        delete ptr_;
    }
        shape* get() const { return ptr_; }

private:
        shape* ptr_;
};
```

这个类可以完成智能指针的最基本的功能:对超出作用域的对象进行释放。但它缺了点东西:

- 1. 这个类只适用于 shape 类
- 2. 该类对象的行为不够像指针
- 3. 拷贝该类对象会引发程序行为异常

下面我们来逐一看一下怎么弥补这些问题。

## 模板化和易用性

要让这个类能够包装任意类型的指针,我们需要把它变成一个类模板。这实际上相当容易:

和 shape\_wrapper 比较一下,我们就是在开头增加模板声明 template <typename T>,然后把代码中的 shape 替换成模板参数 T 而已。这些修改非常简单自然吧?模板本质上并不是一个很复杂的概念。这个模板使用也很简单,把原来的 shape wrapper 改成 smart ptr<shape> 就行。

目前这个 smart\_ptr 的行为还是和指针有点差异的:

- 它不能用 \* 运算符解引用
- 它不能用 -> 运算符指向对象成员
- 它不能像指针一样用在布尔表达式里

不过,这些问题也相当容易解决,加几个成员函数就可以:

```
template <typename T>
class smart_ptr {
public:
    ...
    T& operator*() const { return *ptr_; }
    T* operator->() const { return ptr_; }
    operator bool() const { return ptr_; }
}
```

## 拷贝构造和赋值

拷贝构造和赋值,我们暂且简称为拷贝,这是个比较复杂的问题了。关键还不是实现问题,而是我们该如何定义其行为。假设有下面的代码:

```
smart_ptr<shape> ptr1{create_shape(shape_type::circle)};
smart_ptr<shape> ptr2{ptr1};
```

对于第二行,究竟应当让编译时发生错误,还是可以有一个更合理的行为?我们来逐一检查一下各种可能性。

最简单的情况显然是禁止拷贝。我们可以使用下面的代码:

```
template <typename T>
class smart_ptr {
    ...
    smart_ptr(const smart_ptr&)
    = delete;
    smart_ptr& operator=(const smart_ptr&)
    = delete;
    ...
};
```

禁用这两个函数非常简单,但却解决了一种可能出错的情况。否则,smart\_ptr<shape> ptr2{ptr1}; 在编译时不会出错,但在运行时却会有未定义行为——由于会对同一内存释放两次,通常情况下会导致程序崩溃。

我们是不是可以考虑在拷贝智能指针时把对象拷贝一份?不行,通常人们不会这么用,因为使用智能指针的目的就是要减少对象的拷贝啊。何况,虽然我们的指针类型是 shape,但实际指向的却应该是 circle 或 triangle 之类的对象。在 C++ 里没有像 Java 的 clone 方法这样的约定;一般而言,并没有通用的方法可以通过基类的指针来构造出一个子类的对象来。

```
template <typename T>
class smart ptr {
  smart_ptr(smart_ptr& other)
   ptr_ = other.release();
 }
  smart_ptr& operator=(smart_ptr& rhs)
   smart_ptr(rhs).swap(*this);
   return *this;
 }
 T* release()
   T* ptr = ptr_;
   ptr_ = nullptr;
    return ptr;
 void swap(smart_ptr& rhs)
   using std::swap;
   swap(ptr_, rhs.ptr_);
 }
};
```

在拷贝构造函数中,通过调用 other 的 release 方法来释放它对指针的所有权。在赋值函数中,则通过拷贝构造产生一个临时对象并调用 swap 来交换对指针的所有权。实现上是不复杂的。

如果你学到的赋值函数还有一个类似于 if (this != &rhs)的判断的话,那种用法更啰嗦,而且异常安全性不够好——如果在赋值过程中发生异常的话,this 对象的内容可能已经被部分破坏了,对象不再处于一个完整的状态。

**目前这种惯用法(见参考资料 [1])则保证了强异常安全性**:赋值分为拷贝构造和交换两步,异常只可能在第一步发生;而第一步如果发生异常的话,this 对象完全不受任何影响。无论拷贝构造成功与否,结果只有赋值成功和赋值没有效果两种状态,而不会发生因为赋值破坏了当前对象这种场景。

如果你觉得这个实现还不错的话,那恭喜你,你达到了 C++ 委员会在 1998 年时的水平:上面给出的语义本质上就是 C++98 的 auto\_ptr 的定义。如果你觉得这个实现很别扭的话,也恭喜你,因为 C++ 委员会也是这么觉得的: auto\_ptr 在 C++17 时已经被正式从 C++ 标准里删除了。

上面实现的最大问题是,它的行为会让程序员非常容易犯错。一不小心把它传递给另外一个 smart\_ptr, 你就不再拥有这个对象了......

### "移动"指针?

在下一讲我们将完整介绍一下移动语义。这一讲,我们先简单看一下 smart ptr 可以如何使用"移动"来改善其行为。

我们需要对代码做两处小修改:

```
template <typename T>
class smart_ptr {
    ...
    smart_ptr(smart_ptr&& other)
    {
        ptr_ = other.release();
    }
    smart_ptr& operator=(smart_ptr rhs)
    {
        rhs.swap(*this);
        return *this;
    }
    ...
};
```

看到修改的地方了吗? 我改了两个地方:

- 把拷贝构造函数中的参数类型 smart\_ptr& 改成了 smart\_ptr&&; 现在它成了移动构造函数。
- 把赋值函数中的参数类型 smart\_ptr& 改成了 smart\_ptr, 在构造参数时直接生成新的智能指针,从而不再需要在函数体中构造临时对象。现在赋值函数的行为是移动还是拷贝,完全依赖于构造参数时走的是移动构造还是拷贝构造。

根据 C++ 的规则,如果我提供了移动构造函数而没有手动提供拷贝构造函数,那后者自动被禁用(记住,C++ 里那些复杂的规则也是为方便编程而设立的)。于是,我们自然地得到了以下结果:

这个就自然多了。

这也是 C++11 的 unique ptr 的基本行为。

## 子类指针向基类指针的转换

哦,我撒了一个小谎。不知道你注意到没有,一个 circle\* 是可以隐式转换成 shape\* 的,但上面的 smart\_ptr<circle> 却无法自动转换成 smart\_ptr<shape>。这个行为显然还是不够"自然"。

不过,只需要额外加一点模板代码,就能实现这一行为。在我们目前给出的实现里,只需要修改我们的移动构造函数一处即可

——这也算是我们让赋值函数使用拷贝/移动构造函数的好处了。

```
template <typename U>
smart_ptr(smart_ptr<U>&& other)
{
   ptr_ = other.release();
}
```


这样,我们自然而然利用了指针的转换特性:现在 smart\_ptr<circle> 可以移动给 smart\_ptr<shape>,但不能移动给 smart ptr<triangle>。不正确的转换会在代码编译时直接报错。

至于非隐式的转换、因为本来就是要写特殊的转换函数的、我们留到这一讲的最后再讨论。

### 引用计数

unique\_ptr 算是一种较为安全的智能指针了。但是,一个对象只能被单个 unique\_ptr 所拥有,这显然不能满足所有使用场合的需求。一种常见的情况是,多个智能指针同时拥有一个对象;当它们全部都失效时,这个对象也同时会被删除。这也就是 shared ptr 了。

unique\_ptr 和 shared\_ptr 的主要区别如下图所示:



多个不同的 shared\_ptr 不仅可以共享一个对象,在共享同一对象时也需要同时共享同一个计数。当最后一个指向对象(和共享计数)的 shared\_ptr 析构时,它需要删除对象和共享计数。我们下面就来实现一下。

我们先来写出共享计数的接口:

```
class shared_count {
public:
    shared_count();
    void add_count();
    long reduce_count();
    long get_count() const;
};
```

这个 shared\_count 类除构造函数之外有三个方法: 一个增加计数,一个减少计数,一个获取计数。注意上面的接口增加计数不需要返回计数值;但减少计数时需要返回计数值,以供调用者判断是否它已经是最后一个指向共享计数的 shared\_ptr了。由于真正多线程安全的版本需要用到我们目前还没学到的知识,我们目前先实现一个简单化的版本:

```
class shared_count {
public:
    shared_count() : count_(1) {}
    void add_count()
    {
        ++count_;
    }
    long reduce_count()
    {
        return --count_;
    }
    long get_count() const
    {
        return count_;
    }
    private:
    long count_;
};
```

现在我们可以实现我们的引用计数智能指针了。首先是构造函数、析构函数和私有成员变量:

```
template <typename T>
class smart_ptr {
public:
 explicit smart_ptr(T* ptr = nullptr)
    : ptr_(ptr)
  {
    if (ptr) {
      shared_count_ =
       new shared_count();
    }
  }
  ~smart_ptr()
    if (ptr_ &&
      !shared_count_
         ->reduce_count()) {
      delete ptr_;
      delete shared_count_;
    }
  }
private:
 T* ptr_;
 shared_count* shared_count_;
};
```

构造函数跟之前的主要不同点是会构造一个 shared\_count 出来。析构函数在看到 ptr\_ 非空时(此时根据代码逻辑,shared\_count 也必然非空),需要对引用数减一,并在引用数降到零时彻底删除对象和共享计数。原理就是这样,不复杂。

当然,我们还有些细节要处理。为了方便实现赋值(及其他一些惯用法),我们需要一个新的 swap 成员函数:

赋值函数可以跟前面一样,保持不变,但拷贝构造和移动构造函数是需要更新一下的:

```
template <typename U>
smart_ptr(const smart_ptr<U>& other)
 ptr_ = other.ptr_;
 if (ptr_) {
   other.shared_count_
     ->add_count();
   shared_count_ =
     other.shared_count_;
 }
}
template <typename U>
smart_ptr(smart_ptr<U>&& other)
 ptr_ = other.ptr_;
 if (ptr_) {
   shared_count_ =
     other shared count;
   other.ptr_ = nullptr;
 }
}
```

除复制指针之外,对于拷贝构造的情况,我们需要在指针非空时把引用数加一,并复制共享计数的指针。对于移动构造的情况,我们不需要调整引用数,直接把 other.ptr 置为空,认为 other 不再指向该共享对象即可。

不过,上面的代码有个问题:它不能正确编译。编译器会报错,像:

fatal error: 'ptr\_' is a private member of 'smart\_ptr<circle>'

错误原因是模板的各个实例间并不天然就有 friend 关系,因而不能互访私有成员 ptr\_和 shared\_count\_。我们需要在 smart ptr 的定义中显式声明:

```
template <typename U>
friend class smart_ptr;
```

此外,我们之前的实现(类似于单一所有权的 unique\_ptr )中用 release 来手工释放所有权。在目前的引用计数实现中,它就不太合适了,应当删除。但我们要加一个对调试非常有用的函数,返回引用计数值。定义如下:

```
long use_count() const
{
   if (ptr_) {
     return shared_count_
        ->get_count();
   } else {
     return 0;
   }
}
```

这就差不多是一个比较完整的引用计数智能指针的实现了。我们可以用下面的代码来验证一下它的功能正常:

```
class shape {
public:
virtual ~shape() {}
};
class circle : public shape {
public:
 ~circle() { puts("~circle()"); }
};
int main()
{
  smart_ptr<circle> ptr1(new circle());
 printf("use count of ptr1 is %ld\n",
         ptr1.use_count());
 smart_ptr<shape> ptr2;
 printf("use count of ptr2 was %ld\n",
         ptr2.use_count());
 ptr2 = ptr1;
 printf("use count of ptr2 is now %ld\n",
         ptr2.use_count());
  if (ptr1) {
    puts("ptr1 is not empty");
 }
}
```

## 这段代码的运行结果是:

```
use count of ptr1 is 1
use count of ptr2 was 0
use count of ptr2 is now 2
```

```
ptr1 is not empty
~circle()
```

上面我们可以看到引用计数的变化,以及最后对象被成功删除。

### 指针类型转换

对应于 C++ 里的不同的类型强制转换:

- static\_cast
- reinterpret\_cast
- const\_cast
- dynamic\_cast

智能指针需要实现类似的函数模板。实现本身并不复杂,但为了实现这些转换,我们需要添加构造函数,允许在对智能指针内 部的指针对象赋值时,使用一个现有的智能指针的共享计数。如下所示:

这样我们就可以实现转换所需的函数模板了。下面实现一个 dynamic\_pointer\_cast 来示例一下:

```
template <typename T, typename U>
smart_ptr<T> dynamic_pointer_cast(
  const smart_ptr<U>& other)
{
  T* ptr =
    dynamic_cast<T*>(other.get());
  return smart_ptr<T>(other, ptr);
}
```

在前面的验证代码后面我们可以加上:

```
smart_ptr<circle> ptr3 =
  dynamic_pointer_cast<circle>(ptr2);
printf("use count of ptr3 is %ld\n",
    ptr3.use_count());
```

编译会正常通过,同时能在输出里看到下面的结果:

use count of ptr3 is 3

最后,对象仍然能够被正确删除。这说明我们的实现是正确的。

## 代码列表

为了方便你参考,下面我给出了一个完整的 smart\_ptr 代码列表:

```
#include <utility> // std::swap
class shared_count {
public:
 shared_count() noexcept
   : count_(1) {}
 void add_count() noexcept
  {
    ++count_;
  long reduce_count() noexcept
    return --count_;
 }
  long get_count() const noexcept
    return count_;
  }
private:
  long count_;
};
template <typename T>
class smart_ptr {
public:
 template <typename U>
 friend class smart_ptr;
 explicit smart_ptr(T* ptr = nullptr)
```

```
: ptr_(ptr)
{
 if (ptr) {
   shared_count_ =
     new shared_count();
 }
}
~smart_ptr()
{
 printf("~smart_ptr(): %p\n", this);
 if (ptr_ &&
   !shared_count_
      ->reduce_count()) {
    delete ptr_;
    delete shared_count_;
 }
}
template <typename U>
smart_ptr(const smart_ptr<U>& other) noexcept
 ptr_ = other.ptr_;
 if (ptr_) {
    other.shared_count_->add_count();
   shared_count_ = other.shared_count_;
 }
}
template <typename U>
\verb|smart_ptr(smart_ptr<U>\&\& other)| no except|
 ptr_ = other.ptr_;
 if (ptr_) {
   shared_count_ =
     other.shared_count_;
   other.ptr_ = nullptr;
 }
}
template <typename U>
smart_ptr(const smart_ptr<U>& other,
         T* ptr) noexcept
{
 ptr_ = ptr;
 if (ptr_) {
   other chared count
```

```
o cher : sharea_count_
      ->add_count();
    shared_count_ =
      other.shared_count_;
  }
}
smart_ptr&
operator=(smart_ptr rhs) noexcept
  rhs.swap(*this);
  return *this;
}
T* get() const noexcept
{
  return ptr_;
}
long use_count() const noexcept
  if (ptr_) {
   return shared_count_
     ->get_count();
  } else {
    return 0;
  }
}
void swap(smart_ptr& rhs) noexcept
  using std::swap;
  swap(ptr_, rhs.ptr_);
  swap(shared_count_,
       rhs.shared_count_);
}
T& operator*() const noexcept
{
  return *ptr_;
T* operator->() const noexcept
{
  return ptr_;
}
operator bool() const noexcept
```

```
return ptr_;
  }
private:
 T* ptr_;
 shared_count* shared_count_;
};
template <typename T>
void swap(smart_ptr<T>& lhs,
          smart_ptr<T>& rhs) noexcept
{
 lhs.swap(rhs);
}
template <typename T, typename U>
smart_ptr<T> static_pointer_cast(
 const smart_ptr<U>& other) noexcept
 T* ptr = static_cast<T*>(other.get());
 return smart_ptr<T>(other, ptr);
}
template <typename T, typename U>
smart_ptr<T> reinterpret_pointer_cast(
 const smart_ptr<U>& other) noexcept
{
 T* ptr = reinterpret_cast<T*>(other.get());
  return smart_ptr<T>(other, ptr);
}
template <typename T, typename U>
smart_ptr<T> const_pointer_cast(
 const smart_ptr<U>& other) noexcept
{
 T* ptr = const_cast<T*>(other.get());
 return smart_ptr<T>(other, ptr);
}
template <typename T, typename U>
smart_ptr<T> dynamic_pointer_cast(
 const smart_ptr<U>& other) noexcept
{
 T* ptr = dynamic_cast<T*>(other.get());
```

```
return smart_ptr<T>(other, ptr);
}
```

如果你足够细心的话,你会发现我在代码里加了不少 noexcept。这对这个智能指针在它的目标场景能正确使用是十分必要 的。我们会在下面的几讲里回到这个话题。

#### 内容小结

这一讲我们从 shape\_wrapper 出发,实现了一个基本完整的带引用计数的智能指针。这个智能指针跟标准的 shared\_ptr 比,还缺了一些东西(见参考资料[2]),但日常用到的智能指针功能已经包含在内。现在,你应当已经对智能指针有一个较 为深入的理解了。

### 课后思考

这里留几个问题, 你可以思考一下:

- 1. 不查阅 shared ptr 的文档,你觉得目前 smart ptr 应当添加什么功能吗?
- 2. 你想到的功能在标准的 shared ptr 里吗?
- 3. 你觉得智能指针应该满足什么样的线程安全性?

欢迎留言和我交流你的看法。

#### 参考资料

[1] Stack Overflow, GManNickG's answer to "What is the copy-and-swap idiom?".

https://stackoverflow.com/a/3279550/816999

[2] cppreference.com, "std::shared\_ptr". https://en.cppreference.com/w/cpp/memory/shared\_ptr

精选留言



找不到 frazer

**本政共像** 有点吃力了,得反复看几遍

2019-11-26 16:45

作者回复

没关系。我打赌你看的时间肯定没我写稿的时间长。

2019-11-26 18:50



W.jyao

对不熟悉C++ 11的程序员来看,有的地方不是很懂

2019-11-26 14:27

作者回复

特别有困难的点可以提出。大部分概念的引入我应该都是有解释的。

2019-11-26 18:32



流浪地球

老师您好,问一个比较基础的问题,我理解这个语句

smart\_ptr<shape> ptr1{create\_shape(shape\_type::circle)}; 是调用ptr1的拷贝构造函数。 为什么{create\_shape(shape\_type::circle)}是使用大括号,不应该是小括号吗? 谢谢

2019-11-26 10:19

作者回复

嘻嘻,我在偷偷地塞进C++11的语法。对象初始化可以统一用大括号。(小括号这儿也行。)

2019-11-26 18:01



yuchen

有深度的专栏,不错。市面上讲解C++的课程一般太基础了。这一章推荐读者可以看看《Professional C++ 4th edition》第九章

2019-11-26 22:07

作者回复

谢谢。

《Professional C++》之前没看过,扫了两眼,觉得内容不错,推荐。内容还挺多挺深的,适合决心在 C++ 上深入的同学。2019-11-27 08:08



小美

计数器线程安全是不是更好点

2019-11-26 10:08

作者回复

应该的。但我们还没学到通用的C++并发编程呢。

2019-11-26 18:07



Lilin

才第二节,就有点吃力了。这篇专栏真是满满的干货

2019-11-26 09:03

作者回复

希望是难,但还能看得下去。哈哈。

2019-11-26 18:09



hdongdong123

真的好难啊, 呜呜呜

2019-11-27 01:48

作者回复

一遍看不懂,就再看一遍。所有的代码自己试验一下。

学习无捷径。掌握 C++ 不是 30 个课时能解决的事情。一万小时理论对于任何复杂领域都是基本适用的。

2019-11-27 08:26



小林coding

见一些多线程使用计数器的时候,会用std::atomic<int> num的方式来定义计数器,但是没有理解到为啥std::atomic是如何保证线程安全的?

2019-11-26 20:24

作者回复

后面会讲到。简单来说,atomic变量的读取、写入、增、减都会翻译成目标系统上的原子操作指令。

2019-11-26 21:03



nullptr

我觉得effective c++也有相关说明

2019-11-27 18:36

作者回复

不太明白你的评论。不过呢,如果谁读过Meyers的四本Effective系列,这个专栏能让他学习的新知识可能就不太多了。

2019-11-27 20:37



虫二

应该还要添加下标访问,比较的重载,看得有些吃力,还是得坚持下

2019-11-27 16:18

作者回复

下标? 现在只管理一个对象, 下标有什么用?

2019-11-27 20:32

糖

吴老师好,smart\_ptr的拷贝构造函数和赋值运算符是否可以同种方法解决,比如,上面赋值运算符中swap部分的代码改成rele

smart\_ptr& operator=(smart\_ptr& other) {

data = other.release();

return \*this;

}

这段代码是正确的吗?对于单纯实现smart\_ptr有缺陷的地方吗?

2019-11-27 11:23

作者回复

不正确, this == &other 时会自我销毁。

2019-11-27 20:25



中年男子

智能指针目前看有两个成员,一个是指向对象的指针,一个是引用计数,多线程读的话只需考虑引用计数的同步即可,可以加 锁或者atomic原子操作,涉及写话还要给指针加锁

2019-11-26 23:55

作者回复

一般实现中,只考虑对引用计数的原子操作,那是必须的。并发修改智能指针不是主流用法,需要自行实现或外部加锁。

2019-11-27 08:21



qinsi

不知道是不是因为Rust刚出的时候C++11还没出,所以Rust里默认赋个值就要move ownership

2019-11-26 22:14

作者回复

抱歉,Rust不熟……

2019-11-27 08:08



夜空中最亮的星(华仔)

老师您真有近30年的编程经验吗?我咋看你就二十几岁的样子啊?

2019-11-26 21:38

作者回复

哈哈, 照骗嘛。谢谢。

2019-11-27 07:47



姜姜

这个smart\_ptr目前已经实现了:获取所有权,共享所有权,拷贝赋值语意,计数器,自动增减等功能。

还缺少: 转移所有权reset的操作(我记得reset有三种重载方式); 获取原始指针方法,重写解引用\*,重写指向操作符->,重写比较操作符,获取引用计数器值的方法,判断当前引用是否为1的方法,以及线程安全的设计。

最后,shared\_ptr本身还需要解决"循环引用","自引用"的问题,一般需要搭配弱指针weak\_ptr使用。

老师,不知我回答的是否全面,有无差错?

2019-11-26 21:22

作者回复

很全。有几个小问题哈(像reset有几个重载不算 ):

获取原始指针的 get 方法我提供了;

\*和 -> 代码里是提供的;

引用计数器值也是有的。

实践层面,最大的区别,除了不支持弱引用外,可能是不支持自定义删除器了。

2019-11-27 07:47



微利

看了这两章,对C++的智能指针和内存管理有了较清晰的认识了,完全不同于java和python啊

2019-11-26 16:54

作者回复

缺省值语义和只有引用语义,区别确实是很大的。

2019-11-26 18:43



bearlu

老师, 这边有源码? 可以拿来调试一下。

2019-11-26 14:00

作者回复

## 完整代码在结尾处啊。拷贝粘贴大法就可以了。

2019-11-26 18:31



Txz

一遍下来,还是觉得理解的不够,只能反复阅读。2019-11-25 23:14

作者回复

没关系的。学习就是要多读多写多练。

2019-11-26 09:43



天天

面试高频题目

2019-11-25 22:14

作者回复

2019-11-25 22:49