# **AI1807 Numerical Analysis**

# Xiyuan Yang 2025.10.05

Lecture Notes and Code for AI 1807, Numerical Analysis

# **Contents**

1. Introduction	1
1.1. Definition	1
1.2. Error	1
1.2.1. Definition	1
1.2.2. Several Examples for Error	2
1.2.3. Absolute Error	
1.2.4. Relative Error	3
1.2.5. Significant Figures	3
1.3. Python and Numerical Analysis	3
<b>2.</b> 插值法	4
2.1. Definition	4
2.2. Lagrange 插值	
2.2.1. 线性插值	5
2.2.2. 抛物插值	5
2.2.3. 一般化的插值多项式	6
2.2.4. 插值余项	6
2.3. 逐次线性插值法	
2.3.1. Aitken Interpolation	
2.4. 差商与 Newton 插值公式	
<b>2.4.1</b> . 差商	
3. Conclusion	

# §1. Introduction

# §1.1. Definition

- 数值计算方法、理论和计算实现
- 作为计算数学的一部分
- 精读和误差分析在计算机领域至关重要。

# **§1.2.** Error

### §1.2.1. Definition

### 误差来源:

- 模型误差 (建模时产生)
- 观测误差
- 截断误差 & 方法误差 (Truncation Error)
  - ▶ 求近似解
- 舍入误差 (RoundOff Error)
  - · 机器字长有限

# §1.2.2. Several Examples for Error

### **Example** (Error in Polynomial Computation).

- 直接计算会导致多次昂贵且无意义的乘法操作
- 使用秦九韶算法可以减少乘法操作的次数
- 更优的算法优化: 因式分解

### Example (Solving Matrix).

求解 Ax = b, we need:

- 使用克莱姆法则,则求解 n 个未知数需要 n+1 次矩阵行列式运算。
- 基于代数余子式的计算行列式的方法达到了 O(n!) 的时间复杂度
- 行列式计算优化:  $O(n^3)$

更少的运算次数往往意味着更少的误差!

# **Example** (Error for integrate).

在实际计算的过程中,往往需要考虑更多和理论计算有差异的部分,例如:

$$I_n = \frac{1}{e} \int_0^1 x^n \mathrm{d}x$$

We have:

$$I_n = 1 - nI_{n-1}$$

- 在实际计算中,如果从  $I_0$  开始计算,因为多次乘法操作的实现,会导致在 n 非常大的时候,浮点数误差很大,精度低。
- 精度更高的方法: 估值

$$I_{n-1} = \frac{1}{n}(1 - I_n)$$

- 首先误差分析确定上下限:  $\frac{1}{e(n+1)} < I_n < \frac{1}{n+1}$
- 取中间值进行估计,再倒回去计算到  $I_0$
- 虽然进行了很多次乘法操作,但是在这个操作中误差逐渐减小。

### **Recordings** (Explanation).

- 解释:在正向递推式中,浮点数乘法带来的误差 $\varepsilon$ 会随着n的增大而不断的被放大
- 但是在逆向递推式中,一开始的插值误差因为 1 的缩减效应导致其被减小。

### §1.2.3. Absolute Error

$$e^* = x^* - x$$

误差限: 误差的绝对值的上界

$$|x - x^*| \le \varepsilon^*$$

### §1.2.4. Relative Error

$$e_r^* = \frac{e^*}{x} = \frac{x^* - x}{x}$$

实际计算中通常取 x\* 的实际值作为分母。

相对误差限:

$$\varepsilon_r^* = \frac{\varepsilon^*}{|x^*|}$$

### §1.2.5. Significant Figures

• 有效数字的设计和科学计数法无关,可以实现科学计数法的归一化

$$x^* = \pm 10^m (a_1.a_2a_3a_4...a_n)$$

上式中的 m 代表着一个数字转化成科学计数法的表现形式需要提取的 10 的幂次。

计算误差限要看小数点后的位数

$$\varepsilon_x^* = |x-x^*| \le \frac{1}{2} \times 10^{m-n+1}$$
 
$$\frac{1}{2} \times 10^{m-n+1}$$

为有效数字定义的相对误差限。而我们 n 就是有效数字。

### **Recordings** (Significant figures).

- 找有效数字 n 的方法和高中一样
- 找移位 m 的方法就是转变成科学计数法
- 找相对误差限 m+n-1 看小数点后有几位数字

# §1.3. Python and Numerical Analysis

```
def demo_2():
    print("0.1 + 0.2 == 0.3? ", (0.1 + 0.2 == 0.3))
    print(0.1 + 0.2)
```

The answer is:

0.1 + 0.2 == 0.3? False

0.30000000000000004

问题在于计算机中浮点数的存储方式, 或者说, 二进制的根源问题。

# Recordings (About Binary and floating number).

In binary (or base-2), the only prime factor is 2, so you can only cleanly express fractions whose denominator has only 2 as a prime factor. In binary, 1/2, 1/4, 1/8 would all be expressed cleanly as decimals, while 1/5 or 1/10 would be repeating decimals. So 0.1 and 0.2 (1/10 and 1/5), while clean decimals in a base-10 system, are repeating decimals in the base-2 system the computer uses. When you perform math on these repeating

decimals, you end up with leftovers which carry over when you convert the computer's base-2 (binary) number into a more human-readable base-10 representation.

```
Example (使用 Python 求解相对有效数字).
def get significant figure(ref: str, est: str) -> int:
   """计算实数估计值 est 相对于实数参考值 ref 的有效数字位数
   Args:
   ref (str): 实数参考值的字符串形式
   est (str): 实数估计值的字符串形式
   Returns:
   n (int): 有效数字位数
   try:
       ref_val = float(ref)
       est_val = float(est)
   except ValueError:
       raise ValueError("输入必须是有效的实数字符串。")
   if ref_val == est_val:
       return 15
   if ref_val == 0:
       return 0
   error = abs(ref_val - est_val)
   if ref_val != 0:
       ref_magnitude = math.floor(math.log10(abs(ref_val)))
       return 0
   if error != 0:
       error_magnitude = math.floor(math.log10(error))
       return 15
   sig_fig = int(ref_magnitude - error_magnitude)
   last sig fig magnitude = 10**error magnitude
   if error < 0.5 * last_sig_fig_magnitude:</pre>
       sig_fig += 1
   return max(0, sig_fig)
```

# **§2.** 插值法

# §2.1. Definition

Definition 2.1.1 (插值).

- 原函数 f 在区间 [a,b] 存在定义
- $a \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le b, P(x_i) = y_i$
- 多项式插值
- 分段插值
- 三角插值

# §2.2. Lagrange 插值

考虑插值多项式  $P(x) \in H_n$  ,可证明插值多项式的存在唯一性 ,即集合  $H_n$  中有且仅有一个多项式满足插值多项式的定义。

#### Proof.

- 使用范德蒙行列式
- 转化为一个线性方程组问题
- 范德蒙行列式不等于 0, 说明该线性方程组有唯一解

§2.2.1. 线性插值

• 直接求解上述的线性方程组来找到合适的解是困难且昂贵的。

• 这也是原始的解方程的办法。

• 并且因为唯一性, 这样得到的解往往即为复杂, 在实际情况中用处不大

因此, 我们可以牺牲一些精度和准确性, 采用更简单的线性插值

从基本的点斜式变形:

$$L_1(x) = \frac{x_{k+1} - x}{x_{k+1} - x_k} y_k + \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} y_{k+1}$$

这可以看做是两个一次插值基函数的线性组合。

$$l_1(x) = \frac{x_{k+1} - x}{x_{k+1} - x_k}$$

$$l_2(x) = \frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k}$$

### §2.2.2. 抛物插值

考虑 n=2 的二次函数插值拟合。

此时需要确定三个基函数。这些基函数都是二次函数,满足:

- 两个插值点的函数值为 ()
- 剩下一个插值点的函数值为 1
- 这些插值函数因为确定了零点,很容易通过零点式求解唯一的缩放参数。
  - ▶ 规定剩下一个插值点的函数值为 1 的目的也就是作为基要标准化

$$l_{k-1}(x_{k-1}) = 1, l_{k-1}(x_i) = 0, (j = k, k+1)$$

$$l_k(x_k) = 1, l_k \left( x_j \right) = 0, (j = k-1, k+1)$$

$$l_{k+1}(x_{k+1}) = 1, l_{k+1}(x_i) = 0, (j = k - 1, k)$$

最终, 我们可以得到插值的形式:

$$l_{k-1}(x) = \frac{(x-x_k)(x-x_{k+1})}{(x_{k-1}-x_k)(x_{k-1}-x_{k+1})}$$

这个函数的形式非常的简洁,也非常的直观,几乎是直接构造出来而不需要任何的运算技巧! 于是最终,我们就可以得到抛物插值的基本公式:

$$L_2(x) = y_{k-1}l_{k-1}(x) + y_kl_k(x) + y_{k+1}l_{k+1}(x)$$

### §2.2.3. 一般化的插值多项式

考虑有 n+1 个插值点的 n 次插值多项式  $L_{n(x)}$ :

$$l_{j}(x) = \frac{\prod_{i=0}^{n}(x - x_{i})}{\prod_{i=0}^{n}(x_{j} - x_{i})}$$

$$L_{n(x)} = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$$

考虑 
$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x-x_i)$$

$$\omega_{n+1}'(x_k) = (x_k - x_0)...(x_k - x_{k-1})\big(x_k - x_{k+1}\big)...(x_k - x_n)$$

$$L_{n(x)} = \sum_{i=0}^{n} \frac{y_i w_{n+1}(x)}{(x - x_i) \omega'_{n+1}(x_i)}$$

### **§2.2.4.** 插值余项

#### **Definition 2.2.4.1** (插值余项).

$$R_{n(x)} = f(x) - L_{n(x)}$$

# Proposition 2.2.4.1 (插值余项).

$$R_{n(x)} = f(x) - L_{n(x)} = \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x)$$

### §2.3. 逐次线性插值法

Recordings (拉格朗日插值的问题).

- 拉格朗日插值的精度达到了理论最优,实际上,他也给出了一种可行的求解唯一的插值 函数的算法
- 但是其最大的问题在于拉格朗日插值如果需要增加一个插值节点,这插值函数需要完全 重新计算
  - ▶ 这在实际应用中会带来大量的计算资源的浪费

• 我们希望插值的精度是不断提升的,

 $I_{i_1,i_2,i_3,\dots,i_n}(x)$  为函数 f(x) 关于节点  $x_{i_1},x_{i_2},\dots,x_{i_n}$  的 n-1 次插值多项式。

现令  $I_{i_1,i_2,\cdots,i_n}(x)$ 表示函数 f(x)关于节点  $x_{i_1}$ ,  $x_{i_2}$ ,  $\cdots$ ,  $x_{i_n}$ 的 n-1 次插值多项式,  $I_{i_k}(x)$ 是零次多项式,记  $I_{i_k}(x)=f(x_{i_k})$ ,  $i_1$ ,  $i_2$ ,  $\cdots$ ,  $i_n$  均为非负整数. 一般情况,两个 k 次插值多项式可通过线性插值得到 k+1 次插值多项式

$$I_{0,1,\dots,k,l}(x) = I_{0,1,\dots,k}(x) + \frac{I_{0,1,\dots,k-1,l}(x) - I_{0,1,\dots,k}(x)}{x_l - x_k}(x - x_k). \quad (2.3.1)$$

这是关于节点  $x_0, \dots, x_k, x_l$  的插值多项式. 显然

$$I_{0,1,\dots,k,l}(x_i) = I_{0,1,\dots,k}(x_i) = f(x_i)$$

对于  $i=0,1,\dots,k-1$  成立. 当  $x=x_k$  时,有

$$I_{0,1,\dots,k,l}(x_k) = I_{0,1,\dots,k}(x_k) = f(x_k),$$

当  $x=x_l$  时,有

$$I_{0,1,\dots,k,l}(x_l) = I_{0,1,\dots,k}(x_l) + \frac{f(x_l) - I_{0,1,\dots,k}(x_l)}{x_l - x_k} (x_l - x_k) = f(x_l).$$

这就证明了式(2.3.1)的插值多项式满足插值条件,称式(2.3.1)为 Aitken 逐次线性插值公式. 当 k=0 时为线性插值. 当 k=1 时插值节点为  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_k$ , 插值多项式为

$$I_{0,1,l}(x) = I_{0,1}(x) + \frac{I_{0,l}(x) - I_{0,1}(x)}{x_l - x_1}(x - x_1).$$

Figure 1: Aitken 逐次线性插值公式

### §2.3.1. Aitken Interpolation

目标是找到 n 阶插值多项式  $P_n(x)$ 

 $P_{i,k}(x)$  定义为通过点  $(x_i,y_i),(x_{i+1},y_{i+1}),...,(x_k,y_k)$  的 k-i 阶插值多项式。  $P_{i,i}(x)=y_i$ 

# Recordings (Like DP?).

• 怎么一股动态规划状态转移方程的味道

从零阶多项式出发, 作为初始条件不断的归纳到更高阶的多项式。

$$P_{i,k}(x) = \frac{1}{x_k - x_i} \begin{vmatrix} P_{i,k-1}(x) & x_i - x \\ P_{i+1,k}(x) & x_k - x \end{vmatrix}$$

$$=\frac{(x_k-x)P_{i,k-1}(x)-(x_i-x)P_{i+1,k}(x)}{x_k-x_i}$$

### **§2.4.** 差商与 **Newton** 插值公式

### §2.4.1. 差商

# **Definition 2.4.1.1** (差商).

$$f[x_0,x_k] = \frac{f(x_k)-f(x_0)}{x_k-x_0}$$

为函数的一阶差商。

高阶差商的定义是递归定义而来的:

$$f[x_0, x_1, x_2, ..., x_k] = \frac{f[x_0, x_1, x_2, ..., x_{k-2}, x_k] - f[x_0, x_1, x_2, ..., x_{k-1}]}{x_k - x_{k-1}}$$

# Recordings (Newton 插值).

• 对于 N 阶的可导函数来说, 其形式和泰勒展开极为类似。

# §3. Conclusion