机器学习编程课笔记

2025年8月5日

1 Dataset 与 DataLoader 的基本实现

在使用 PyTorch 进行深度学习任务时, Dataset 和 DataLoader 是数据加载的核心组件。其作用包括两个方面:一是确定采样范围,即定义整个数据集中样本的数量及其索引方式;二是通过按 batch 批次进行采样,实现高效训练流程。通常我们会从本地按文件夹结构组织的方式加载图像数据,每个子文件夹代表一个类别标签。在实际训练中,DataLoader 中的 collate_fn 函数扮演着关键角色,负责决定如何从 Dataset 中采样数据,并将其打包成可直接供模型使用的 batch 结构。在 PyTorch 中,自定义数据集需要继承 torch.utils.data.Dataset 类,并实现 __len__ 与 __getitem__ 方法。以下是一个图像分类任务的数据集定义示例:

1.1 图像数据集实现: my_dataset 类

```
class my_dataset(Dataset):
       def __init__(self, path, preprocess):
2
           self.preprocess = preprocess
3
           self.image_paths = []
4
           self.labels = []
5
           label_list = os.listdir(path)
6
           for label in label list:
               image_folder = os.path.join(path, label)
               for file_names in os.listdir(image_folder):
                   if file_names.endswith(("png", "jpg", "jpeg")):
10
                        self.image_paths.append(os.path.join(image_folder,
11
                           file_names))
                        self.labels.append(label_list.index(label))
12
```

Listing 1: my_dataset 类

该类用于从本地文件夹结构中按类别加载图像路径与标签,预处理函数 preprocess 用于对图像进行标准化等变换。

```
def __len__(self): # 采样范围
return len(self.image_paths)

def __getitem__(self, item): # 如何采样
```

```
image = Image.open(self.image_paths[item])
image = self.preprocess(image)
label = self.labels[item]
return image, label
```

__len__ 返回样本数量, __getitem__ 定义了采样方式。

1.2 文本任务数据集: llmCustomDataset 类

llmCustomDataset 用于 LLM 类模型的训练数据生成,构建包含多个子任务的输入样本。在深度学习中,一个 Dataset 对象的每一个样本通常是一个 tuple, 其中包括输入数据和对应的标签信息。以图像分类任务为例,一个典型的样本结构为 (image, label), 其中:

- **image**: 是一个 torch.Tensor 类型的数据张量,其维度为 (*C*, *H*, *W*),例如在 CIFAR-100 数据集中为 (3, 32, 32),代表 3 个颜色通道、32×32 像素大小的彩色图像;
- label: 是一个整数 (int 类型), 表示图像所属的类别编号。

当使用 DataLoader 进行 batch 加载时, collate_fn 函数会自动将这些样本组合成批量数据。其作用是:对一组样本 [(image1, label1), (image2, label2), (image3, label3)],分别将图像组成一个张量 batch,即 collate_fn([image1, image2, image3]),将标签组成一个batch,即 collate_fn([label1, label2, label3]),最终返回一个二元组(batched_images, batched_labels)。

在更复杂的任务中,如基于语言模型的文本生成,还可以设计更灵活的 Dataset 结构。例如,在下游多标签任务中(如 ImageNet 的子集分类),可以从完整的 label_list 中随机选择一个包含 k 个类的子集,构造为一个小任务(sub-task)。此时每个 sub-task 内的每个目标类别(label)都通过多个示例句子(例如 3 个)作为提示进行引导生成。

这样的设计可用于构造 few-shot 的输入样本, 其结构为:

- 每个样本中包含多个 prompt-label 对;
- 每条 prompt 包含 3 个示例(即 3-shot),格式如下:
 object1 => description1; object2 => description2; object3 => description3; target =>

```
for label in sub_task:
9
                        chosen_idx = random.sample(range(len(example)), 3)
10
                        current_prompt = """Given an object category, Generate
11
                           one sentence about an image description: {} => {};{}
                            => {};{} => {};{} =>""".format(
12
                            example[chosen_idx[0]][0], example[chosen_idx
                                [0]][1],
                            example[chosen_idx[1]][0], example[chosen_idx
13
                                [1]][1],
                            example[chosen_idx[2]][0], example[chosen_idx
14
                                [2]][1],
                            label,
15
16
                        prompts.append(current_prompt)
17
                    self.data.append({"prompts": prompts, "labels": sub_task})
18
```

Listing 2: llmCustomDataset 类

该数据集用于构造 few-shot prompting 格式样本,其中每个 prompt 带有 3 个例子。

```
def __len__(self):
    return len(self.data)

def __getitem__(self, idx):
    return self.data[idx]
```

1.3 collate_fn 机制

PyTorch 中的 DataLoader 可以使用 collate_fn 参数来自定义如何将若干样本合并为一个 batch。其默认行为如下:

- 如果是 Tensor 类型,会增加一个 batch 维;
- 如果是字典,会对每个键值递归调用 default_collate;
- 如果是 List/NamedTuple, 也会进行相应整合。

功能说明: 该函数接受一个样本列表(例如长度为 batch size),并将其中每个元素的对应字段打包为一个 Tensor,最终形成一个包含 batch size 的张量。

输入输出映射: 根据输入类型, default_collate 的行为如下:

- torch.Tensor → torch.Tensor: 添加一个 batch 维度。
- NumPy 数组 → torch.Tensor: 自动转换并添加 batch 维度。
- Python 基本类型 (int, float) → torch. Tensor: 转换并添加 batch 维度。

- str, bytes → 保持不变。
- Mapping[K, V] (如字典) → 对每个 key 分别调用 default_collate。
- NamedTuple 或普通 Tuple/List → 按位置逐元素调用 default_collate。

```
default collate([0, 1, 2, 3])
  # 输出: tensor([0, 1, 2, 3])
2
3
  default_collate(['a', 'b', 'c'])
4
  # 输出: ['a', 'b', 'c'] (字符串不变)
5
  default_collate([{'A': 0, 'B': 1}, {'A': 100, 'B': 100}])
7
  # 输出: {'A': tensor([0, 100]), 'B': tensor([1, 100])}
  Point = namedtuple('Point', ['x', 'y'])
10
  default_collate([Point(0, 0), Point(1, 1)])
11
  # 输出: Point(x=tensor([0, 1]), y=tensor([0, 1]))
12
13
  default_collate([(0, 1), (2, 3)])
14
  # 输出: [tensor([0, 2]), tensor([1, 3])]
15
16
  default_collate([[0, 1], [2, 3]])
17
  # 输出: [tensor([0, 2]), tensor([1, 3])]
18
```

直观理解: default_collate 会"提取第一维"的同类型元素聚合到一起形成一个新的 batch。例如对于两个 Tuple, (x1, y1) 和 (x2, y2), 其输出为 [tensor([x1, x2]), tensor([y1, y2])]。

示例: collate_fn 会自动扩充 batch 维度 默认的 collate_fn 会在每个样本张量的最前面新增一维作为 batch 维度。例如,在图像数据中,每个图像原本的尺寸是(3,32,32),即通道数为 3,高宽均为 32 的彩色图像。

通过如下代码我们可以验证其效果:

输出结果如下:

```
torch.Size([128, 3, 32, 32]) torch.Size([128])
```

这表明 collate_fn 已将原本每张图片的维度(3, 32, 32)扩展为 batch 维(128, 3, 32, 32),即每一批包含 128 张图像。

同理,标签值本为整数,如 0,1,2,...,也会被聚合为一个 Tensor,其维度变为 (128),表示一批图像对应的 128 个标签值。

Mapping 示例: 当每个样本是一个字典(Mapping)类型时,例如 {"input": ..., "output": ...}, default_collate 会将相同键下的值分别聚合成一个 batch。

```
# 三个样本
  data1 = {"input": torch.Tensor([1, 2]), "output": 3}
  data2 = {"input": torch.Tensor([1, 3]), "output": 2}
  data3 = {"input": torch.Tensor([1, 4]), "output": 1}
4
  # 调用 default_collate 后:
6
  batch = {
7
       "input": default_collate([torch.Tensor([1, 2]), torch.Tensor([1, 3]),
8
          torch.Tensor([1, 4])]),
       "output": default_collate([3, 2, 1])
9
10
11
  # 结果:
12
  batch["input"] = tensor([[1., 2.],
13
                             [1., 3.],
14
                             [1., 4.]])
15
  batch["output"] = tensor([3, 2, 1])
16
```

这说明 default_collate 会自动提取所有样本中相同字段(如 "input" 和 "output"),分别聚合成 batch,并保持结构不变,适用于如字典、JSON、字典嵌套等结构的数据预处理。

1.4 自定义 collate_fn

在实际数据处理中,尤其是使用 Huggingface Datasets 时,我们常会遇到以下问题:如果样本返回的是 list 类型,而不同样本 list 的长度不一,则默认的 collate_fn 将无法正确打包 batch,会引发错误。因此,对于 list 结构的样本,推荐使用自定义 collate_fn 或手动设置Dataset 的格式为 torch 类型:

- 手动设置数据格式为 torch 类型, 使得返回值为 tensor 而非 list;
- 或者自定义 collate_fn 函数来对返回的 list 数据进行加工处理。

首先我们加载数据:

```
text_data = load_dataset("allenai/common_gen", split="train")
```

原始数据集的格式如下:

```
{'concept_set_idx': 0, 'concepts': ['ski', 'mountain', 'skier'],

'target': 'Skier_skis_down_the_mountain'}
```

原因分析: 因为 text_data 中的样本字段如 "concepts" 是字符串列表,其长度不一,导致默认 collate_fn 无法将多个 list 打包为 tensor,从而报错。

解决方式: 使用 map 构造结构化样本 + set_format 下面通过 map 操作将数据中的概念与目标串拼接成输入、输出样本:

转换后的样本格式如下:

```
{'input_text': 'ski,mountain,skieru.',
  'target_text': 'Skieruskisudownutheumountainu'}
```

然后使用 AutoTokenizer 将其编码为数值型数据:

```
def convert_to_features(example_batch):
       input_encodings = tokenizer(example_batch['input_text'],
2
                                      padding="max_length",
3
                                      max_length=16,
4
                                      truncation=True,
                                      return tensors="pt")
6
       target_encodings = tokenizer(example_batch['target_text'],
                                       padding="max_length",
8
                                       max_length=16,
                                       truncation=True,
10
                                       return_tensors="pt").input_ids
11
12
       labels with ignore index = []
13
       for labels_example in target_encodings:
14
           labels_example = [label if label != 0 else -100 for label in
15
               labels_example]
           labels_with_ignore_index.append(labels_example)
16
       encodings = {
18
           'input_ids': input_encodings['input_ids'],
           'attention_mask': input_encodings['attention_mask'],
20
           'labels': labels_with_ignore_index
21
       }
22
       return encodings
23
24
```

```
text_data = text_data.map(convert_to_features, batched=True,
remove_columns=text_data.column_names)
```

编码后的格式如下:

```
1 {
2  'input_ids': [49406, 3428, 267, 3965, 267, 42585, 269, 49407, 49407, ...],
3  'attention_mask': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, ...],
4  'labels': [49406, 42585, 32843, 1136, 518, 3965, 49407, 49407, ...]
5 }
```

说明:编码函数通过设置最大编码长度(如 max_length=16),将所有句子长度统一补零到最大长度,从而形成形状一致的 tensor,方便后续的批量处理和模型训练。

最后,我们通过以下命令将数据转换为 Tensor 格式,以便 collate_fn 能正确打包成 batch:

```
text_data.set_format(type="torch")
```

若不加该语句, DataLoader 会返回嵌套的 list, 可能导致结构错乱或训练错误。使用该命令后, 返回的内容会是如下形式的 Tensor:

```
torch.Size([4, 16]) # 四个样本,每个样本为长度为16的句子
```

效果对比:

- 不加该语句, DataLoader 返回的是 list, 不能直接进行 batch;
- 加上该语句后,返回的是 tensor,形状如 (batch_size, seq_len),更易于模型输入。

例子说明:

若原始字段为:

```
[101, 1005, 1012, 1006, 1012, 1007, 102]
```

则 batch 后:

- 加上 set_format: 得到一个 tensor, 形状为 (4, 7);
- 不加: 将返回一个 list, 其中每列为 tensor([101, 101, 101, 101])、tensor([1005, 1005, ...]) 等。

1.5 文本数据的动态 padding

在文本建模任务中,输入句子的长度可能差异显著。为保证批量训练时 tensor 尺寸统一, 常采用 padding 补齐的方式来对齐输入的序列长度。

固定长度 Padding

我们通常使用如下方式在编码阶段完成固定长度补齐:

```
input_encodings = tokenizer(
    example_batch['input_text'],
    padding="max_length",
    max_length=16,
    truncation=True,
    return_tensors="pt"
)
```

- padding="max_length" 表示所有句子都强制补齐到 max_length 的长度;
- max_length=16 指定最大长度为 16, 过长的句子将被截断;
- truncation=True 表示允许截断, 防止句子超长;
- return_tensors="pt" 返回 PyTorch 的 tensor 格式;

潜在问题: 若设置的 max_length 太短,长句会被截断导致信息损失;若设置太长,则导致内存浪费,训练效率下降。

动态 Padding

为提升灵活性和效率, 我们也可以采用 **动态 padding**, 即在 collate_fn 中根据每个 batch 内的句子最大长度进行补齐:

这时不进行提前补齐,而是保留原始编码长度。在 DataLoader 中定义如下自定义 collate 函数:

```
def collate_fn(batch):
    return tokenizer.pad(
        batch, # 输入为一个列表
    padding=True, # 自动根据最长句子补齐
    return_tensors="pt" # 输出 tensor 格式
    )
```

使用说明

若采用动态 padding, 需确保:

- 预处理阶段不进行固定长度 padding;
- 使用 DataLoader 时传入自定义 collate_fn;

完整流程示例如下:

```
# 不设置 max_length
text_data = text_data.map(tokenizer, remove_columns=text_data.column_names)
3
```

```
# 加載器中使用动态 padding
loader = torch.utils.data.DataLoader(
text_data,
batch_size=8,
shuffle=True,
collate_fn=collate_fn
)
```

文本通常长度不一, 默认 collate 函数无法处理, 需自定义函数动态 padding:

1.6 自定义 collate: prompt 拼接示例

```
def custom_collate_fn(batch):
    prompts_batch = []
    labels_batch = []

for item in batch:
    prompts_batch += item["prompts"]
    labels_batch += item["labels"]

return {"prompts": prompts_batch, "labels": labels_batch}
```

此函数将嵌套结构的 List["prompts"] 与 ["labels"] 拉平成统一形式,适配后续模型输入。

2 优化器的原理与实现

2.1 优化器简介

优化器(**Optimizer**)是深度学习中用于 **迭代更新模型参数**的关键组件,其目的是通过最小化损失函数,逐步逼近最优解。优化器根据参数的梯度信息,计算出更新步长,并施加在参数本身上以实现权重的迭代优化。

优化器的核心功能

- 管理参数组 (param_groups);
- 跟踪参数状态(如动量、均方梯度);
- 提供 step() 方法进行参数更新;
- 支持调度器和 state_dict 的存取;

常见优化器类型

• SGD (随机梯度下降): 最基础的优化方法;

• Momentum (动量法): 在 SGD 基础上引入历史梯度累积;

• Adam: 结合了 Momentum 与 RMSProp 的优点,具有自适应学习率能力;

2.2 SGD 与动量法实现: MySGDWithMomentum

MySGDWithMomentum 是基于 PyTorch Optimizer 的自定义动量优化器, 其核心思想为在参数更新中加入历史梯度:

$$v_t = \mu v_{t-1} + \nabla L(\theta)$$
 , $\theta = \theta - \eta v_t$ (1)

其中, μ 为动量因子, η 为学习率, v_t 为当前动量。

buf.mul_(momentum).add_(d_p)
p.data.add_(-lr, buf)

此实现中使用 momentum_buffer 存储历史梯度累积,能够加快收敛、减少震荡。 注意:初始化阶段需判断 momentum_buffer 是否存在,否则使用当前梯度初始化。

2.3 手动实现 SGD: MySGDManual

MySGDManual 是更原始的手动实现版本, 仅执行最基本的梯度下降:

$$\theta = \theta - \eta \nabla L(\theta) \tag{2}$$

p.data -= self.lr * p.grad

该实现无状态记录、无动量、也不支持参数组、仅适用于教学或极简场景。

附加说明: 需手动调用 zero_grad() 清空上一轮的梯度。

2.4 自定义 Adam 优化器: MyAdamOptim

Adam (Adaptive Moment Estimation) 结合了一阶动量和二阶动量估计:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) \nabla L(\theta) v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) (\nabla L(\theta))^2$$
(3)

使用偏差校正后更新参数:

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t} \theta = \theta - \eta \cdot \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon}$$

$$\tag{4}$$

对应代码片段为:

```
exp_avg.mul_(beta1).add_(grad, alpha=1 - beta1)
exp_avg_sq.mul_(beta2).addcmul_(grad, grad, value=1 - beta2)
bias_correction1 = 1 - beta1 ** step
bias_correction2 = 1 - beta2 ** step
p.data.addcdiv_(exp_avg, denom, value=-step_size)
```

2.5 手动实现 Adam: MyAdam

该版本未继承 torch.optim.Optimizer, 而是手动管理:

- 使用 dict 储存每个参数的 m, v;
- 手动实现偏差校正;
- 支持对每个参数单独更新;

```
m_hat = m / (1 - beta1 ** self.t)
v_hat = v / (1 - beta2 ** self.t)
update = self.lr * m_hat / (v_hat.sqrt() + self.eps)
p.data.add_(-update)
```

2.6 优化器与模型联动机制

无论是继承版还是手写版,优化器都必须接收模型的 parameters():

```
optimizer = MyAdam(model.parameters(), lr=1e-3)

for epoch in range(n_epochs):
    loss = compute_loss(model(inputs), labels)
    loss.backward()
    optimizer.step()
    optimizer.zero_grad()
```

注意事项:

- 必须调用 zero_grad(), 否则梯度将累积;
- loss.backward() 会自动将梯度存储在 param.grad 中;
- 优化器操作的是模型的"引用参数",参数会在原地更新;