Natural Language Processing I

6. 评测方法

WU Xiaokun 吴晓堃

xkun.wu [at] gmail

评测:精确率,召回率,F度量

回顾:两类误差

假阳 False positives (Type I errors)

- 查出错误信息
- 提高准确度 accuracy、精度 precision

假阴 False negatives (Type II errors)

- 没有查出正确信息
- 提高覆盖率 coverage、召回率 recall

回顾:两类误差

假阳 False positives (Type I errors)

- 查出错误信息
- 提高准确度 accuracy、精度 precision

假阴 False negatives (Type II errors)

- 没有查出正确信息
- 提高覆盖率 coverage、召回率 recall

评测: 模型的预测性能, 即预测正确率

预测与标注

首先考虑只有两个类的情况, 如正负面评价

- 预测值只有两种可能性: +, -
- 标注也只有两种可能性: T, F

预测与标注

首先考虑只有两个类的情况, 如正负面评价

- **预测值**只有两种可能性: +, -
- 标注也只有两种可能性: T, F

评测时需要将预测与标注两两组合进行对比

- 假阳: 错误的阳性; 预测是+, 但实际是F
- 假阴: 错误的阴性; 预测是-, 但实际是T

混淆矩阵

混淆 confusion 矩阵: 预测与标注对比的可视化

	Т	F	
Р	True Positive (TP)	False Positive (FP)	
N	False Negative (FN)	True Negative (TN)	

• 两种正确的预测

■ TP: 正确的阳性

■ TN: 正确的阴性

混淆矩阵

混淆 confusion 矩阵: 预测与标注对比的可视化

	Т	F	
Р	True Positive (TP)	False Positive (FP)	
N	False Negative (FN)	True Negative (TN)	

• 两种正确的预测

■ TP: 正确的阳性 ■ TN: 正确的阴性

评测: 计算预测的正确率

• 一定与正确的预测(TP和TN)有关

准确度

准确度 accuracy: 正确的预测所占百分比

	Т	F	
Р	TP	FP	
N	FN	TN	
			$A = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$

准确度

准确度 accuracy: 正确的预测所占百分比

	Т	F	
Р	TP	FP	
N	FN	TN	
			$A = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$

看起来像是很自然的度量

• 问题: 当类间数据不平衡时会失效

假设网页检索返回1·10⁶条信息

• 但只有100条是相关的, 比如**搜索

假设网页检索返回1·10⁶条信息

• 但只有100条是相关的, 比如**搜索

构造一个假的分类器: 对任何输入都输出"不相关"

• 准确度: $A = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} = 99.99\%$

假设网页检索返回1·10⁶条信息

• 但只有100条是相关的, 比如**搜索

构造一个假的分类器: 对任何输入都输出"不相关"

• 准确度: $A = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} = 99.99\%$

目标是发现罕见情况时, 越罕见问题就越严重

• 例如: 对罕见病检测都预测阴性

假设网页检索返回1·10⁶条信息

• 但只有100条是相关的, 比如**搜索

构造一个假的分类器: 对任何输入都输出"不相关"

• 准确度: $A = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} = 99.99\%$

目标是发现罕见情况时, 越罕见问题就越严重

• 例如: 对罕见病检测都预测阴性

推论: TP要更重要一些, 而TN会带来大量干扰信息

精确度、召回率

精确度 precision: 预测为+的结果中,正确(实际确实是)的百分比

召回率 recall: 标注为T的数据中,正确检测出来(预测阳性)的百分比

	Т	F	10000
Р	TP	FP	$P = \frac{TP}{TP + FP}$
N	FN	TN	11000
	$R=rac{TP}{TP+FN}$		

精确度、召回率

精确度 precision: 预测为+的结果中,正确(实际确实是)的百分比

召回率 recall: 标注为 T的数据中,正确检测出来(预测阳性)的百分比

	Т	F	10/316.00
Р	TP	FP	$P = \frac{TP}{TP + FP}$
N	FN	TN	
	$R = \frac{TP}{TP + FN}$		

注意:两者都只关注TP,而把容易带来干扰的TN排除了

• 例如医疗检测中的TN就是健康人

精确度、召回率

精确度 precision: 预测为+的结果中,正确(实际确实是)的百分比

召回率 recall:标注为T的数据中,正确检测出来(预测阳性)的百分比

	Т	F	10715.00
Р	TP	FP	$P = \frac{TP}{TP + FP}$
N	FN	TN	11000
	$R = \frac{TP}{TP + FN}$		

注意:两者都只关注TP,而把容易带来干扰的TN排除了

• 例如医疗检测中的TN就是健康人

前面例子:
$$R = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{0}{100} = 0\%$$

分类问题应用

精确度高:阳性置信度高;召回率高:阳性辨识力强。

• 如何确定辨识力? 选取阈值

分类问题应用


精确度高:阳性置信度高;召回率高:阳性辨识力强。

• 如何确定辨识力? 选取阈值

例如分类真值: [T, F, F]; 预测值: [0.7, 0.3, 0.5]


• 阈值0.5: $P=rac{TP}{TP+FP}=1/2$; $R=rac{TP}{TP+FN}=1$

Precision-Recall Curve



- 阈值0: 所有真值都检出; 阈值接近1: 所有真值都正确
 - 曲线越向右上角越好


Precision-Recall Curve



- 阈值0: 所有真值都检出; 阈值接近1: 所有真值都正确
 - 曲线越向右上角越好

Area Under Curve (AUC): 面积越大越好

准确度、精确度



• TP: 靶心附近; FP: 偏离靶心

	T	F	
Р	TP	FP	$P=rac{TP}{TP+FP}$
N	FN	TN	
			$A = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$

实际应用通常希望将两种度量 (精确度、召回率) 综合考虑

• 最常用的是加权调和平均 harmonic mean

$$F_{lpha}=rac{1}{lpharac{1}{P}+(1-lpha)rac{1}{R}}$$

实际应用通常希望将两种度量 (精确度、召回率)综合考虑

• 最常用的是加权调和平均 harmonic mean

$$F_{\alpha} = \frac{1}{\alpha \frac{1}{P} + (1 - \alpha) \frac{1}{R}}$$

• 调和平均是保守 conservative 度量: (相比算数平均) 较低的值权重更高

实际应用通常希望将两种度量 (精确度、召回率) 综合考虑

• 最常用的是加权调和平均 harmonic mean

$$F_{lpha} = rac{1}{lpha rac{1}{P} + (1 - lpha) rac{1}{R}}$$

• 调和平均是保守 conservative 度量: (相比算数平均) 较低的值权重更高

常用变换形式:
$$\beta^2 = \frac{1}{\alpha} - 1 \Rightarrow \beta^2 + 1 = \frac{1}{\alpha}$$

• β 的定义可以保证 $\frac{1}{\alpha}-1$ 非负

实际应用通常希望将两种度量 (精确度、召回率) 综合考虑

最常用的是加权调和平均 harmonic mean

$$F_{lpha} = rac{1}{lpha rac{1}{P} + (1 - lpha) rac{1}{R}}$$

• 调和平均是保守 conservative 度量: (相比算数平均) 较低的值权重更高

常用变换形式:
$$\beta^2 = \frac{1}{\alpha} - 1 \Rightarrow \beta^2 + 1 = \frac{1}{\alpha}$$

• β 的定义可以保证 $\frac{1}{\alpha}-1$ 非负

$$F_{lpha} = rac{rac{1}{lpha}}{rac{1}{P} + (rac{1}{lpha} - 1)rac{1}{R}} = rac{eta^2 + 1}{rac{1}{P} + eta^2rac{1}{R}}$$

F度量

F度量 F-measure: 精确度、召回率的加权调和平均

$$F_{lpha} = rac{1}{lpha rac{1}{P} + (1 - lpha) rac{1}{R}} = rac{eta^2 + 1}{rac{1}{P} + eta^2 rac{1}{R}}
onumber$$
 $F_{eta} = rac{(eta^2 + 1)PR}{eta^2 P + R}$

F度量

F度量 F-measure: 精确度、召回率的加权调和平均

$$F_{lpha} = rac{1}{lpha rac{1}{P} + (1 - lpha) rac{1}{R}} = rac{eta^2 + 1}{rac{1}{P} + eta^2 rac{1}{R}}
onumber$$
 $F_{eta} = rac{(eta^2 + 1)PR}{eta^2 P + R}$

• $\beta > 1$: 强调召回率; $\beta < 1$: 强调精确度

F度量

F度量 F-measure: 精确度、召回率的加权调和平均

$$F_{lpha} = rac{1}{lpha rac{1}{P} + (1 - lpha) rac{1}{R}} = rac{eta^2 + 1}{rac{1}{P} + eta^2 rac{1}{R}}$$
 $F_{eta} = rac{(eta^2 + 1)PR}{eta^2 P + R}$

• $\beta > 1$: 强调召回率; $\beta < 1$: 强调精确度

最常用的是 F_1 **度量**: $\beta = 1$

$$F_1 = \frac{2PR}{P+R}$$

Average Precision (AP)

精确度的加权和;权重: 召回率增量

$$AP = \sum_{k=0}^{n-1} [R(k) - R(k+1)] * P(k)$$

• R(n) = 0, P(n) = 1

Average Precision (AP)

精确度的加权和;权重: 召回率增量

$$AP = \sum_{k=0}^{n-1} [R(k) - R(k+1)] * P(k)$$

•
$$R(n) = 0, P(n) = 1$$

Mean Average Precision (mAP): 多类AP均值

$$AP = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} AP_k$$