# 布局

### Xmp

### 2019年3月1日

#### 摘要

在 LATEX 中每一个排版对象都是一个盒子。排版就是要把小盒子用空白间距粘在一起放到大盒子里,然后再依次嵌套到更大的盒子里。怎样优化这些大大小小的盒子是一门很深的学问。

# 目录

1	. 负面尺寸															1								
	1.1	国际标准																						1
	1.2	美国标准																						2
	1.3	尺寸详解																						2
2	页面	样式																						3
3	分栏																							4
4	分页																							4

### 1 页面尺寸

在排版时页面是最大的盒子。

人们在日常生活中可以见到多种规格的纸张,它们一般属于两大类标准:公制和美制。

#### 1.1 国际标准

C 系列的尺寸是 A 和 B 系列纸张尺寸的几何平均。

A(A0,841mm×1189mm) 系列常用于公文; B 系列常用于海报和护照 (B7,88mm×125mm); C 系列常用于信封,因为它恰好比 A 系列大一点,比如 A4 纸可以装在 C4 信封里,对折一下就可以装进 C5 信封,再对折一次装进 C6 信封。

#### 1.2 美国标准

在 1996 年推出 ANSIY14.1 作为遮羞布。它定义了 A, B, C, D, E 五种规格, A 就是 Letter, B 比 A 面积大一倍, C 比 B 大一倍, 依次类推。它们的长宽比不一致, B 和 C 比其他三种瘦很多。它们的尺寸倒是和 A4-A0 差不多, 如果不挑剔也可以混用。

#### 1.3 尺寸详解




图 1: 页面尺寸

1是一张 A4 纸,尺寸是 210mm×297mm 也就是 597pt×845pt。图中标注为 Body 的是正文区域,Header 是页眉,Footer 是页脚。

下面是会遇到的一些 IATEX 定义的尺寸宏变量。尺寸用的是 11pt, one side 的

- 1. 页边距, 1in。在微软 Word 里这个尺寸也很常见;
- 2. \oddsidemargin 或 \evensidemargin, 奇数或偶数页左边距, 46pt;

- 3. \textwidth, 正文宽度, 360pt, 可以放下大概 32 个汉字;
- 4. 597pt 减去左边的 1in+46pt 和中间的 360pt, 还剩下 119pt, 左右相差不到 1pt。如果双面打印的话,两面的正文部分恰好是重叠的;
- 5. 页边距, 1in;
- 6. \topmargin, 上边距, 18pt;
- 7. \headheight, 页眉高度, 12pt;
- 8. \headsep, 页眉与正文间距, 25pt;
- 9. \textheight, 正文高度, 595pt, 可以放下 38 行文字;
- 10.\footskip,正文与页脚基线间距,30pt。它比页眉的 12pt+25pt 小了 7pt,不理解的同学可以照照镜子,你左右是对称的,但是上下呢?
- 11. 845pt 减去上面全部尺寸, 还剩下 93pt, 比上面的 1in+18pt 多了 3pt。

当字号等发生变化时,上述某些尺寸也会发生一定的变化。比如我们把 oneside 改成 two-side,那么奇偶页的左边距就分别变成 22pt 和 70pt。但是奇数页右边空白恰好和偶数页左边空白相等,不会给双面打印造成困扰。

一般情况下我们无须改动 LATEX 的页面布局缺省设置。当有特殊需要时,可以使用\setlength 或\addtolength 来设置上述宏变量的值。

使用 geometry 宏包有更高级的用户接口。

### 2 页面样式

页面样式:页眉和页脚的内容。如下图:??是通过定义四个宏变量 oddhead, evenhead,

empty 页眉、页脚空白 plain 页眉空白,页脚含居中页码,非 book 文档类缺省值 headings 页脚空白,页眉含章节名和页码,book 文档类缺省值 myheadings 页脚空白,页眉含页码和用户自定义信息

图 2: 页面样式

oddfoot, evenfoot 来设置奇偶页的页眉和页脚。

- 1 \pagestyle{plain} %全局设置
- 2 \thispagestyle {empty}%单页设置

也可以如下代码定义。

其中第二行代码定义了 permanentdamagedhead 样式,定义这个特殊命令时一定要写成\ps@style 的样子;而在引用时,则写成\pagestylestyle。第三至六行分别定义了奇偶页的页眉和页脚;单面文档奇偶页样式一样,所以需要且只需要定义奇数页的页眉和页脚,偶数页的定义不起作用。

这段代码中的\hfill 是个弹性填充命令,它把两边的内容"推"得尽可能远。例中使用了特殊符号 @,所以要在第一行用\makeatletter 命令声明一下,暂时把它当正常符号用;用完之后,在最后一行用相应的\makeatother 命令恢复现场。

在自定义页面样式时,我们不仅可以在页眉和页脚里使用普通字符串,也可以使用一些宏变量来显示页码、章节号码和名称等. 如\thepage, thechapter, thesection, chaptername, sectionname, leftmark, rightmark。

```
1 \makeatletter
2
3 \newcommand{\ps@permanentdamagedhead}{
4 \renewcommand{\@oddhead}{whut \hfill xmp}
5 \renewcommand{\@oddfoot}{\hfill\thepage\hfill}
6 \renewcommand{\@evenhead}{whut \hfill xmp}
7 \renewcommand{\@evenfoot}{\@oddfoot}
8 }
9 \makeatother
```

关于这里的宏包有 fancyhdr。

就我目前的使用情况来说,我是用内置的样式即可,不想有过深的研究。

### 3 分栏

双栏:

```
\documentclass[twocolumn]{article}
```

使用 multicol 宏包有更多功能。

# 4 分页

 $ext{Leq} X$  通常都会自动分页,但浮动体较多时,自动分页的效果不好。需要手工插入分页命令:

- 1 \newpage
  - 4表示强烈要求分页,1表示自己决定:
- 1 \pagebreak[3]
  - 4表示强烈反对分页,1表示自己决定:
- 1 \nopagebreak [2]

排完此前所有浮动体:

1 \clearpage