计算机杂记

李佳 xmujiali@163.com

2021年4月15日

目录

第一章	Linux 配置	3
1.1	修改启动级别	3
1.2	添加用户和用户组	3
第二章	Linux 网络配置	5
2.1	SSH 自动掉线的解决办法	5
2.2	通过 sshfs 将远程服务器的文件挂载到本地	5
第三章	Linux 环境下编译、开发环境配置	7
第四章	CentOS 相关	8
4.1	CentOS 上网	8
4.2	CentOS 拨号上网	13
4.3	yum	13
4.4	安装 32 位的 lib	13
4.5	NSF 服务	13
4.6	远程安装系统	13
第五章	Ubuntu 相关	14
第六章	on IATEX	15
6.1	LATEX 基本命令	15
	6.1.1 使用 IATEX 抄录代码	15
6.2	字体	16
6.3	版面设计	16
6.4	标题	16

目录	2
日沢	Z
	-

6.5	表格	16
6.6	列表	16
6.7	数学式	16
6.8	插图	16
6.9	正文工具	16
6.10	浮动体	16
6.11	幻灯片: beamer	16
	$6.11.1 \ table of contents \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	16
第七章	on Python	17
第八章	on C	18
第九章	on Haskell	19

第一章 Linux 配置

1.1 修改启动级别

该方案是过时的!!!

安装 Linux 时如果选择安装了图形界面,系统会启动后会默认启动 Xwindows,如不希望如此可做如下操作:

以 root 用户修改/etc/inittab, 找到 id:x:initdefault: 一行, x=3 为文本方式 x=5 为 Xwindow 方式, 重启机器即可生效

1.2 添加用户和用户组

- 建用户 adduser phpq //新建 phpq 用户 passwd phpq //给 phpq 用户设置密码
- 建工作组 groupadd test //新建 test 工作组
- 新建用户同时增加工作组
 useradd -g test phpq //新建 phpq 用户并增加到 test 工作组
 参数说明: -g 所属组 -d 家目录 -s 所用的 SHELL 类型
- 给已有的用户增加工作组
 usermod -G groupname username
 或
 gpasswd -a user groupadd

• 临时关闭

在/etc/shadow 文件中属于该用户的行的第二个字段(密码)前面加上*就可以了。想恢复该用户,去掉*即可。或者使用如下命令关闭用户账号:

passwd peter -l 重新释放: passwd peter -u

• 永久性删除用户账号

userdel peter

groupdel peter

usermod -G peter peter // 强制删除该用户的主目录和主目录下的所有文件和子目录

 从组中删除用户 编辑/etc/group 找到 GROUP1 那一行, 删除 A。或者用命令: gpasswd -d A GROUP

• 显示用户信息 id user

cat /etc/passwd

第二章 Linux 网络配置

2.1 SSH 自动掉线的解决办法

SSH 连接总是隔一段时间没有输入时就断开,解决办法如下:

• 服务端配置

sudo vi /etc/ssh/sshd_config ClientAliveInterval 60 # 服务端主动向客户端请求响应的间隔 ClientAliveCountMax 10 # 服务器发出请求后客户端没有响应的次数达到一定 sudo restart ssh

• 客户端配置

sudo vi /etc/ssh/ssh_config # 或 vi ~/.ssh/config
TCPKeepAlive=yes
ServerAliveInterval 60 # 客户端主动向服务端请求响应的间隔

• ssh 时添加选项:

ssh —i <key—file > —o StrictHostKeyChecking=no —o TCPKeepAlive=yes —o 上面方式任选一种,推荐客户端配置方式。

2.2 通过 sshfs 将远程服务器的文件挂载到本地

假定用户 jli 可以通过 SSH 连接到远程服务器。为避免反复使用 scp 交换文件,可以直接把远程服务器上的目录挂载到本地。具体方案如下:

• 安装 sshfs

sudo apt install sshfs
要检查 fuse 组是否存在
cat /etc/group | grep 'fuse'
如果该组不存在,须创建 fuse 组
sudo groupadd fuse
如果用户 jli 不在 fuse 组中,将其加入
sudo usermod —a —G fuse jli
搞完后最好重新登录下

• 安装 sshfs

```
# sshfs 语法如下:
sshfs [user@]host:[directory] mountpoint [options]
# 我要把服务器 chem174上的/home/jli 目录
# 挂载到本地的/home/jli/remote/174下:
sshfs jli@chem174:/home/ /home/jli/remote/174
```

搞定! 就像操作本地文件操作远程文件吧!

第三章 Linux 环境下编译、开发 环境配置

第四章 CentOS 相关

4.1 CentOS 上网

在 RHEL 或者 CentOS 等 Redhat 系的 Linux 系统里,跟网络有关的主要设置文件如下:

/etc/host.conf # 配置域名服务客户端的控制文件

/etc/hosts # 完成主机名映射为IP地址的功能

/etc/resolv.conf # 域名服务客户端的配置文件,用于指定域名服务器的位置

/etc/sysconfig/network # 包含了主机最基本的网络信息,用于系统启动

/etc/sysconfig/network-script/ #系统启动时初始化网络的一些信息 /etc/xinetd.conf #定义了由超级进程xinetd启动的网络服务

/etc/networks # 完成域名与网络地址的映射

/etc/protocols # 设定了主机使用的协议以及各个协议的协议号

/etc/services # 设定主机的不同端口的网络服务

开启, 关闭 eth0 网卡, 注意网卡的名字可能不一样

ifup eth0

ifdown eth0

CentOS 查询 IP 地址,输入下面的命令:

ip -4 add

CentOS 打开/关闭网络连接,输入下面的命令:

ifup ens192 ifdw ens192

CentOS 重启网络服务,输入下面的命令:

systemctl retart network.service

或

systemctl restart network

CentOS 启动网络服务,输入下面的命令: systemctl start network.service

或

systemctl start network

CentOS 停止网络服务,输入命令:

systemctl stop network.service

或

systemctl stop network

下面逐个文件说明配置方法:

/etc/host.conf 文件的默认信息如下:

multi on

允许主机拥有多个IP地址

order hosts, bind

主机名解析顺序,即本地解析,DNS域名解析的顺序

这个文件一般不需要我们修改,默认的解析顺序是本地解析,DNS 服务器解析,也就是说在本系统里对于一个主机名首先进行本地解析,如果本地解析没有,然后进行 DNS 服务器解析。

• /etc/hosts

文件默认的内容大概如下:

127.0.0.1 butbueatiful localhost.localdomain localhost

::1 localhost6.localdomain6 localhost6

可见,默认的情况是本机 ip 和本机一些主机名的对应关系,第一行是 ipv4 信息,第二行是 ipv6 信息,如果用不上 ipv6 本机解析,一般把该行注释掉。第一行的解析效果是,butbueatiful localhost.localdomain localhost 都会被解析成 127.0.0.1, 我们可以用 ping 试试。

[root@butbueatiful ~]# ping -c 3 butbueatiful

PING butbueatiful (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from butbueatiful (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.061 ms

64 bytes from butbueatiful (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.052 ms

64 bytes from butbueatiful (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.051 ms

--- butbueatiful ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms rtt min/avg/max/mdev = 0.051/0.054/0.061/0.009 ms

[root@butbueatiful ~]# ping -c 3 localhost.localdomain PING butbueatiful (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from butbueatiful (127.0.0.1): $icmp_seq=1 ttl=64 time=0.055 ms$

64 bytes from butbueatiful (127.0.0.1): $icmp_seq=2$ ttl=64 time=0.035 ms

64 bytes from butbueatiful (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.050 ms

--- butbueatiful ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms rtt min/avg/max/mdev = 0.035/0.046/0.055/0.011 ms

看到上面的结果,你可能会问为什么 ping localhost.localdomain 的时候,下面显示的是却是 butbueatiful,这是因为第一个主机名 butbueatiful 后面的那些主机名其实都是 butbueatiful 的主机别名。

如果我们要追加新的本地解析,比如我们希望在我们的机器里把 yyyy.com 和 www.yyyy.com 都解析成 192.168.0.100,那么就追加如下一句即可: 192.168.0.100 yyyy.com www.yyyy.com

同样,在这里,www.yyyy.com 是 yyyy.com 的主机别名。 如果你仔细一想,会发现,其实这个文件是很危险的,如果有人恶意修 改了你这个文件,比如把淘宝的网站域名解析到了他的钓鱼网站,那 你就要中招了。

• /etc/resolv.conf

指定域名解析的 DNS 服务器 IP 等信息, 配置参数一般接触到的有 4 个:

nameserver # 指定DNS服务器的IP地址

 domain
 # 定义本地域名信息

 search
 # 定义域名的搜索列表

sortlist # 对gethostbyname返回的地址进行排序

但是最常用的配置参数是 nameserver, 其他的可以不设置, 这个参数 指定了 DNS 服务器的 IP 地址, 如果设置不正确, 就无法进行正常的 域名解析。

一般来说,推荐设置 2 个 DNS 服务器,比如我们用 google 的免费 DNS 服务器,那么该文件的设置内容如下:

nameserver 8.8.8.8

nameserver 8.8.4.4

同样,这个文件也是危险的,如果被人恶意改成了他自己的 DNS 服务器,他就可以为所欲为的控制你通过域名访问的每个目的地了,这就是常说的 DNS 劫持。

 /etc/sysconfig/network 典型的配置如下:

NETWORKING=yes NETWORKING_IPV6=no HOSTNAME=butbueatiful GATEWAY=192.168.0.1

参数简要解释:

NETWORK # 设置网络是否有效, yes有效, no无效

NETWORKING_IPV6 # 设置ipv6网络是否有效, yes有效, no无效

HOSTNAME # 设置服务器的主机名,最好和/etc/hosts里设置一样,否则在使用

GATEWAY # 指定默认网关IP

• ifcfg-ethX

设置对应网口的 IP 等信息, 比如第一个网口, 那么就是/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0, 配置例子:

参数简要解释: \\

TYPE=Ethernet #类型=以太网络\\

PROXY_METHOD=none #代理模式\\

BROWSER_ONLY=no\\

BOOTPROTO=none #开机协议\\

DEFROUTE=yes\\

IPV4_FAILURE_FATAL=no\\

IPV6INIT=yes\\

IPV6_AUTOCONF=yes\\

IPV6_DEFROUTE=yes\\

IPV6_FAILURE_FATAL=no\\

IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy\\

NAME=ens32\\

 ${\tt UUID=0e6d72a7-8a6c-43ac-aef2-25d165562fd0} \label{eq:uuid} \\$

DEVICE=ens32 #设备\\

ONBOOT=yes #启动或者重启网络时,是否启动该设备,yes是启动,no是不启

IPADDR=192.168.1.15 #IP地址\\
PREFIX=24 #子网掩码\\

GATEWAY=192.168.1.1 #网关\\

DNS1=192.168.1.2 #DNS服务器地址\\

IPV6_PRIVACY=no #IPV6协议\\

说明如下:\\

DEVICE 设备名,不要自己乱改,和文件ifcfg-ethX里的ethX要一致\\

BROADCAST 广播地址\\

HWADDR 物理地址,这个你不要乱改\\

IPADDR IP地址\\
NETMASK 子网掩码\\

ONBOOT 启动或者重启网络时,是否启动该设备,yes是启动,no是不启动\\

BOOTPROTO 开机协议,最常见的三个参数如下:\\

static(静态IP)\\

none(不指定,设置固定ip的情况,这个也行,但是如果要设定多网口绑定bond的时候,必须dhcp(动态获得IP相关信息)

• route-ethX

比如第一个网口 eth0 的路由信息,那么就是/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0:

比如我们现在有这样一个需求,通过 eth0 去网络 172.17.27.0/24 不走 默认路由,需要走 192.168.0.254,那么我们第一反应,肯定是用 route 命令追加路由信息:

[root@butbueatiful ~]# route add -net 172.17.27.0 netmask 255.255.255.0 gw 192. 可是,你没意识到的是,这样只是动态追加的而已,重启网络后,路由信息就消失了,所以[root@butbueatiful ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 #追加

172.17.27.0/24via 192.168.0.254

这下即使重启网络, 重启系统, 该路由也会自动加载, 当然了, 如果你没有这样的需要, 那

4.2 CentOS 拨号上网

4.3 yum

4.4 安装 32 位的 lib

- 4.5 NSF 服务
- 4.6 远程安装系统

第五章 Ubuntu 相关

第六章 on IATEX

6.1 IAT_EX 基本命令

6.1.1 使用 I₄TFX 抄录代码

抄录代码可以使用 lstlisting 环境, 抄录 C 代码的办法如下:

```
\begin{lstlisting}[language=C]
int main(int argc, char ** argv)
{
printf("Hello world!\n");
return 0;
}
\end{lstlisting}
其显示效果如下:
int main(int argc, char ** argv)
printf("Hello_{\sqcup}world ! \backslash n");
return 0;
}
抄录 Python 如下:
\begin{lstlisting}[language=Python]
from pyx import *
g = graph.graphxy(width=8)
g.plot(graph.data.function("y(x)=sin(x)/x", min=-15, max=15))
```

```
g.writePDFfile("function")
print r'\includegraphics{function}'
\end{lstlisting}

其显示效果如下:

from pyx import *
g = graph.graphxy(width=8)
g.plot(graph.data.function("y(x)=sin(x)/x", min=-15, max=15))
g.writePDFfile("function")
print r'\includegraphics{function}'
```

- 6.2 字体
- 6.3 版面设计
 - 6.4 标题
 - 6.5 表格
 - 6.6 列表
 - 6.7 数学式
 - 6.8 插图
- 6.9 正文工具
- 6.10 浮动体
- 6.11 幻灯片: beamer

6.11.1 tableofcontents

第七章 on Python

第八章 on C

第九章 on Haskell