移动适配和切图方案

三个问题

- 高清屏
- 宽高计算
- 字体计算

先看个页面问题



先说下设备像素比

dpr: 设备像素比

window.devicePixelRatio

<meta type="viewport"> content

dpr: 设备像素比



所以。。

640px的宽度在dpr=2的宽度在的屏上长度是320px

REM 是什么

em vs rem

- 这是20px字体
- 这是lem的字体
- 这是1.5em的字体
 - 这是1.2em的字体
 - 这是20px字体
 - 这是1rem的字体
 - 这是1.5rem的字体
 - 这是1.2rem的字体

REM

document.documentElement

<HTML>的 font-size

扫完盲,直接说结论

结论

- 布局使用: rem
- 字体使用百分比

设置html的font-size 用于rem基准值

```
var docEl = document.documentElement;
var width = docEl.getBoundingClientRect().width;
var rem = width / 10;
docEl.style.fontSize = rem + 'px';
```

页面head顶部引入 flexible.js

设置body的font-size 用于页面字体基准值

```
[data-dpr="1"] body{
   font-size: $font-baseline;
[data-dpr="2"] body{
   font-size: $font-baseline * 2;
[data-dpr="2.5"] body{
    font-size: $font-baseline * 2.5;
[data-dpr="2.75"] body{
   font-size: $font-baseline * 2.75;
[data-dpr="3"] body{
   font-size: $font-baseline * 3;
```

页面宽高和字体怎么计算?

- 根据设计稿宽度设置baseline
- 根据标注 原比例 切图

bsass的两个mixin

```
@import 'bsass/base';
$rem-baseline: 64px;
$font-baseline: 12px;
.demo{
    @include rem(padding, 20px 30px);
    @include rem(height, 200px);
    //文字需要提前除以dpr
    @include fontsize(24px);
}
```



\$rem-baseline 怎么定?

根据视觉稿宽度/10

\$font-baseline 怎么定?

统一设置为12px!?

一定注意百分比会叠加的!

720的视觉稿怎么切?

- 宽高是多少就写多少,等比例切图
- 字体是多少就写多少,等比例切图

举个例子

720视觉稿中360x360的div

360px/2.25 = 160px

```
.demo{
    width: 160px;
    height: 160px;
}
```

举个例子

720视觉稿中360x360的div

```
@import 'bsass/base';
$rem-baseline: 72px;
.demo{
    @include rem(width, 360px);
    @include rem(height, 360px);
}
```

算一算

- html字体: 1rem=640px/10=64px
- viewport: scale = 1/dpr = 0.5
- css的宽: 360px/72px = 5rem
- $5\text{rem}^*64\text{px}^*0.5 = 160\text{px}$

Powered By nodePPT v1.2.4