Costruire un device driver per Linux

Testo di riferimento:

Alessandro Rubini, Jonathan Corbet, *Linux Device Drivers*, seconda edizione, O'Reilly 2001

Scaricabile liberamente: vedi http://matteo.vaccari.name/so/#testo

1

Esempio di uso

```
$ gcc -c -I/usr/src/linux/include/ hello.c
$ su
Password:
# insmod hello.o
Hello, world!
# rmmod hello
Goodbye, world!
#
```

Un semplice modulo

```
#define __KERNEL__
#define MODULE
#include <linux/module.h>

MODULE_LICENSE("GPL");
int init_module() {
   printk("<1>Hello, world!\n");
   return 0;
}
int cleanup_module() {
   printk("<1>Goodbye, world!\n");
}
```

2

Per vedere quali moduli sono caricati

```
$ lsmod
Module
                      Size Used by
                                      Not tainted
ds
                      6624
                            1
i82365
                     22416
                            1
eepro100
                     17264 1
                     25504 0 (unused)
esssolo1
                      9148
apm
```

Notare l'usage count

Un modulo può modificare il suo usage count

Quando l'usage count è a 0, il modulo può essere scaricato

4

Le due componenti fondamentali di un modulo

int init_module(void);

- chiamata quando il modulo è caricato
- serve a dichiarare al kernel quello che il modulo sa fare
- restituisce 0 per indicare successo

void cleanup_module(void);

- chiamata quando il modulo è scaricato
- dobbiamo ritirare tutte le dichiarazioni fatte in init_module()

printk

Non possiamo usare stdio nel kernel

Non possiamo usare nessuna libreria!

printk è la versione kernel di printf

"<1>" è la priorità del messaggio (vedi /usr/include/sys/syslog.h)

Simboli di preprocessor

Perché #define __KERNEL__?

⇒ perché i file di include sono usati occasionalmente nei programmi applicativi; il simbolo __KERNEL__ dice che stiamo compilando codice che eseguirà in modo kernel

Perché #define MODULE?

⇒ perché alcuni driver possono essere compilati sia come moduli che linkati staticamente nel kernel; il simbolo MODULE dice che stiamo compilando codice che eseguirà come modulo

Perché MODULE_LICENSE("GPL")?

Dobbiamo dichiarare una licenza libera

Altrimenti installare il modulo contamina (taint) il kernel

insmod hello.o

Warning: loading hello.o will taint the kernel: no license

See http://www.tux.org/lkml/#s1-18 for information about tainted modul

Registrare un character driver

- major: il major number desiderato
- name: il nome del device
- fops: insieme di procedure
- restituisce: 0 se ha successo, < 0 se fallisce

Va chiamato in init_module();

Il major number può essere scelto fra quelli a disposizione per esperimenti (p. es. 42)

(punti extra per chi sa perché proprio 42...:-)

9

Il contraltare

int unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name);

- major, name: devono avere gli stessi valori passati a register_chrdev()
- restituisce: 0 se ha successo, < 0 se fallisce

Va chiamata in cleanup_module();

Cosa succede se scarichiamo il modulo con rmmod(1), ma dimentichiamo di eseguire unregister_chrdev() nella cleanup_module() ?

 \Rightarrow disastro!

(occorre fare un reboot)

10

Esempio di uso di register_chrdev()

#define MY_MAJOR 42

result = register_chrdev(MY_MAJOR, ''mydevice'', &my_fops);
if (result < 0) {
 printk(KERN_WARNING ''mydevice: can't get major %d\n'', MY_MAJOR);
 /* restituiamo un risultato negativo;
 il modulo non verrà caricato */
 return result;
}</pre>

File Operations

Linux ragiona in modo object-oriented

Un "file" è una classe astratta

I suoi "metodi" sono raccolti nella struct file_operations

struct file_operations ha il ruolo di una interface di Java

Abbiamo un metodo per ogni syscall relativa a un file

Un driver può lasciare NULL i puntatori a metodi che non implementa

11

```
In <|iinux/fs.h>

struct file_operations {
  loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
  ssize_t (*read) (struct file *, char *, size_t, loff_t *);
  ssize_t (*write) (struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
  int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned lo int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
  int (*open) (struct inode *, struct file *);
[...]
};
```

```
Utilizziamo una variabile globale struct file_operations my_fops;
```

La inizializziamo in init_module():

```
my_fops.open = my_open;
my_fops.read = my_read;
[...]
```

Tutti gli altri campi restano a NULL

14

La struct file

Non centra niente con FILE di stdio.h

Rappresenta un file aperto

Contiene i dati su cui operano le file_operations

Definita in linux/fs.h>; alcuni campi sono:

```
loff_t f_pos;
posizione corrente nel "file"

struct file_operations *f_op;
contiene un puntatore alle fops passate con register_chrdev()

void *private_data;
può essere usata dal driver per conservare dati privati
```

La open()

int my_open(struct inode *inode, struct file *filp);

- inode: identifica il file speciale sul disco che è stato aperto
- filp: dati allocati dal kernel per questa open

cosa deve fare la open() di un driver:

- incrementa l'usage count
- inizializza il dispositivo se necessario
- alloca dati privati e li assegna a filp->private_data

16

15

Usare il minor number

int my_open(struct inode *inode, struct file *filp);

Il minor number si trova in inode->i_rdev (Occorre usare la macro MINOR())

Il minor number può essere usato dal driver in due modi

- identificare dispositivi diversi
- aprire lo stesso dispositivo in modi diversi

es.

```
/dev/hda1 e /dev/hda2 sono lo stesso device, ma partizioni diverse /dev/hda1 e /dev/hdb1 sono device diversi
```

brw-rw	1 root	disk	3,	1 Ju	n 9	2002	/dev/hda1
brw-rw	1 root	disk	3,	2 Ju	n 9	2002	/dev/hda2
brw-rw	1 root	disk	3,	65 Ju	n 9	2002	/dev/hdb1
brw-rw	1 root	disk	3,	66 Ju	n 9	2002	/dev/hdb2

17

I nostri "device"

```
/dev/scull0, /dev/scull1, /dev/scull2, /dev/scull3
con major = 42 e minor ∈ {0,1,2,3}

("scull": vedi il Rubini)
creati con

# mknod /dev/scull0 c 42 0
# mknod /dev/scull1 c 42 1
# mknod /dev/scull2 c 42 2
# mknod /dev/scull3 c 42 3
```

Ciascun *scull* permette di accedere a una zona di memoria *globale* e *persistente* di max 4000 byte

18

Implementazione di Scull_Dev

Allochiamo memoria staticamente

```
Ci serve una struttura dati per ogni "device"
```

```
#define NR_SCULL_DEVICES 4
Scull_Dev scull_devices[NR_SCULL_DEVICES];
```

I semafori vanno inizializzati: mettiamo questo codice nella nostra module_init()

```
for (i=0; i<NR_SCULL_DEVICES; i++) {
   sema_init(&scull_devices[i].sem, 1);
}</pre>
```

La nostra open()

C'è una race condition in guesto codice; riuscite a vederla?

21

Trova la race condition

Una race condition si verifica in generale quando manipolo variabili globali

In guesto caso ho una race condition su scull_trim(dev)

Per evitarla uso il semaforo:

```
if ((filp->f_flags & O_ACCMODE) == O_WRONLY) {
   if (down_interruptible(&dev->sem)) return -ERESTARTSYS;
   scull_trim(dev);
   up(&dev->sem);
}
```

22

Alcune parole sui semafori del kernel

if (down_interruptible(&dev->sem)) return -ERESTARTSYS;

Se la down_interruptible() restituisce nonzero, vuol dire che abbiamo ricevuto un signal

La down() invece non permette di ricevere signal

(Ma rischio di creare processi che non possono essere uccisi...)

-ERESTARTSYS dice al chiamante che la operazione è stata interrotta da un signal

read() e write()

ssize_t read(struct file *filp, char *buf, size_t count, loff_t *offp);
ssize_t write(struct file *filp, const char *buf, size_t count, loff_t *offp);

- filp: puntatore a file
- buf: area dati da trasferire
- count: dimensione del buffer
- offp: posizione di I/O

Il succo di read() e write() è copiare dati fra spazio kernel e spazio utente

Non possiamo usare memcpy(): cosa succede se accedendo a *buf abbiamo un page fault?

23

Come copiare dati fra spazio kernel e spazio utente?

Linux offre due funzioni che risolvono il problema:

unsigned long copy_to_user(void *to, const void *from, unsigned long count);

unsigned long copy_from_user(void *to, const void *from, unsigned long count);

Queste funzioni controllano anche che l'indirizzo sia corretto (appartiene allo spazio di indirizzamento del processo, ecc.)

25

Il valore restituito da read()

- positivo: il numero di byte letti (può essere meno di count)
- zero: siamo a end-of-file
- negativo: condizione di errore. Il valore indica il motivo dell'errore (es. -EFAULT: bad address). Vedi linux/errno.h> per i valori possibili

Nota:

Le applicazioni utente ricevono sempre -1 in caso di errore; il valore specifico è nella variabile ermo

Come vengono usati gli argomenti di read() ssize_t dev_read(struct file *file, char *buf, size_t count, loff_t *ppos); struct file Buffer Buffer f count (in the driver) (in the f flags application f_mode or libc) f_pos copy_to_user() **Kernel Space User Space** (nonswappable) (swappable) 26

```
ssize_t scull_read(struct file *filp, char *buf, size_t count,
    loff_t *f_pos)
{
    Scull_Dev *dev = (Scull_Dev *) filp->private_data;
    int ret = 0;

    if (down_interruptible(&dev->sem)) return -ERESTARTSYS;

    if (*f_pos >= dev->size) goto out;
    if (*f_pos + count > dev->size) count = dev->size - *f_pos;
    if (copy_to_user(buf, dev->data + *f_pos, count)) {
        ret = -EFAULT; /* bad address */
        goto out;
    }

    *f_pos += count;
    ret = count;

out:
    up(&dev->sem);
    return ret;
}
```

Il valore restituito da write()

- positivo: il numero di byte scritti (può essere meno di count)
- zero: non ha scritto nulla. Non è un errore.
- negativo: condizione di errore. Il valore indica il motivo dell'errore

29

```
ssize_t scull_write(struct file *filp, const char *buf, size_t count,
   loff_t *f_pos)
  Scull_Dev *dev = (Scull_Dev *) filp->private_data;
 int ret = -ENOMEM; /* default in caso di errore: out of memory */
 if (down_interruptible(&dev->sem)) return -ERESTARTSYS;
 if (*f_pos + count > MAX_SCULL_SIZE) {
   ret = -ENOSPC; /* no space left on device */
   goto out;
  /* se la scrittura va oltre la dimensione corrente, devo riallocare
     il buffer del device */
  if (*f_pos + count > dev->size) {
   void * p = kmalloc(*f_pos + count, GFP_KERNEL);
   if (!p) goto out;
   memcpy(p, dev->data, dev->size);
   kfree(dev->data);
    dev->data = p;
                                                           30
```

```
if (copy_from_user(dev->data, buf, count)) {
   ret = -EFAULT; /* bad address */
   goto out;
}
*f_pos += count;
ret = count;
if (*f_pos > dev->size) dev->size = *f_pos;
out:
   up(&dev->sem);
   return ret;
}
```

int release(struct inode *, struct file *);

Viene chiamata quando il file viene chiuso (da <u>tutti</u> i processi che l'hanno aperto)

Potremmo usarla per rilasciare la memoria ... se scull non fosse persistente

Invece il rilascio lo dobbiamo fare in module_cleanup()

31

Interrupt service routines

Per poter ricevere un interrupt, il driver deve "registrarlo" al sistema operativo (durante la "open")

33

```
int request_irg(unsigned int irg,
    void (*handler)(int, void *, struct pt_regs *),
    unsigned long flags,
    const char *dev_name,
    void *dev_id):
unsigned int irq
    This is the interrupt number being requested.
void (*handler)(int, void *, struct pt_regs *)
    The pointer to the handling function being installed. We'll discuss the argu-
    ments to this function later in this chapter.
unsigned long flags
    As you might expect, a bit mask of options (described later) related to inter-
    rupt management.
const char *dev_name
    The string passed to request_irq is used in /proc/interrupts to show the owner
    of the interrupt (see the next section).
void *dev_id
    This pointer is used for shared interrupt lines. When no sharing
    is in force, dev_id can be set to NULL, but it a good idea
```

34

Osservare quali interrupt sono riservati

```
$ cat /proc/interrupts
             CPUO
                         CPU1
   0:
          34584323
                     34936135
                                  IO-APIC-edge
                                                  timer
   1:
           224407
                       226473
                                  IO-APIC-edge
                                                  keyboard
   2:
                                        XT-PIC
                                                  cascade
           5636751
                       5636666
                                 IO-APIC-level
                                                  eth0
   5:
                                 IO-APIC-level
  9:
                            0
                                                  acpi
 10:
           565910
                        565269
                                 IO-APIC-level
                                                  aic7xxx
           889091
                        884276
                                  IO-APIC-edge
                                                  PS/2 Mouse
 12:
 13:
                            0
                                        XT-PIC
                                                  fpu
15:
          1759669
                      1734520
                                  IO-APIC-edge
                                                  ide1
NMT:
          69520392
                     69520392
          69513717
                     69513716
LOC:
ERR:
```

Come faccio a sapere qual'è la mia linea di interrupt?

- a) probing
- b) mi affido ai default "ben noti" per questo device, se esistono

```
switch(short_base) {
  case 0x378: my_irq = 7; break;
  case 0x278: my_irq = 2; break;
  case 0x3bc: my_irq = 5; break;
}
```

35