目 录

引言

第一章 地震勘探方法概述

第二章 地震波及其描述

第三章 地震波传播的动力学特征

第四章 粘弹介质地震波的动力学问题

第五章 地震波的反射、透射和折射

第六章 地震波运动学(几何地震学)

第七章 地震勘探野外工作方法

第八章 地震波速度的影响因素及测定方法

第二章 地震波及其描述 2-1地震子波的概念


一、子波的概念

子波术语是源于信号分析领域,是个广义概念,在信号分析领域中,子波定义为:


具有确定起始时间,能量有限的信号,广义地讲,输入信号经某一系统作用后有新的输出,子波(wavelet)

二、地震子波的概念(seismic wavelet)


由人工震源激发的,经地下介质传播一定距离后,波 形趋于稳定,具有确定起始时间和有限能量、短时间内衰 减的一个非周期性脉冲振动。通常由1-2个视周期组成的 地震脉冲。




理解地震子波:




子波





地震子波是地震记录的基本元素



测井记录

反射系数:
$$R = \frac{\rho_2 V_2 - \rho_1 V_1}{\rho_2 V_2 + \rho_1 V_1}$$
 地震剖面

§ 2-2 地震子波的静态描述

通常采取两种途径来描述地震子波,即<mark>静态描述和动</mark>态描述。

一、地震子波频谱分析(静态描述)


地震子波其振动的一个基本属性是振动的非周期性, 因此,对于它的描述应有别于描述**周期振动**的振幅、频率、 相位等参数,而用**振幅谱、相位谱**(或合称为**频谱**)等概 念来描述。

地震子波在时间域内表示,是个时间函数:

$$b(t) = \begin{cases} b(t) & t \ge 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



地震子波



周期振动

利用Fourier变换理论: $b(t) = \int_{-\infty}^{\infty} B(f)e^{i2\pi f t}df \qquad (2-1)$

$$B(f) = \int_{-\infty}^{\infty} b(t)e^{-i2\pi ft}dt$$
 (2-2)


B(f)称为子波b(t)的频谱,一般是复变函数,表示一个非周期振动b(t)与周期的谐和振动之间的关系。

它的物理意义是: 任何一个非周期振动b(t)是由无限多个不同频率、不同初始相位、不同振幅的简谐振动之和构成。

$$B(f) = |B(f)|e^{i\varphi(f)}$$


|B(f)|:表示每一个简谐振动分量的振幅,称为振幅谱


 $\varphi(f)$:表示每一个简谐振动分量的初始相位,称为相位谱



不同频率、不 同初始相位、不同 振幅的简谐振动

实际地震数据及其频谱







一炮地震记录

振幅谱

地震数据的 **时频分析**




地震波频谱分析的物理意义




时间域不同频率的简谐振动


地震波频谱分析的物理意义




对应频率域的振幅谱

地震波频谱分析的物理意义









几个没有相位延迟、振幅相同的余弦波的总和产生一个带限对称子波

与前图中相同的余弦波成分,但有 -0.2s的常数时移。



相同的余弦分量,但对每一个有90 度的常数相移,零点跨过t=0线,这些 余弦波的总和产生一个**不对称子波**



线性相移与常数相移的组合产生一 个**时移不对称子波**

地震子波的频率范围可能很宽,也可能很窄,取决于激发条件、地层因素、接收条件和仪器因素。一般频谱范围在几到几十Hz→上百Hz→几百Hz


通过频谱分析可见,地震波<mark>不是单一频率</mark>的,所以用 频谐表示

二、地震子波的相位特征

地震子波通常是非零相位的,分为:

最小相位子波: 能量延迟最小,主要能量集中在前部分最大相位子波: 相位延迟谱最大,主要能量集中在后部混合相位子波: 子波耦合时(多个褶积)既有最大又有


最小称混合相位子波,子波能量集中在子波的中部。




在地震勘探理论研究(如数值模拟)及数据处理中还经常使用零相位子波,最典型且常用的是Ricker子波,其数学表达式及其频谱如下:

$$b(t) = \left[1 - 2(\pi f_0 t)^2\right] \cdot e^{-(\pi f_0 t)^2}$$

$$\mathbf{B(f)} = \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}}\right) \left(\frac{f^2}{f_0^2}\right) e^{-\left(\frac{f}{f_0}\right)^2}$$





Ricker子波及其频谱



$$b(t) = (1 - 2\pi^2 f_0^2 t^2) \exp(-\pi^2 f_0^2 t^2)$$

Ricker子波及其频谱






时间域

频率域

$$b(t) = (1 - 2\pi^2 f_0^2 t^2) \exp(-\pi^2 f_0^2 t^2)$$

 f_0 : 主频,或称峰值频率

Butterworth带通子波



时间域

$$B(\omega) = \frac{1}{(\omega - \beta_1)(\omega - \beta_2)...(\omega - \beta_n)}$$

$$\beta_k = e^i(\frac{2\pi k - \pi}{n}); k = 1, 2, ...n$$

通常可以作为带通滤波器来使用


三、地震子波(地震波)的动力学参数

动力学基本参数:振幅谱、相位谱

$$b(t) = \int_{-\infty}^{\infty} B(f)e^{i2\pi ft}df \qquad (2-1)$$

$$B(f) = \int_{-\infty}^{\infty} b(t)e^{-i2\pi ft}dt \qquad (2-2)$$

式(2-1),式(2-2)是一对傅氏变换对,具有单值对应关系,即任何形状的地震波都有单一地对应有它的频谱,反之任何一个频谱都唯一地确定着一个地震波波形。地震波(子波)的时间域表示与频率域表示是一一对应的,是等效的。



不同带宽的零相位子波

在时间域内,地震波(或子波)是有一定延续时间的,称延续度,与其频谱范围相反,频谱范围越宽,越丰富,则时间延续越窄,越趋于尖脉冲,反之越窄,越长。


四、地震波动力学参数在地震勘探中的应用


- 1、可用于分析、表示地震波(子波)的组成 识别不同类型的波
- 2、可表示或说明地震勘探分辨率 如子波的延续度小、频率高、分辨率越高
- 3、可用于解释岩性 特别是瞬时振幅,瞬时频率和瞬时相位 瞬时振幅主要与反射强度→波阻抗差→地层岩性 瞬时相位与波的连续性有关,用于研究地层尖灭、断裂、 超复,强调地震剖面上同相轴的连续性。
 - 瞬时频率: 地层岩性不同, 瞬时频率不同; 油气在岩层的聚集部位, 对高频吸收严重, 有波的频率变低的现象, 配合波的瞬时速度变低, 发现油气

四、地震波动力学参数在地震勘探中的应用

1、可用于分析、表示地震波(子波)的组成


识别不同类型的波







振幅频谱


2、可表示或说明地震勘探分辨率




子波的延续度越小、频率越高、分辨率越高









3、可用于解释岩性

地震瞬时属性

地震道可表达为一个复数函数。一个解析信号可用随时间变化的复数变量u(t)表示:

$$u(t) = x(t) + iy(t) \tag{11-57}$$

式中,x(t)为记录道本身,而 y(t)为 90 度相位差,即记录道的 90 度相移结果。它是通过 x(t) 的 Hilbert 变换得到的:

$$y(t) = \frac{1}{\pi t} * x(t)$$
 (11-58)

代入方程(11-57)可得:

$$u(t) = \left[\delta(t) + i \frac{1}{\pi t} \right] * x(t)$$
 (11-59)

于是要得到地震道x(t)的解析信号u(t),需要对地震道应用复数算子 $\left[\delta(t)+i/\pi t\right]$ 。当在付里叶变换域分析时,对于负频率,该算子为零。因此,复数道u(t)不包含负频率成分。

一旦得到u(t),它可以用极坐标形式表达:

$$u(t) = R(t) \exp[i\phi(t)]$$
(11-60)

□ 式中:

$$R(t) = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)}$$

$$\phi(t) = \arctan \frac{y(t)}{x(t)}$$

式中, R(t) 为瞬时振幅, $\phi(t)$ 为时间 t 的瞬时相位。

瞬时频率 $\omega(t)$ 是瞬时相位函数的时间变化率:


$$\omega(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$$

3、可用于解释岩性




瞬时振幅: 主要测定的是反射强度,与某一瞬间地震信号总能量的平方根成正比。是确定亮点和暗点的有效工具。

(a)



瞬时相位与波的连续性有关,用于研究地层尖灭、断裂、超复,强调地震剖面上同相轴的连续性。

(b)



瞬时频率: 地层岩性不同, 瞬时频率不同; 油气在岩层的 聚集部位, 对高频吸收严重, 有波的频率变低的现象, 配合 波的瞬时速度变低, 发现油气


(a)瞬时振幅 (b)瞬时相位 (c)瞬时频率


4、在地震数据处理中的应用

指导处理参数的选取,如滤波

5、在地震勘探正、反演问题研究的应用

地震子波是地震记录的基本元素,很多反演中需要进 行地震子波估计





2-3 地震波的动态描述

地震波是在三维空间中传播的动态场,波场是空间和 时间的函数,可以从不同角度描述波动

一、振动图

某一固定质点,在振动状态下,质点位移随时间变化的图形,纵轴为位移u(t),横轴为时间t。表示振动质

点的波形图。

①相位:极值(正或负)


②振幅:极值的大小

③视周期: 相邻极值间间隔 T*

④视频率: $f^* = \frac{1}{T^*}$

⑤起始时间: t1

⑥ 延续长度 t2-t1



在地震勘探中,任一检波点处的振动图就是地震波形图

二、波剖面图


某一固定时刻,正在振动的所有质点的位移随传播距离r而变化的图形:以位移u(r)为纵轴,传播距离r为横轴

参数:

- ①视波长: 相邻波峰间的距离
- ②波峰,波谷
- ③波前面,波尾面,扰动区
- ④波数: 视波长的倒数

$$k = \frac{1}{\lambda^*} = \frac{f}{V^*}$$

$$V^* = \lambda^* f$$



波在介质中传播将介质划分为三个球形层(波前面,波尾面,扰动区)。




图 1-8 波前传播原理







图 1-9 纵波传播原理

阴影线区域内的质点以各自的状态振动,该区域称为**扰动区** 扰动区的**最前端**刚开始振动的质点与尚未振动的质点间的分界面称为**波前面** 扰动区的**末端**将要停止振动与已经停止振动的质点间的分界面称为**波尾面**







▼ 检波器

★ 震 源

一炮地震记录的形成过程