目 录

引言 第一章 地震勘探方法概述 第二章 地震波及其描述 第三章 地震波传播的动力学特征 第四章 粘弹介质地震波的动力学问题 第五章 地震波的反射、透射和折射 第六章 地震波运动学(几何地震学) 第七章 地震勘探野外工作方法 第八章 地震波速度的影响因素及测定方法 第八章 地震波传播速度的影响因素及速度测定方法 8-1地震波传播速度的影响因素 (P37)

一、地震波的传播速度与岩石弹性常数的关系

$$V_{p} = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} = \sqrt{\frac{E(1-\nu)}{\rho(1+\nu)(1-2\nu)}}$$

$$V_{s} = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\nu)}}$$

由此式可见似乎速度与密度成反比,但由于密度的变化会使有效弹性系数 λ , μ 变化更大,实际密度增加速度也增大 $\lambda = k - (2/3)\mu$,k 为体积模量, λ 是流体的体积模量 μ : 剪切模量,剪应力与剪应变之比

E: 杨氏模量,圆柱纵向拉伸,纵向应力与纵向应变之比 v: 泊松比,圆柱纵向拉伸时,横向收缩与纵向拉伸之比由弹性常数可确定速度,由纵横波速度可求弹性常数。

二、地震波速度与岩性的关系

不同岩性对应的速度不同,但并非一一对应,故此只用速度确定岩性不合适,需采用多参数综合研究。




图 1-23 各类岩石的速度分布

①冲积层粘土;②砂页岩;③灰岩、白云岩;④花岗岩、变质岩;⑤盐岩、硬石膏



砂页岩



花岗岩



灰岩



盐岩

表 6.1-2 地震波在几种主要类型岩石的速度变化范围

岩 石	速度V _P (km/ s)	岩石	速度V _P (km/s)
沉 积 岩	1.6-6.0	玄 武 岩	4.5-8.0
花 岗 岩	4.5-6.5	变 质 岩	3.5-6.5

表 6.1-3 地震波在不同类型的沉积岩的速度变化范围

岩 石	速度V _P (km/s)	岩石	速度V _P (km/s)
砾石,砂岩,干砂砂质粘土湿 砂粘 土疏松岩石致密岩石	0.2-0.8 0.3-0.5 0.6-0.8 1.2-2.5 1.5-2.5 1.8-4.0	白 垩泥质页岩石灰岩,致密白云岩石膏,无水石膏泥 灰 岩盐 岩	1.8-3.5 2.5-4.1 2.5-6.1 3.5-4.5 2.0-3.5 4.2-5.5

三、速度与岩石孔隙度的关系

岩石由岩石骨架和流体填充的孔隙组成--双相介质。波 在流体中传播速度低于骨架中传播速度,故此速度与相同 岩性岩石孔隙度成反比,Wylie(1956)等人提出水饱和岩石中

的速度: 时间平均方程

$$\frac{1}{V} = \frac{(1-\phi)}{V_m} + \frac{\phi}{V_f}$$

 φ : 孔隙度


V_m: 岩石骨架中的波速

 V_f : 孔隙中流体的波速

 $V = (1 - \varphi)^2 V_m + \varphi V_f$

类似的方程很多如 Raymer(1980)


Wylie



上式为流体压力与岩石压力相等,不等时,流体压力减小有:


$$\frac{1}{V} = \frac{(1 - c\varphi)}{V_m} + \frac{c\varphi}{V_f}$$

C: 压实系数



四、速度与介质密度的关系

速度与密度成正比关系、密度越大速度越大。不同岩性的速度与密度关系曲线。




孔隙度与密度也存在经验公式:

$$\rho = \rho_f \varphi + \rho_m (1 - \varphi)$$

$$\rho = \alpha v^{1/4}$$

$$\rho = \rho_f \varphi + \rho_m (1 - \varphi)$$
 $\rho = \alpha v^{1/4}$ (v: m/s, ρ : g/cm³); $a = 0.31$



孔隙度与密度关系曲线

五、孔隙填充物与速度的关系

孔隙中含有水或饱和盐水,波速较高 孔隙中含有石油,波速较低(15%-20%) 孔隙中含有天然气,波速更低

孔隙中填充粘土:纵波速度比填充流体时小30%,横波速度降低40%

六、速度与地层深度的关系

一般地速度随着深度增加而加大

Gassman经验公式

$$V = \left[V_0^2 + \frac{4.44 * 10^8 Z^{1/3}}{2.7 - 1.7 \varphi} \right]^{1/2}$$

 $V_0: Z = 0$ 时的速度

Z:深度

φ: 孔隙度

Faust经验公式:

$$V = a(ZT)^{1/6} = 2*10^{3} (ZR)^{1/6}$$

a = 46.5(Z用米表示)

T:地质年代(年)

R:地层电阻率


七、温度对速度的影响

温度升高100摄氏度时速度会减小5%-6%。

- ■水饱和岩石在温度低于冰点时速度会明显提高
- 当孔隙中填充重质原油和焦油时,温度越高速度越小

小结,影响地震波速度的主要因素:

岩石的岩性,孔隙度,孔隙填充流体的性质,岩石的密度,温度,地层的深度等。




蒸汽驱采油,就是由注入井连续不断地往油层中注入高干度的蒸汽,蒸汽不断地加热油层,从而大大降低了地层原油的粘度。 注入的蒸汽在地层中变为热的流体,将原油驱赶到生产井的周围,并被采到地面上来。

8-2、地震波速度的测定方法 (P119)


- 一、地震波速度的获取方法
- 1、理论反演、计算
 - (1) 基于几何地震学理论计算、反演
 - (2) 基于波动理论的反演

2、实际的测定


- (1) 实验室内岩石样本测试
- (2) 野外实际测量
 - a.地震测井
 - b.声波速度测井



基于速度谱的叠加速度分析



由叠加速度分析形成速度剖面




基于运动学特点的反射走时反演



理论岩丘模型




初始模型



反演结果

基于运动学特点的反射走时反演



基于波动理论的反演: FWI(Full Waveform Inversion)

初至折射法

初至折射法用于低速带测定,利用折射波勘探相遇时距曲线利用直达波的时距曲线求,


$$v_0 = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_1$$

利用折射波时距曲线求

$$v_1 = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)_2$$

进而求得低速带厚度

$$h_0 = \frac{v_0 t_0}{2 \left[1 - \left(\frac{v_0}{v_1} \right)^2 \right]^{1/2}}$$



对于低速带的测定除了利用初至折射法外也可以利用微测井法,与地震测井原理相同

二、地震测井方法

在井中观测地震直达波利用垂直时距曲线获取层速度和平均速度。


波沿OG传播时间


$$t_g = \frac{1}{v} \sqrt{Z^2 + d^2}, t_g$$
可实际观测
$$t = \frac{Z}{v}$$
垂直时间


$$\therefore \mathbf{t} = t_g \frac{Z}{\sqrt{Z^2 + d^2}}, Z 可测d已知$$

可得平均速度: $\overline{v} = \frac{Z}{t}$, 层速度 $\frac{\Delta Z_k}{\Delta t_k}$

垂直时距曲线为一系列折线, 拐点处为地层分界面。







VSP观测记录

三、声波速度测井

是测井技术中一种测井方法,超声波发射口发出,穿过泥浆沿井壁滑行然后再穿过泥浆到达两接收口,接收口之间的距离为d(m)

$$t_{1} = \frac{2a}{v_{ik}} + \frac{b_{1}}{v_{k}}$$

$$t_{2} = \frac{2a}{v_{ik}} + \frac{b_{2}}{v_{k}}$$


$$\therefore \Delta t = t_{2} - t_{1} = \frac{b_{2} - b_{1}}{v_{k}} = \frac{d}{v_{k}},$$
单位 (μs)


从井底连续提拉测井仪获得声波时差曲线

$$v_k = \frac{d}{\Delta t_k}$$
, 层速度

H:深度

平均速度:
$$\overline{v} = \frac{H}{T_H} = \frac{H}{\int_0^H \Delta t(H)dH}$$





声波测井时差曲线

声波测井曲线

透时距曲线

作业三

- 1、地震勘探野外原始数据采集的主要环节有哪些?
- 2、地震勘探侧线不设的原则是什么?
- 3、地震勘探中常见的干扰波有哪些?
- 4、什么是地震勘探的观测系统,如何来表示?
- 5、水平多次覆盖观测系统设计的参数有哪些?它们之间的关系如何?并简述水平多次覆盖观测系统绘制方法。
- 6、简述水平多次叠加法的基本原理。
- 7、试说明水平多次叠加特性曲线的特点。
- 8、影响水平叠加效果的因素有哪些?
- 9、简述地震波接收的方向特性有哪些?实际中如何利用这些方向特性?
- 10、地震组合法有哪些组合方式,检波器简单线性组合方式如何,有哪些参数?
- 11、说明为什么检波器组合能够压制干扰波(包括规则干扰波和不规则干扰波)?
- 12、地震波传播速度的影响因素有哪些?
- 13、地震波速度的测定方法有哪些?