
Configuring Authentication Servers and Services on Sophos Firewall



Sophos Firewall Version: 19.0v1

Authentication Servers



O Sophos Firewall pode ser configurado para autenticar usando servidores externos. Isso é benéfico se a organização já tiver um serviço de diretório em vigor. Isso permitirá que uma organização aproveite as informações do usuário que já possui. O Sophos Firewall suporta serviços de diretório, tais como:

Diretório ativo Novell eDirectory (em inglês) Servidor RADIUS TACACS+ e LDAPS / LDAPS

Add a Server



Go to CONFIGURE > Authentication > Servers and click Add

Enter a name

Select a server type and specify settings

- LDAP server
- Active Directory server
- RADIUS server
- TACACS+ server
- eDirectory server

Click **Test connection** to validate credentials and check the connection

SOPHOS

Para adicionar um servidor de autenticação, navegue até CONFIGURAR > Servidores de > de Autenticação e clique em Adicionar.


Digite um nome.

Selecione um tipo de servidor e especifique as configurações.

Clique em Testar conexão para validar as credenciais do usuário e verificar a conexão com o servidor. Use o link nas anotações dos alunos para saber mais sobre os servidores de autenticação e como adicioná-los. Veremos dois exemplos neste capítulo.

[Additional Information]

https://docs.sophos.com/nsg/sophos-firewall/19.0/Help/en-us/webhelp/onlinehelp/AdministratorHelp/Authentication/Servers/index.html




Para usar a Identidade de Usuário Sincronizada, um servidor de autenticação do Active Directory deve ser configurado em o Sophos Firewall, por isso usaremos a adição de um servidor Active Directory como nosso primeiro exemplo.

Além das configurações que configuram a conectividade com o servidor, uma ou mais consultas de pesquisa são necessárias para definir onde os usuários estão localizados.

Uma vez configurado, o firewall pode usar o servidor para consultar informações de usuários e recursos na rede de domínio do Windows.

Active Directory Server



O botão Testar Conexão permitirá que o firewall execute uma consulta de exemplo no AD servidor. Neste exemplo, a conexão de teste mostra que há conectividade com o servidor AD.

Group Import from Active Directory Name Domain/admin 172.20.96.200 **(** ♣ **/** 🛣 DC 636 Active Directory administrator RADIUS Import group wizard help Overview Overview Provide base DN for The "Import group wizard" will help you import Active Directory groups into the device using the following steps Select AD groups to Step 1. Provide base DN for groups Step 2. Select AD groups to import Select common policies Step 3. Select common policies for groups Select specific policies Step 4. Select specific policies for groups (if required) for groups (if required) Step 5: Review selection Review selection View results Once you have performed the above steps, your selected groups will be imported View results from Active Directory to the device and selected policies will be attached to them

Ao usar o Active Directory como um servidor de autenticação, os usuários serão criados no Sophos Firewall

e atribuídos a um grupo quando eles fizeram login com êxito pela primeira vez.


Para usar grupos do Active Directory, use o assistente de importação antes do logon do usuário e eles serão atribuídos ao grupo do Active Directory associado.

Observe que os grupos do Sophos Firewall não podem ser aninhados.

SOPHOS


Import Group Wizard

SOPHOS



Selecione o DN base do qual os grupos serão importados. O DN Base é o ponto de partida para a pesquisa no domínio do Active Directory. A lista é preenchida a partir das 'Consultas de Pesquisa' configuradas para o servidor.

Import Group Wizard




SOPHOS

As unidades organizacionais abaixo do SOPHOS. LOCAL estão listados. Uma ou mais OUs podem ser selecionadas e

os grupos que eles contêm serão mostrados no painel de grupos selecionados.


Import Group Wizard

SOPHOS



As políticas comuns, como a «quota de navegação» e a «Hora de acesso», podem ser selecionadas e anexadas à Grupos.


Imported Groups



Após a conclusão do assistente, os grupos importados agora são mostrados no Sophos Firewall. Quando um usuário fizer logon, ele será automaticamente adicionado ao grupo de firewall que corresponde ao grupo do Active Directory.

Observe que, se um usuário for membro de vários grupos, ele será adicionado ao primeiro que corresponder no Sophos Firewall.

Os grupos podem ser reordenados conforme necessário.





Por padrão, a autenticação para Serviços é Local. Uma vez que os servidores de autenticação tenham sido adicionados, estes pode ser habilitado para:

- Firewall
- User portal
- VPN
- Administrator
- and SSL VPN

In the example, an Active Directory server named DC has been added for Firewall authentication.

Service Authentication






SOPHOS

Os servidores de autenticação habilitados são processados de cima para baixo e podem ser reordenados arrastando e soltando os servidores na lista. No exemplo, o servidor do Active Directory agora é o método de autenticação principal.

Para simplificar a configuração dos serviços, você pode, opcionalmente, optar por defini-la como a mesma que a autenticação do firewall para que ela espelhe essas configurações e quaisquer alterações feitas nela.



https://training.sophos.com/fw/simulation/AddAdServer/1/start.html

SOPHOS

In this simulation you add an Active Directory authentication server to Sophos Firewall and import groups.

[Additional Information]