วิชา Internetworking Standards and Technology Laboratory ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันแทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


การทดลองที่ 6 OSPF, DHCP และ Extended ACLs

วัตถุประสงค์

- 1. สามารถกำหนดการทำงานของเราเตอร์เบื้องต้นได้
- 2. สามารถกำหนดให้เราเตอร์ทำงานเป็น DHCP Server ได้
- 3. สามารถกำหนดให้เราเตอร์หาเส้นทางในระบบเครือข่ายด้วย OSPF ได้
- 4. สามารถกำหนดให้ระบบเครือข่ายทำงานด้วย OSPF ร่วมกับ Default route ได้
- 5. สามารถนำ Extended ACLs มาใช้งานได้

คำถามก่อนการทดลอง

จากข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย และการกำหนดค่าเน็ตเวิร์กแอดเดรสต่อไปนี้
 (คำแนะนำ ในการทดลอง นักศึกษาควรเขียน Network Address ใน Network Diagram ให้ครบ)



รูปที่ 1 การเชื่อมต่อระหว่าง เราเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่อง

2 2 2	
ห์สนักศึกษา	

ตารางที่ 1.1 การกำหนดชื่อเราเตอร์ และ ค่าเน็ตเวิร์กแอดเดรส (กำหนดให้ Default Gatewayใช้ Last Usable Host Address)

Router name	Interface	Interface Type	Network ID	IP address
Udon	S0/1 (S0/0/1)		192.168.[y].8/30	192.168.[y].10
	Fa0/0 (Gig0/0)	_	172.[x].0.0/23	172.[x]
	S0/0 (S0/0/0)		172.[x].2.128/30	172.[x].2.129
Bangkok	S0/1 (S0/0/1)		172.[x].2.128/30	172.[x].2.130
	Fa0/0 (Gig0/0)	_	172.[x].2.0/25	172.[x].2
	S0/0 (S0/0/0)		192.168.[y].4/30	192.168.[y].5
Phuket	S0/1 (S0/0/1)		192.168.[y].4/30	192.168.[y].6
	Fa0/0 (Gig0/0)	_	192.168.[z].0/24	192.168.[z].
	S0/0 (S0/0/0)		192.168.[y].8/30	192.168.[y].9
	Loopback0	_	10.[z].[z].0/30	10.[z].[z].1

2. เมื่อใช้งาน OSPF นักศึกษาคิดว่า Routing Table ที่ได้บนเราเตอร์ (เฉพาะ Routing Entry ที่มาจาก OSPF) แต่ละตัวเป็นอย่างไร

3. เมื่อเปลี่ยนค่าการทำงานของ OSPF ตามการทดลองข้อ 2.1 Routing Table ที่ได้บนเราเตอร์ (เฉพาะ Routing Entry ที่มาจาก OSPF) เปลี่ยนไปจากข้อ 2 หรือไม่อย่างไร

ตอนที่ 1 การกำหนดค่าการทำงาน OSPF ใน Area เดียว

- 1.1 ให้นักศึกษาทำการเชื่อมต่อเครือข่ายตามในรูป 1
- 1.2 ตรวจสอบว่ามี startup-config หรือไม่

Router> enable

Router# show startup-config

หากมี startup-config ให้เคลียร์ค่าในเราเตอร์ ทุกตัว โดยใช้คำสั่งดังนี้

Router> enable

Router# erase startup-config

Router# reload

และเมื่อเราเตอร์ Restart จะถามว่าจะเข้า initial configuration dialog หรือไม่ ให้ตอบ no ตรวจสอบว่าไม่มี configuration ใดๆค้างอยู่ โดยใช้คำสั่ง

Router# show running-config


1.3 ตรวจสอบ Interface type ของ Serial ต่างๆ โดยใช้คำสั่ง ดังนี้ แล้วบันทึกไว้ในตารางข้อ 1.5

Router# show controllers Serial 0/0 <Serial 0/0/0>
Router# show controllers Serial 0/1 <Serial 0/0/1>

1.4 ทำการกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ ชื่อเราเตอร์ ตามตารางที่ 1.1 (กำหนดให้ Default Gatewayใช้ Last Usable Host Address) : คำสั่งที่ใช้ได้แก่

(config and) # 10 holy . 254 /24

1.5 ทำการกำหนดค่าเพื่อให้เราเตอร์ Udon เป็น DHCP Server โดยยกเว้น IP Address ที่เป็น Default Gateway และ IP Address 10 หมายเลขแรก ในแต่ละเครือข่าย : คำสั่งที่ใช้ได้แก่



รหัสนักศึกษา	
1 II	

1.6 ทำการกำหนดค่าเพื่อให้เราเตอร์ Bangkok เป็น DHCP Server โดยยกเว้น IP Address ที่เป็น Default Gateway และ IP Address 10 หมายเลขแรก ในแต่ละเครือข่าย : คำสั่งที่ใช้ได้แก่

1.7 ทำการกำหนดค่าเพื่อให้เราเตอร์ Phuket เป็น DHCP Server โดยยกเว้น IP Address ที่เป็น Default Gateway และ IP Address 10 หมายเลขแรก ในแต่ละเครือข่าย : คำสั่งที่ใช้ได้แก่

1.8 ทคลองทำการ ping จาก Pc Z ไป 10.[z].[z].1 และทคลองใช้คำสั่ง show interface loopback 0 บันทึกผล การทคลองที่ได้

1.9 ตรวจสอบการทำงานของการเชื่อมต่อ Serial โดยทดลอง ping ไปที่อินเตอร์เฟส Serial ของเราเตอร์ที่ เชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่ทดลอง หากอินเตอร์เฟสใดไม่สามารถติดต่อได้ ให้หาสาเหตุ พร้อมแก้ไขให้ ติดต่อกันได้


	FastEthernet0/0 (GigabitEthernet0/0)	Serial0/0 (Serial0/0/0)	Serial0/1 (Serial0/0/1)	
Udon				
Bangkok				
Phuket				


ച ച ഏ	
รห์สนักศึกษา	

1.10 กำหนด Routing protocol OSPF ที่เราเตอร์ Udon โดยใช้ Process ID เป็น [x], area เป็น 0 และ router-id เป็น [x].[x].[x]: คำสั่งที่ใช้ได้แก่

1.11 กำหนด Routing protocol OSPF ที่เราเตอร์ Bangkok โดยใช้ Process ID เป็น [y], area เป็น 0 และ router-id เป็น [y].[y].[y].[y] : คำสั่งที่ใช้ได้แก่

1.12 กำหนด Default route และ OSPF ที่เราเตอร์ Phuket โดยใช้ Process ID เป็น [z], area เป็น 0 และ router-id เป็น [z].[z].[z].[z] : คำสั่งที่ใช้ได้แก่







รูปที่ 1 การเชื่อมต่อระหว่าง เราเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่อง

5/10

1.13 ทดลองใช้คำสั่ง show ip ospf neighbor คำสั่งนี้แสดงอะไร พร้อมบันทึกผลการทดลองที่ได้



1.15 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ โดยใช้กำสั่ง show ip route บนเราเตอร์ทั้งสามตัว จากนั้นทำการบันทึกผลโดย ตรวจดูว่าเราเตอร์ได้ทำการเชื่อมต่ออย่างไร IP address เป็นอะไร และทำการเชื่อมต่อโดยผ่านเน็ตเวิร์ก



2	
รห์สนักศึกษา	

- 1.16 ทดลองทำการ ping จาก Pc ที่ทดลองอยู่ไปยัง Pc อื่นทุกตัว และ Interface Loopback 0 (10.[z].[z].1) มี Pc ใดที่ ไม่สามารถ ping ได้ เพราะเหตุใด
- 1.17 คำสั่งใคที่แสดงข้อมูล Link State packets (LSP)



1.18 ผลการทดลองข้อ 1.15 ได้ผลต่างจากคำถามก่อนการทดลองข้อ 1 ที่คิดไว้หรือไม่ อย่างไร

ตอนที่ 2 การใช้ OSPF ในเครือข่ายที่ใช้ค่า Cost ไม่เท่ากัน

- 2.1 จากการทดลองที่ 1 ให้ทดลองเปลี่ยนค่า Cost ของอินเทอร์เพสต่างๆ ดังนี้
 - 2.1.1 ทำการกำหนดอินเตอร์เฟสที่เราเตอร์ Udon ดังนี้

```
Udon(config) # interface serial 0/0
Udon(config-if) # ip ospf cost 32
Udon(config-if) # exit
Udon(config) # interface serial 0/1
Udon(config-if) # bandwidth 64
Udon(config-if) # exit
Udon(config) # exit
Udon(config) # exit
```

2.1.2 ทำการกำหนดอินเตอร์เฟสที่เราเตอร์ Bangkok ดังนี้

2.1.3 ทำการกำหนดอินเตอร์เฟสที่เราเตอร์ Phuket ดังนี้

	9	~		
รหส	าเก	าศักษา		

2.2

พรวจสอบค่า cost ของ OSPF ที่ interface ทางๆ โดยใช้ก็มีสี่ข้ายกับ จังมา interface รับโดยว่า a rial0/0/1 is up, line protocol is up received by the protocol is up interface s 0/0/0


Internet Middress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Process 159, Router 159, 99, 99, Network Type POINT 10-POINT, Cost: 1562 foology-MIID Cost Disabled Shutdom Topology Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Process 159, Router 159, 99, 99, Network Type POINT 10-POINT, Cost: 1562 foology-MIID Cost Disabled Shutdom Topology Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Process 159, Router 159, 99, 99, Network Type POINT, Cost: 1562 foology-MIID Cost Disabled Shutdom Topology Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Process 159, Router 159, 90, Network Type POINT, Cost: 1562 foology-MIID Cost Disabled Shutdom Topology Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Topology-MIID Cost Disabled Shutdom Topology Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Topology-MIID Cost Disabled Shutdom Topology-Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Topology-MIID Cost Disabled Shutdom Topology-Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Topology-Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Topology-Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Topology-Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Topology-Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Topology-Name Sase Internet Nddress 192.168.8 /3/30, Area 0, Attached via Network Statement Topology-Name Sase In

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ โดยใช้คำสั่ง show ip route บนเราเตอร์ทั้งสามตัว จากนั้นทำการบันทึกผลโดย 2.3 ตรวจดูว่าเราเตอร์ได้ทำการเชื่อมต่ออย่างไร IP Address เป็นอะไร และทำการเชื่อมต่อโดยผ่านเน็ตเวิร์ก อะไร ออกที่ Interface ใด

```
Gateway of last resort is 10.9.9.0 to network 0.0.0.0
          0.0.0.0/0 [1/0] via 10.9.9.0
S*
          10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
               10.9.9.0/30 is directly connected, Loopback1
          10.9.9.1/32 is directly connected, Loopback1
172.7.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
172.7.0.0/23 [110/81] via 192.168.8.5, 00:02:11, Serial0/0/1
172.7.2.0/25 [110/49] via 192.168.8.5, 00:02:11, Serial0/0/1
172.7.2.128/30 [110/80] via 192.168.8.5, 00:02:11, Serial0/0/1
           192.168.8.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
                192.168.8.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
                192.168.8.6/32 is directly connected, Serial0/0/1
                192.168.8.8/30 is directly connected, Serial0/0/0
                192.168.8.9/32 is directly connected, Serial0/0/0
           192.168.9.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 192.168.9.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 192.168.9.254/3% is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

ทดลองทำการ ping จาก Pc ที่ทดลองอยู่ไปยัง Pc อื่นทุกตัว และ Interface Loopback 0 (10.[z].[z].1) มี Pc ใดที่ ไม่สามารถ ping ได้ เพราะเหตุใด


2.5 หากต้องการให้ Routing จาก Pc X ไป Pc Z เปลี่ยนเส้นทาง จะต้องเปลี่ยนค่า Bandwidth ที่ Interface คู่ ใดบ้าง เป็นค่าเท่าใด (จึงทำให้เส้นทางเปลี่ยนได้พอดี)



รูปที่ 1 การเชื่อมต่อระหว่าง เราเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่อง

ตอนที่ 3 Extened ACLs

3.1 กำหนด ให้เราเตอร์ทุกตัวสามารถ telnet เข้ามาได้ / ต้องทำอย่างไรบ้าง : คำสั่งที่ใช้บนเราเตอร์ได้แก่




- 3.2 ใช้ Pc ที่ทุดลองอยู่ทุดสอบการ telnet ไปยัง ip address ของ intface FastEthernet/GigabitEthernet ที่เรา เตอร์ทุกตัว เราเตอร์ใดที่ไม่สามารถ telnet ไปได้ เพราะเหตุใด
- 3.3 ข้อกำหนดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึง Network โดยให้ใช้ extened ACLs ที่มีข้อกำหนด ต่างๆ ดังนี้
 - เครื่องใน Network 172. [x] .0.0/23 ไม่สามารถ tftp ไปยัง 192.168. [z] .0/24 ได้
 - เครื่องใน Network 172. [x] .2.0/25 ไม่สามารถ telnet ไปยัง 172. [x] .0.0/23 ได้
 - เครื่อง Pc[z] ไม่สามารถ telnet ไป Network 172. [x] .0.0/23 และ 172. [x] .2.0/25 ได้
 - ส่วนที่ไม่ได้กำหนดสามารถเข้าถึงได้หมด

Hint: tftp -i 192.168.[z].11 get del d.bat

ہ ہ	~	
รหัสนัก	เศกมา	
91161161		

3.4 จากข้อกำหนดในข้อ 3.3 ให้เขียนคำสั่งของการทำ ACLs แต่ละหมายเลข เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมทั้ง บอกว่าต้องกำหนด ACLs ที่เราเตอร์ตัวไหนและ interface อะไรบ้าง อย่างไร

3.5 ทำการตรวจสอบการทำ ACLs โดยใช้คำส่ง show access-list บันทึกผล



รูปที่ 1 การเชื่อมต่อระหว่าง เราเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่อง

3.7 ทำการตรวจสอบผลจากการทำ ACLs โดยเชิญอาจารย์ตรวจผลการทดลอง
[]เครื่อง Pc[x], Pc[y] ping ไปยัง Pc[z]
[]เครื่อง Pc[x] tftp ไปยัง Pc[z]
[]เครื่อง Pc[y] tftp ไปยัง Pc[z]
[]เครื่อง Pc[y] tftp ไปยัง Pc[z]
[]เครื่อง Pc[y], Pc[z] ping ไปยัง FastEthernet0/0 (GigabitEthernet0/0) ของ Router X
[]เครื่อง Pc[y] telnet ไปยัง FastEthernet0/0 (GigabitEthernet0/0) ของ Router X
[]เครื่อง Pc[z] telnet ไปยัง FastEthernet0/0 (GigabitEthernet0/0) ของ Router X
[]เครื่อง Pc[z] ping ไป FastEthernet0/0 (GigabitEthernet0/0) ของ Router X และ Router Y
[]เครื่อง Pc[z] telnet ไป FastEthernet0/0 (GigabitEthernet0/0) ของ Router X และ Router Y
[]เครื่อง Pc[z] telnet ไป FastEthernet0/0 (GigabitEthernet0/0) ของ Router X และ Router Y
[]เครื่อง Pc[z] telnet ไป FastEthernet0/0 (GigabitEthernet0/0) ของ Router X และ Router Y

ลายเซ็นอาจารย์ผู้ตรวจการทคลอง