

Von Reef Manager zu ReefTools

ICP-Werte, vergangene K+ / A- Mischungen und die nächste Trace-Rezeptur sauber zusammenführen.

Ziel: Jede Mischung erhält ihr echtes Ansatzdatum und kann mit der ICP verknüpft werden, die zu diesem Zeitpunkt den Messstand beschreibt.

Der empfohlene Ablauf

- 1 ICP-Berichte importieren**
Im Bereich ICP die Labortabelle aus dem Browser kopieren und speichern. ReefTools übernimmt Probe- und Messdaten sowie die Elementwerte.
- 2 Historische Rezepte nachtragen**
Reef Manager-Rezepte importieren oder alte handschriftliche K+ / A- Mischungen über „Vergangene Mischung hinzufügen“ erfassen.
- 3 ICP zuordnen**
In Historie & Analyse den Eintrag bearbeiten, die passende gespeicherte ICP auswählen und „Ja, einbeziehen“ aktivieren.
- 4 Nächste Mischung berechnen**
Trace verwendet die zeitlich letzte berechnungsfähige Mischung und deren ICP als Ausgangspunkt. Die verwendete ICP wird im Rezeptvorschlag angezeigt.

Wichtig

Eine Zuordnung ist nur sinnvoll, wenn das Ansatzdatum der Mischung und das Probenahmedatum der ICP zusammenpassen. ReefTools ersetzt keine fachliche Prüfung der Werte.

1. ICP aus dem Labor übernehmen

Die ICP wird nur einmal im ICP-Bereich gespeichert. Danach kann Trace auf dieselbe Analyse zugreifen.

1 Laborseite öffnen

Melde dich im OSCI-Laborportal an und öffne die Analyse. Markiere die sichtbare Tabelle von „Basiswerte“ bis zur letzten Elementzeile und kopiere sie.

2 Im ICP-Bereich einfügen

Öffne in ReefTools den Bereich ICP und füge die kopierte Tabelle in das Feld für die OSCI-Lab-Tabelle ein. Nicht aus einem Screenshot kopieren.

3 Prüfen und speichern

Prüfe Analyse-ID, Volumen und vor allem „Probe gezogen am“. Dieses Datum ordnet die Messung zeitlich ein. Speichere erst, wenn die Vorschau plausibel ist.

nn wird für Trace als 0 bewertet. Bei nwb verwendet ReefTools den oberen angegebenen Nachweisgrenzenwert und zeigt diese Umrechnung an.

So sieht der Trace-Bereich aus

Trace Calculator & Auslagerung

ICP-Werte auswerten, Kationen und Anionen getrennt berechnen, Verlauf prüfen und die fertige Mischung auslagern.

Für OSCI Motion Trace-Mischungen und lagergeführte OSCI Produkte gedacht.

AKTIVES LAGER
Hauptlager

Trace Calculator

ICP auswerten und neue K+ / A- Mischung berechnen

In Entwicklung · experimenteller Status

Dieses Tool befindet sich noch in der Entwicklung und ist aktuell experimentell. Nicht von OSCI verifiziert. Bitte alle Werte, Berechnungen und Mischungen vor dem Ansetzen manuell prüfen.

1 Mischung planen

Becken, Zeitraum und Behälter festlegen

Aquariumvolumen

500

L

Analyseintervall

4 Wochen oder mehr · max

Besatz

normal

Laufzeit

40

Tage

Tagesdosierung je Lösung

5

ml

Max. Flaschenvolumen

450

ml

Ansatzdatum

07/19/2026

2 ICP-Werte eintragen

Pflicht ab der zweiten Mischung. Nur die erste Startmischung darf ohne ICP gespeichert werden.

ICP per Copy & Paste einlesen

Messwerte automatisch den 11 Spurenelementen zuordnen

Copy & Paste

Die Werte direkt aus der ICP-Auswertung im Browser kopieren, nicht aus der PDF. Den Tabellenbereich von Fluorid (F) bis einschließlich µg/l in der Zink-Zeile markieren, kopieren und hier einfügen.

Kopierte ICP-Tabelle

Fluorid (F) ...

Iod (I) ...

...

Zink (Zn) ...

Werte einlesen

Textfeld leeren

K+ Kationen K+

7 Spurenelemente

Co Cobalt

0,3-2,5

1

µg/l

Optimal 1 µg/l

Mn Mangan

0,25-1

0,5

µg/l

Optimal 0,5 µg/l

Ni Nickel

0,5-6

4

µg/l

Optimal 4 µg/l

Cu Kupfer

1-6

4

µg/l

Optimal 4 µg/l

Fe Eisen

0-2,5

1

µg/l

Optimal 1 µg/l

Cr Chrom

0,5-2,5

1

µg/l

Optimal 1 µg/l

A- Anionen A-

4 Spurenelemente

F Fluor

1-1,8

1,3

mg/l

Optimal 1,3 mg/l

I Iod

50-90

65

µg/l

Optimal 65 µg/l

V Vanadium

1-8

4,5

µg/l

Optimal 4,5 µg/l

Se Selen

1,5-8

3,5

µg/l

Optimal 3,5 µg/l

Die gespeicherte ICP wird später über „Gespeicherte ICP verwenden“ oder direkt bei der Historienmischung ausgewählt.

2. Mischungen aus Reef Manager übernehmen

Der Reef Manager-Import dient als Archiv und zur Dokumentation. Er wird erst dann für die Trace-Berechnung verwendet, wenn eine passende ICP zugeordnet wurde.

1

Import nur als Archiv speichern

Öffne Trace und den Bereich Reef Manager Import. Füge die Rezeptdaten ein, ergänze das Aquariumvolumen und wähle „Zur Historie hinzufügen“.

2

Historie öffnen

Scrolle zu Historie & Analyse. Die Einträge werden nach Ansatzdatum sortiert. Ein Reef Manager-Eintrag ohne ICP bleibt als Archiv markiert und beeinflusst die nächste Berechnung nicht.

3

ICP zuordnen

Klicke beim passenden Eintrag auf „Bearbeiten“. Wähle unter „Gespeicherte ICP zuordnen“ die ICP aus, die zum Ansatzzeitpunkt gehört.

4

Einbeziehung bestätigen

Setze „In weitere Trace-Berechnung einfließen lassen?“ auf „Ja, einbeziehen“ und speichere. Der Status wechselt zu „Mit ICP“.

Wenn die ICP nicht vollständig ist, bleibt der Eintrag sichtbar, kann aber nicht vollständig als Berechnungsbasis dienen. Fehlende Trace-Werte müssen ergänzt werden.

3. Mischungen von Hand nachtragen

Wenn alte Rezepte nur auf Papier, in einer Tabelle oder in Notizen vorliegen, kannst du sie ohne Reef Manager-Import erfassen.

1

Vergangene Mischung hinzufügen

Klicke in Historie & Analyse auf „Vergangene Mischung hinzufügen“. Das Formular ist auch für alte Mischungen gedacht.

2

Eckdaten eintragen

Trage Ansatzdatum, Aquariumvolumen, Laufzeit und Tagesdosierung ein. Die Werte beschreiben den damaligen Ansatz, nicht den heutigen Zustand.

3

Kationen und Anionen getrennt erfassen

Gib die bekannten Elementmengen zeilenweise ein, zum Beispiel „Co 33,01“ oder „F 32,18“. Gesamtvolumen und Osmoseanteil kannst du ergänzen, wenn sie bekannt sind.

4

Passende ICP auswählen

Wähle optional eine gespeicherte ICP. Wenn keine ICP vorhanden ist, speichere den Eintrag als Archiv und ordne die Analyse später über „Bearbeiten“ zu.

Das Datum entscheidet über die Reihenfolge. Für die nächste Mischung wird die zeitlich letzte aktive Mischung mit vollständiger ICP herangezogen.

Empfohlene Datenqualität

Je genauer Rezept, Ansatzdatum, Laufzeit und ICP-Probenahme dokumentiert sind, desto nachvollziehbarer ist die Entwicklung. Unbekannte Mengen nicht schätzen - lieber leer lassen und später ergänzen.

4. So entsteht die nächste Trace-Mischung

Trace berechnet nicht einfach aus der letzten importierten Datei. Es nutzt die zeitliche Historie und die Messwerte, die dem Rezept zugeordnet sind.

1

Ausgangsmischung bestimmen

Die letzte aktive Mischung wird nach Ansatzdatum gefunden. Ihre Mengen werden auf Aquariumvolumen und Laufzeit der neuen Berechnung übertragen.

2

ICP-Werte vergleichen

Für jedes Trace-Element wird der ICP-Wert mit dem hinterlegten Optimalwert verglichen. Daraus entsteht eine proportionale Anpassung innerhalb der eingestellten Änderungsgrenzen.

3

Rezept prüfen

Kontrolliere Kationen K+ und Anionen A- getrennt, Osmoseanteil, Flaschenvolumen und Tagesdosierung. Die App zeigt die verwendete ICP-Basis im Rezeptkopf an.

4

Speichern und erst danach auslagern

Speichern dokumentiert den Ansatz. Speichern & Auslagern prüft zusätzlich den Lagerbestand und bucht die verwendeten Produkte. Bei fehlendem Bestand wird nichts teilweise gebucht.

Die Berechnung ist eine Entscheidungshilfe. Prüfe auffällige ICP-Werte, Produktkonzentrationen und die Plausibilität des fertigen Ansatzes immer selbst.

Schnelltest nach dem Umstieg

Prüfung	Erledigt
Mindestens eine ICP im ICP-Bereich gespeichert	■
Alte Mischung mit richtigem Ansatzdatum erfasst	■
ICP der passenden Mischung zugeordnet	■
Status zeigt „Mit ICP“ und „Ja, einbeziehen“	■
Rezeptvorschlag zeigt die richtige ICP-Basis	■

Version v3.4.159 · erstellt für ReefTools