


dell 730 做raid磁盘阵列和热备


导入证书变成企业版方法

如果不是企业版是不可以访问虚拟控制台的


1.记录服务标签和快速服务代码，前往官网或淘宝店铺购买




将店家给到的证书进行导入，之后注销重新登录或强制刷新页面



1) 出现这个页面，按Ctrl R 进入raid设置界面



2) 清空配置之前的配置。



配置RAID1

系统盘符最好为ssd格式

Raid 1: 至少2块硬盘可做


raid1优势: 镜像, 数据安全强, 2块硬盘做raid一块正常运行, 另外一块镜像备份数据, 保障数据的安全。一块坏了, 另外一块硬盘也有完整的数据, 保障运行。


缺点: 性能提示不明显, 做raid1之后硬盘使用率为50%.

建议: 对数据安全性比较看着, 性能没有太高要求的人使用


配置方法:

1) 选中PERC H30 Mini 按F2






2) 设置磁盘阵列 RAID1，选中需要设置为raid1的盘



禁用RAID缓存方法



配置RAID10并做热备


Raid10:至少需要4快硬盘。raid10是2快硬盘组成raid1,2组raid1z组成raid0,所以必须需要4块硬盘。

优势：兼顾安全性和速度。基础4盘的情况下，raid10允许对柜盘2块故障，随着硬盘数量的提示，容错量也会相对应提升。这是raid5无法做到的。



缺点：对盘的数量要求稍高，磁盘使用率为一半。

建议：硬盘数量足够的情况，建议raid10.不过raid最重要的指标是可靠性：4盘的raid5,只允许单盘故障，raid10,允许对柜盘2块故障，可靠性高于raid5,且raid10可随盘上升提高容错，raid就不行，而且IO和CPU的额外开销还涂增，从可靠性和冗余角度，达到同样的可靠性,raid10写能力高于raid5.


特殊情况下：有坏盘，无热备raid5 CPU和IO性能狂跌。因为数据不完整，在某特殊软件下，实现即时重构数据进驻内存，保障业务运行，但此生raid5的性能已经烂到无以复加。raid10是条带化+镜像，坏盘影响读性能，不影响写性能，而且无需重构。此时的raid10比raid5厉害



选中Disk Group RAID10 按F2 RAID10 热备



配置RAID1 8T数据盘并作热备盘






安装图形化界面Centos

需要做的前置条件和操作:


1. 挂载链接镜像光盘
2. 设置下次引导为虚拟CD/DVD/ISO
3. 选中instal centos 跳过检查
4. 配置图形化界面、虚拟化
5. 磁盘分区
6. 设置root密码、普通用户密码
7. 配置IP地址、网关、DNS
8. 配置路由

挂载链接镜像光盘






设置下次引导为虚拟CD/DVD/ISO




保存RAID配置之后, ctrl alt del 关机重启




选中instal centos 跳过检查






配置图形化界面、虚拟化


1) 设置语音



2) 选择安装软件




3) 选择图形化界面安装和虚拟化工具安装




磁盘分区


1) 选中安装目的地




2) 选中我将自己配置




3) 选中点击这里自动创建他们



4) 了解到系统自动给/boot 分配了1024MiB，那么我们可以自己设置分区




5) 只设置boot和/ 分区，之后选中Done




设置root密码、普通用户密码


1) 设置root用户密码




2) 设置密码为pppNo.1!!!





3) 等待加载完成




Ctrl c 进入系统




1) 选择许可协议




2) 配置语言




3) 设置地区



4) 设置普通用户账号



5) 设置普通用户密码



配置IP地址、网关、DNS

1) 配置IP地址

```
[xusx@localhost network-scripts]$ ls
ifcfg-em1  ifdown-bnep  ifdown-post  ifdown-tunnel  ifup-ipp  ifup-ppp  ifup-wireless
ifcfg-em2  ifdown-eth  ifdown-ppp  ifup  ifup-ipv6  ifup-routes  init.ipv6-global
ifcfg-em3  ifdown-ib  ifdown-routes  ifup-aliases  ifup-isd  ifup-sit  network-functions
ifcfg-em4  ifdown-ipp  ifdown-sit  ifup-bnep  ifup-plip  ifup-Team  network-functions-ipv6
ifcfg-lo  ifdown-ipv6  ifdown-Team  ifup-eth  ifup-plusb  ifup-TeamPort
ifdown  ifdown-isd  ifdown-TeamPort  ifup-ib  ifup-post  ifup-tunnel


[xusx@localhost network-scripts]$ vim ifcfg-em1
[xusx@localhost network-scripts]$ sudo vim ifcfg-em1
```

We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things:

- #1) Respect the privacy of others.
- #2) Think before you type.
- #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for xusx:

```
[xusx@localhost network-scripts]$ █
```



2) 重启em1网卡

```
[xusx@localhost network-scripts]$ sudo ifdown ifcfg-em1
[xusx@localhost network-scripts]$ sudo ifup ifcfg-em1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[xusx@localhost network-scripts]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: em1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether ec:f4:bb:d6:37:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.12.31.108/22 brd 10.12.31.255 scope global noprefixroute em1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e53:9ca2:c944:29c2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: em2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether ec:f4:bb:d6:37:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: em3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether ec:f4:bb:d6:37:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: em4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether ec:f4:bb:d6:37:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: virbr0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:f8:6a:46 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.122.1/24 brd 192.168.122.255 scope global virbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
7: virbr0-nic: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master virbr0 state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:f8:6a:46 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[xusx@localhost network-scripts]$
```

配置路由

```
#用到的命令
cd /etc/sysconfig/network-scripts
sudo cat route-em1
172.22.139.119 via 10.12.28.1
#172.22.139.119 访问的目标地址
#10.12.28.1 下一跳地址
```

1) 配置静态路由

```
xusx@localhost:/etc/sysconfig/network-scripts
File Edit View Search Terminal Help
xusx@localhost network-scripts]$ sudo cat route-em1
172.22.139.119 via 10.12.28.1
xusx@localhost network-scripts]$
```



2) 查看路由

```
[xusx@localhost network-scripts]$ ip route
default via 10.12.31.254 dev em1 proto static metric 100
10.12.28.0/22 dev em1 proto kernel scope link src 10.12.31.108 metric 100
172.22.139.119 via 10.12.28.1 dev em1 proto static metric 100
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1
[xusx@localhost network-scripts]$
```

默认路由 → 直连路由


刚刚配置的静态路由 → 直连路由



验证




IADRC 如果IP设置了DHCP，那么地址如何获取

按F2 进入BIOS设置，选中IDRAC Settings






访问验证。




如何检查磁盘是否有外来配置

Raid 控制页面 如果有 **Foreign View** 页面，就说明有外来配置，清空外来的方法，选中**PERC H710P Mini (Bus 0*03, Dev 0x00)** 按**f2**，在这里选择**Clear** 清空外来



清空完成后



将火狐浏览器支持的TLS版本降级

1. 进入“about:config”;
2. 搜索 “security.tls.version”;
3. 修改值为security.tls.version.min 1