QNX 资源管理器

资源管理器(resource manager)应该是 QNX 编程中最常用的,如果没写过几个资源管理器,大概都不好意思说自已做过 QNX 编程。唯其重要,QNX 也有很多官方文档解释。这篇文章详细解释了 QNX 资源管理器的基本设计,管理器框架,并辅以代码。希望能够帮助读者掌握 QNX 上的资源管理器,从而更容易地搭建系统。

文章里提到的资源管理器示例,完整代码可以在下面的链接里找到 https://github.com/xtang2010/articles/tree/master/QNX Resource Manager

什么是资源管理器

资源管理器顾名思义就是管理"资源"的服务器,这里问题是,到底什么是"资源"呢?在 QNX 上,"资源"可以是一个硬件(硬件资源管理器其实就是我们常说的硬件驱动),"资源"也可以是一种服务,比如 TCPIP 网络服务,或者 ntfs 文件系统服务;"资源"甚至可以是一个文件(或者目录)。

如果你还记得, Unix 的基本思想, 就是"把驱动当成文件", 那资源管理器就非常有用了。所以/dev/ser1 是一个管理串口的资源管理器, 而/dev/random则是一个提供随机数的资源管理器。甚至传统 Unix 里那些mount point, 像是根目录 /, 或者用户目录 /home 在 QNX 里也可以是一个个资源管理器。

好,实战最重要,假设我们要写一个 md5 的资源管理器,要怎么办呢? md5 是这样一个服务,假设客户端传给它一串数据,它计算 md5 值,然后让客户端来取。

一个最基本的资源管理器

一个资源管理器基本上来说就是一个服务器。只要看过《从 API 开始理解 QNX》那篇的同学应该很容易就可以想到最基本的资源管理器,应该就是下面这样的:

(这里只是示意代码,完整的可以在 QNX 上编译运行的代码 md5name 可以在 GitHub 上找到)

```
case MD_RECV_DIGEST :
    ....
    MsgReply(rcvid, ...)
    break;
}
```

对的, 就是一个循环不断收信息, 然后按定好的信息类型进行处理就好了。客户端要怎样获取这个服务呢?

```
int md5 send(int fd, unsigned char *data, int len)
{
  md5 msg t msg;
  iov t iov[2];
  msg.msgtype = MD5_SEND_DATA;
  msg.msglen = len;
  SETIOV(&iov[0], &msg, sizeof(msg));
  SETIOV(&iov[1], data, len);
  return MsgSendv(fd, iov, 2, 0, 0);
}
int md5 recv(int fd, unsigned char *digest, int len)
  md5_msg_t msg;
  if (len < 16) {
     errno = EINVAL;
     return -1;
  }
  msg.msgtype = MD5 RECV DIGEST;
  msg.msglen = len;
  return MsgSend(fd, &msg, sizeof(msg), digest, len);
```

当然做为一个资源管理器的开发者, 你会把 md5_send(), md5_recv() 函数打包成一个库, 让别人来使用你的服务。

```
int main(int argc, char **argv)
{
   if ((fd = name_open("md5name", 0)) == -1) {
        perror("name_open");
        return -1;
   }

   if ((cfd = open(argv[1], O_RDONLY)) == -1) {
        perror("open");
        return -1;
   }

   total = 0;
```

```
for (;;) {
    n = read(cfd, buf, 16 * 1024);
    if (n <= 0)
        break;

    if (md5_send(fd, buf, n) <= 0) {
        perror("md5_send");
        return -1;
    }

    total += n;
}

md5_recv(fd, digest, 16);
printf("%10d\t\t\t", total);
for (n = 0; n < 16; n++) {
    printf(" %02X", digest[n]);
}
printf("\n");
return 0;</pre>
```

看上去一切都完成了,但是,没有问题吗?

首先这个服务器只能一次处理一个请求,如果有两个程序同时申请这服务时,逻辑上有错误。另外,这个解决方案,意味着每个想要使用这个 md5 服务的客户端都要链接一个专用的库, 难道没有办法做得通用一点吗?

答案当然是有的。既然 md5 服务是通过名字来提供服务的,而 POSIX 对于文件可以进行的操作是有标准定义的呀, 对于我们这个服务, 立刻可以想到的就是客户端可以直接 write() 数据到比如 /dev/md5, 然后 read() 结果的呀。

那么,资源管理器要怎么做呢,如果客户端 write() 时, 我会收到什么信息? QNX 已经为你准备好了,这就是,资源管理器框架。

资源管理器框架

因为一个资源管理器都是由一个路经名作为入口的,而 POSIX 又定义了对一个文件可进行的操作,所以 QNX 就替大家预定义了这些操作所需要传递的消息类型和数据格式

QNX 提供的资源管理器框架大致可以分成 4 个部份:

- iofunc (iomsg) 层, 这一层提供了所有 POSIX 对文件可以进行的 io 操作 (sys/iofuncs.h, sys/iomsg.h)
- resmgr 层,这一层提供了登记路径名,接收数据并分发给 iofunc 执行具体操作。iofunc 和 resmgr, 是写一个资源管理器的基础

- **dispatch 层**,在一些复杂的资源管理器里,"外来的消息传递"并不是唯一需要处理的。也有可能需要处理"脉冲",或者有时候一个"信号"。dispatch 层会主动识别不同的输入信息,然后转给不同的处理函数进行处理
- thread pool 层,这一层提供了一个线程池管理,可以配置实现多个线程进行资源管理。 下面我们深入地看一下各层

iofunc (iomsg) 层:

QNX 总结了总共 34 个对文件操作,基本上 POSIX 对文件的处理,都可以通过这 34 个操作进行。而资源管理器的 iofunc 层,其实也就是准备回调函数,通过响应这些操作请求,来提供服务。

这 34 个回调函数,又根据性质不同,被分为 8 个 "connect" 回调函数,和 26 个 "io" 回调函数。这些函数 在 io_func.h 里都有定义,分别是:

Connect Functions	IO Functions
open	read
unlink	write
rename	close_ocb
mknod	stat
readlink	notify
link	devctl
unblock	unblock
mount	pathconf
	Iseek
	chmod
	chown
	utime
	openfd
	fdinfo
	lock
	space
	shutdown
	mmap
	msg
	umount
	dup
	close_dup
	lock_ocb
	unlock_ocb
	sync
	power

iofunc 层的每一个回调函数,都有一个对应的数据结构供客户端和服务器端进行消息传递,在 sys/iomsg.h 里。

比如计对 io_read, 就有一个:

```
typedef union {
    struct _io_read i;
    /* unsigned char data[nbytes]; */
} io_read_t;
```

可以看出来 io_read,有一个从客户端发到服务器端的 struct _io_read I; 而服务器端到客户端,没有特别的消息结构,就是读到的数据直接返回了。

再比如 io_stat, 就是:

```
typedef union {
    struct _io_stat i;
    struct stat o;
} io stat t;
```

可以看到,io_stat 是从客户端向服务器端发送一个 stauct _io_stat; 而服务器端返回的,直接就是一个 struct stat o; 这个 struct stat, 就是 POSIX 的 stat() 函数取到的返回值。

如果你仔细观察 struct _io_read; struct _io_stat 这些数据结构, 你会发现它们都是开始于:

```
{
    _Uint16t type;
    _Uint16t combine_len;
    ...
}
```

这里,"type"可以告诉收到这个数据结构的服务器,这是个什么信息,"combined_len"则通知了服务器端这个消息(以及它可能携带的可变长参数)一共有多长。

"type"的定义,已经在 sys/iomsg.h 里定义好了, 比如"_IO_READ", "_IO_WRITE", "_IO_STAT"...

我们在《从 API 开始理解 QNX》一文里解释过一个 read()函数是怎样发送数据的了。再看一下:

所以,对照 iomsg.h 里的数据结构,你不难想像 libc 里那些 POSIX 标准文件函数是怎样构造出来的吧,write() / stat() / lseek() / ...

所有 QNX 上的程序都调用这些 libc 里的函数,而在函数里,它们都转化成一个个消息,通过 fd,发送到相关的资源服务器去了。

普通的 QNX 上的开发者,只是调用了这些 read()/write()/stat()函数,然后得到结果,并不关心里面是怎么实现的了。这也是为什么好多基本的 Unix 上的程序,都可以轻松在 QNX 上重新编译的原因。

在资源服务器端,根据 iomsg 里的 type,就能判断出这是一个什么样的请求,然后调用 iofunc 里相应的处理程序处理就好了。

也许你已经想到下一步这个问题了,每写一个资源管理器,都需要准备三十几个回调函数,这也太复杂了。而且,很多时候,资源管理器只是通过路径名提供一个服务,并不需要提供所有的 POSIX 标准处理。 比如 /dev/random 是提供随机数的一个服务,应该没有必要 lseek() 它吧。那么,从资源管理器的角度,可不可以不提供 IO_SEEK 回调函数码?

答案当然是肯定的,这就会介绍到 resmgr 层了。

resmgr 层

如果 iofunc 层提供了各种回调函数的话,resmgr 层就是那个"循环按收信息并调用 iofunc"的那一层。几个重要的函数差不多就是这样。

```
resmgr_attach(....)
ctp = resmgr_context_alloc()
for (;;) {
     ctp = resmgr_block(ctp);
     resmgr_handler(ctp)
}
```

resmgr 层和 iofunc 层给合,就可以搭建一个资源管理器。让我们用一个简单的例子来看一下。

我们这次打算写一个 "/dev/now" 的资源管理器,当有人读它时,它会把当前的时间用字符串返回。让我们看一下代码:

```
/* 建一个 dispatcher, 这个可以想像就是一个接收数据的频道 */
dispatch = dispatch_create();

/* 资源管理器本身的一些参数, 下面这个就是指定了资源管理器最多一次可以处理 10 个 iov_t
*/
memset(&res_attr, 0, sizeof(res_attr));
res_attr.nparts_max = 10;
res_attr.msg_max_size = 0;

/* io_attr 其实可以想像成一个文件相关的参数, 比如读写权限等等 */
iofunc attr init(&io attr, 0666 | S IFCHR, 0, 0);
```

如果你把上述几行代码,放在一个 main() 里编译执行的话,你就会发现系统里多了一个 /dev/now 的文件。

```
$ 1s -la /dev/now
crw-rw-rw- 1 root root 0, 1 Jun 01 01:46 /dev/now
```

这个服务,因为我们根本还没有写 iofunc 的回调函数,当然什么服务也不会提供。

但是,等一下?如果一个回调函数都没写,Is -la 是怎么成功的? "Is -la /dev/now" 基本上做的就是:

```
fd = open("/dev/now", O_RDONLY);
stat(fd, &mystat);
close (fd)
printf()
```

也就是说, resmgr 至少已经帮我们实现了 io_open(), io_stat(), io_close() 这几个回调函数。对吧。而 "crw-rw-rw-" 其实就是因为我们初始化 io_attr 时给出的参数。

让我们加一个回调函数,来实现/dev/now 的功能。

```
static int now_read(resmgr_context_t *ctp, io_read_t *msg, RESMGR_OCB_T
*ocb)
{
    iofunc_ocb_t *o = (iofunc_ocb_t *)ocb;
    char nowstr[128];
    time_t t;
    int n;
```

```
/* 取当前时间,写入字符串 */

t = time(NULL);

n = strftime(nowstr, 128, "%Y-%m-%d %H:%M:%S\n", localtime(&t));

/* 把字符串返回给客户端 */

MsgReply(ctp->rcvid, n, nowstr, n);

/* 告诉 resmgr 层,我们已经做过 Reply 了,不要再 reply 客户端了 */

return _RESMGR_NOREPLY;
}
```

然后在 resmgr 初始化的时候,把这个回调函数加上:

现在,再执行 devnow 程序启动 /dev/now 服务。

```
$ cat /dev/now
2008-09-12 10:23:06
2008-09-12 10:23:06
2008-09-12 10:23:06
2008-09-12 10:23:06
2008-09-12 10:23:06
2008-09-12 10:23:06
...
```

虽然我们正确得到了时间显示,但是为什么会持续不断地显示下去?这是因为 cat 的工作原理就是循环 read() 直到读到文件结尾。所以我们要怎么样跟用户程序说 "已经读到文件结尾了 "?其实就是 read()函数返回个长度 0。也就是说我们的 io_read()回调函数里,需要区分第一次 read (返回时间字符串)和第二次 read()(返回长度 0)。我们可以通过记录文件读取的 offset 来区分。第一次读时,offset 还是 0,但接下来再读的话,offset 就不是 0 了。

看下面修改的代码。

```
static int now_read(resmgr_context_t *ctp, io_read_t *msg, RESMGR_OCB_T *ocb)

{
    iofunc_ocb_t *o = (iofunc_ocb_t *)ocb;
    char nowstr[128];
    time_t t;
    int n;

    /* 判断是不是文件 open 后第一次 read(), 不是的话, 回复 0, 这样客户端的
    read()就会返回 0, 以示读到了文件尾 */
    if (o->offset != 0) {
        return 0;
    }
```

```
/* 取当前时间,写入字符串 */

t = time(NULL);
n = strftime(nowstr, 128, "%Y-%m-%d %H:%M:%S\n", localtime(&t));

o->offset += n;

/* 把字符串返回给客户端 */

MsgReply(ctp->rcvid, n, nowstr, n);

/* 告诉 resmgr 层,我们已经做过 Reply 了,不要再 reply 客户端了 */

return _RESMGR_NOREPLY;

}

用 cet 的话:
```

现在, 再 cat 的话:

```
$ cat /dev/now
2008-09-12 10:25:28
$
```

devnow 的完整代码在 Github 的 devnow 下面可以找到。

iofunc_default_ 回调函数

如果资源管理器,并不需要呈现标准的 POSIX 文件属性,那么如上面的例子,事情还比较简单。但如果资源管理器需要支持完整的 POSIX 文件,事情就比较复杂了。

POSIX 对于文件处理,有一些比较重要的内在联系。比如在 io_open() 回调中,不光要检查客户端有没有正确的读写权限,也要记住打开文件的模式,并反应在将来的回调中(显然一个 O_RDONLY 打开文件的客户端是不能 io_write()的) ; 文件管理器还得不断追踪读写的位置,以保证将来的 lseek() / tell() 调用能返回正确的值;另外每一次 read() / write() 都需要更新 stat 结构里的 st_mtime; st_atime 等等...

为了帮助用户正确处理 POSIX 文件, QNX 在 iofunc 层还提供了 iofunc default * 函数:

```
iofunc_open_default()
iofunc_chmod_default()
iofunc_devctl_default()
...
```

还是资源管理器的例子,我们加几行代码,注册一个 /posix file 的文件:

具体代码在 Github 上的 posix file 下面。这个资源管理器我们可以做一些操作:

```
# ls -lc /posix_file
crw-rw-rw- 1 root root 0, 1 Jun 05 08:34 /posix file
```

可以看到文件的 owner 是 root, mode 是 666, 文件的 update time 是 08:34

```
# chown xtang /posix_file
# chmod 777 /posix_file
# echo "hello" >/posix_file
# ls -lc /posix_file
crwxrwxrwx 1 xtang root 0, 1 Jun 05 08:35 /posix file
```

可以看到,文件的 mode, owner, update time 都正确地变化了。

这个示例代码,我们是直接挂接了 iofunc_chmod_default, iofunc_chown_default 等函数,虽然可以处理标准 POSIX 文件命令,但实际上没有什么功能。在实际情况下,一般都是挂自己的函数进行资源管理器的处理,然后调用 iofunc_*_default 函数来进行相关 POSIX 的处理。就是说:

```
iofuncs.write = my_write;
int my_write(resmgr_context_t *ctp, io_wriet_t msg, iofunc_ocb_t *ocb)
{
    /* do special operation */
    return iofunc_write_default(ctp, msg, ocb);
}
```

现在,我们来试试用 iofunc + resmgr 来重写我们的 md5 服务器。按照需要,我们只要挂 io_write()和 io_read()两个回调函数。客户端 write()时,不断把"写进来"的数据输入 MD5_Update(),一直到客户端 read(),把到目前为止的 digest 算出来,返回给用户。

这里涉及到一个问题。MD5 记算,是有一个 MD5_Context_t 的数据结构的,用 MD5_Init() 初始化后,对于数据,需要不断用 MD5_Update() 去计算;最后 read()时,你会得到用 MD5_Final 返回的 digest.

问题来了,这些 io_read()/io_write() 函数是回调函数,怎么保证陆续进来的几个 write()和 read()处理中,这个 Context 结构是贯穿始终的?

答案是扩展 OCB。

扩展 OCB

OCB 是 Open Context Block. 当文件被 Open 时,一个 ocb 会准备好。这个 ocb 等于是绑定了 fd,只要文件没有 CLOSE,在同一 fd 上的任何 iofunc 回调,都会回传这个 ocb。如果同时有几个 fd 被 open 了以后,每一个 fd,都有一个独自的 ocb。显然,如果我们的 md5_context_t 可以嵌入在 ocb 里的话,我们就会每个 fd 都有一个 MD5_context_t 了。具体怎么做呢?

首先定义一个扩展的 ocb 结构,如下。

请注意,结构里第一个元素一定是 iofunc_ocb_t,这样保证我们的扩展结构,可以直接当作 iofunc_ocb_t 操作。如果需要,我们依然可以调用 iofunc_*_default 函数来做 POSIX 相关的默认处理。这个结构后面的 "total_len"和"md5_ctx" 就是扩展的部份了。

接下来,这个扩展的结构,要怎样分配内存呢?有两种办法,一种是替换 iofunc 层的 ocb_calloc() 回调函数。

```
iofunc_funcs_t ocb_funcs = {
    __IOFUNC_NFUNCS,
        md5mgr_ocb_calloc,
        md5mgr_ocb_free
};
iofunc_mount_t mountpoint = { 0, 0, 0, 0, &ocb_funcs };
iofunc_attr_init(&io_attr, 0666 | S_IFCHR, 0, 0);
io attr.mount = &mountpoint;
```

另一种更直接的办法,就是自己准备一个 io_open()的回调,当客户端 open()时,就会进入我们的回调,在回调里,可以自己 malloc()自己的结构,然后用 resmgr_bind()把这结构当作 ocb 跟 fd 绑定。这样,接下来的所有 io 回调中,都会有这个 ocb 结构传进来。

这个新 md5 服务完整代码在 Github 的 md5mgr 下面。

dispatch 层

虽然大多数情况下,用 iofunc 层+resmgr 层已经可以构建一个完整的资源管理器了,但是有时候资源管理器需要同时处理别的消息,这时就需要 dispatch 层了。dispatch 可以处理其他形态的信息,除了可以用 resmgr_attch() 来挂接 resmgr 和 iofunc 以外,还可以做这些 (sys/dispatch.h):

message attach()

int message_attach(dispatch_t *dpp, message_attr_t *attr, int low, int high, int (*func)(message_context_t *ctp, int code, unsigned flags, void *handle), void *handle):

有时候资源管理器在使用标准的 iomsg 以外,还想要定义自己的消息类型,那就会用到这个message_attach(). 这个函数意思是说,如果收到一个消息,它的消息类型在 low 和 high 之间的话,那就回调 func 来处理。

当然,要保证 low/high 不会与 iomsg 重叠,不然就会有歧义。在 iomsg.h 里已经定义了所有的 iomsg 在 _IO_BASE 和 _IO_MAX 之间,所以只要保证 low > _IO_MAX 就可以了。

pulse_attach()

int pulse_attach(dispatch_t *dpp, int flags, int code, int (*func)(message_context_t *ctp, int code, unsigned flags, void *handle), void *handle);

有许多管理硬件资源的管理器(驱动程序),除了提供 iomsg 消息,来对应客户端的 io 请求以外,也会很常见需要接收"脉冲"来处理中断 (InterruptAttachEvent)。这时,用 pulse_attach() 就可以把指定的脉冲号 (code),绑定到回调函数 func 上。

select_attach()

int select_attach(void *dpp, select_attr_t *attr, int fd, unsigned flags, int (*func)(select_context_t *ctp, int fd, unsigned flags, void *handle), void *handle);

很多资源管理器,在处理客户端请求时,还需要向别的资源管理器发送一些请求。而很多时候这些请求可能不能立即返回结果,通常情况下,可以用 select()来处理,但第一我们无法使用会阻塞的 select(),因为我们是一个资源管理器的服务函数,如果被阻塞无法返回,就意味着我们无法处理客户端请求了;第二我们也无法用 select() 轮询,因为我们一旦返回,就会进入等待客户端消息的阻塞状态,没有新消息来时,不会退出阻塞状态,也就没有机会再去轮询 select()了。

当然,你可以自设一个时钟,每隔一定时间就给自己发一个脉冲,等于自己把自己叫醒,然后再轮询 select()。做是做得到,但这样就无端增加了许多系统开销。

select_attach() 就是为了这个目的设的,针对一个特定的 fd, 这里的 unsigned flags,决定了你想要 select()的事件(Read? Write? Except?)。这意思是说,如果对于 fd, 我选择的 flags 事件发生了的话,调用 func回调函数。

在使用 dispatch 时,进行特殊的 *_attach() 挂接以后,只要把 resmgr 层的几个函数替换成 dispath 层的几个函数 就可以了,比如这样:

```
ctp = dispatch_context_alloc(dispatch);
while (1)
{
     ctp = dispatch_block(ctp);
     dispatch_handler(ctp);
}
```

dispath_block() 相当于阻塞并等待,而 dispatch_handle() 则根据不同的挂接,调用不同的回调函数进行处理。

另一个比较常用的 dispatch 函数是 dispatch_create_channel()。有时候,你希望自己用 ChannelCreate() 创建频道,而不是让 dispatch_create()自动为你创建频道,就可以用这个函数。之所以需要自己创建频道,是因为有时候希望在频道上设一些特殊的标志(ChannelCreate() 的 flags)。

thread pool 层

上面这些用 while (1) 来循环处理消息的资源管理器,明显都是"单线程"资源管理器,一共只有一个线程来处理客户端请求。

对于一些需要频繁处理客户请求的资源管理器,自然会想到用"多线程"资源管理器。基本就是用几个线程来执行上面的 while(1)循环。

线程池(Thread Pool)就是用来实现这个的。使用起来也比较简单,先配置 poot_attr,然后创建并启动线程池。

pool_attr 前面几个回调函数都比较简单,后面的 lo_water, hi_water, increment, maximum 简要说明一下。 maxmimum 是最多池里可以建多少线程,

hi water 是最多这些线程可以等待任务

lo_water 是至少应该有多少线程需要在等待任务

increment 则是一次递增的线程数。

拿上面的例子来说,这个线程池一旦启动,首先会创建 5 个线程,都在 dispatch_block()上等待接受任务。

当有一个请求来时,1号线程为其服务,假设这个服务线程在服务过程中,还需要向别的线程请求数据,一时回不来,那就还剩下4个线程等待任务。

如些再来两个请求,我们会变成3个线程在进行服务,2个线程等待任务的情形。

这时,当第4个请求来时,又一个线程去进行服务,这时只有1个线程在等待任务了,比lo_water少,所以线程池会自动再新建2个 (increment) 线程,把他们放在等待任务队列中。所以这时我们有4个线程在服务,3个线程在等待。

如果服务线程无法回收,而新的请求又进来,导致等待线程数又低于 lo_water 的话,那么,线层池还会继续增加线程以保证有足够线程在等待服务,但是服务线程数与等待线程数的和,不会超过 10 (maximum).

假如在 4 个线程服务, 3 个线程等待的状态下, 有 2 个服务线程结束了服务, 它们会被还回线程池, 线程池就会把这 2 个线程继续放入等待队列。也就是变有还有 2 个服务线程, 5 个等待线程的状态。

现在,如果又有1个线程结束服务,回归线程池了。如果把这个线程再放入等待队列,那就会有6个线程等待服务,这个超过了hi_water,所以线程池会结束这个线程。这样,我们就会有1个线程在服务,5个线程在等待的情形,线程总数下降到了6

综上,使用线程池可以动态地灵活配置多线程资源管理器,这样,当大量服务同时拥来时,线程分分钟投入服务;当空闲线程较少时,线程池会预先再多开些线程,以备服务。然后,当线程服务结束后,线程池也会停掉一些多余的线程。

结语

大家可以看到资源管理器在 QNX 上的重要,几乎所有的服务都是通过资源管理器来实现的。而且用资源管理器的概念,可以很好地模块化系统。所以正确地理解资源管理器的概念,熟练运用 QNX 提供的资源管理器,是在 QNX 上进行开发的重要技能。当然,资源管理器也有其自身的弱点,通常一个管理器需要跟别的管理器协同工作,才能完成系统的功能;这时,犹其需要注意单线程的管理器不要有被阻塞不能提供服务的时候,多线程管理器虽然不担心阻塞,但是更需要当心线程间同步。

另外,系统设计上一个很重要的因素,还在于正确设计资源管理的细分化。分得太细,会造成一个任务需要穿过多个资源管理器才能实现,会严重损失性能。分得太粗,当然就失去了模块分割,很容易变成一个 复杂系统而增加了调试和出错管理的难度。