Lock-Free Queue

목차

- 시작하며...
- Lock-free
- Lock-free Queue
 - Push(Telem)
 - Pop()
 - ABA 문제
- 성능 측정
- 마치며...
- 더 자세한 코드를 보고 싶으시다면...

시작하며...


이 ppt는 개인 프로젝트에서 Task Queue로 사용하기 위해서 구현해 본 Lock-free Queue에 대해서 다룹니다.

Lock-free Queue의 코드가 왜 이렇게 짜여졌는지 알아보고 최종적으로 성능 체 크도 해보도록 하겠습니다.

들어가기 전에 다음 사항을 참고 바랍니다.

시작하며...

• Ndc2014 시즌 2 : 멀티쓰레드 프로그래밍이 왜 이리 힘드나요? (Lock-free 에서 Transactional Memory까지) 에서 발췌



시작하며...

2-30 대책 ● 결론 - 믿을 수 있는 non-blocking container들을 사용하라. Intel TBB, Visual Studio PPL - 자신을 포함한 출처가 의심스러운 알고리즘은 정확성을 증명하고 사용하라. ■ 정확성이 증명된 논문에 있는 알고리즘은 **OK**.

여기서 보여드리는 코드도 오류가 있을 수 있으니 신중히 보시길 권합니다.

Lock-free

• Lock-free는 Mutex와 같은 동기화 요소를 사용하지 않고 공유 데이터에 안전하게 접근하는 것을 뜻합니다.

 Lock-free는 Compare And Swap 이라고 하는 CAS 연산자를 통해 이뤄 집니다.

```
1 bool CAS(destination, expected, desired)
2 {
3    if (destination == expected)
4    {
5        destination = desired;
6        return true;
7    }
8    else
9    {
10        return false;
11    }
12 }
```

Lock-free

• CAS는 변경 대상, 예상 값, 변경 값 을 인자로 받아서 변경 대상이 예상 값과 같으면 변경 값으로 값을 변경하고 예상 값과 다르다면 값을 변경하지 않는 연산입니다.

• 그리고 이러한 연산은 원자적으로 이뤄집니다.

```
const auto _Prev = static_cast<_Uint8_t>(_INTRIN_SEQ_CST(_InterlockedCompareExchange64)
 ((volatile long long *)_Tgt,
                       eax,dword ptr [_Old_exp]
2 002F8C97 mov
                       edx, dword ptr [ebp-4]
3 002F8C9A
4 002F8C9D mov
                       esi,dword ptr [_Tgt]
5 002F8CA0 mov
                       ecx, dword ptr [ebp+14h]
6 002F8CA3 mov
                       ebx.dword ptr [ Value]
                                                      lock prefix: 뒤의 명령어(cmpxchg8b)가
7 002F8CA6
           lock cmpxchg8b gword ptr [esi]
                                                     상호 배타적으로 수행되도록 함
8 002F8CAA
                       dword ptr [_Prev],eax
9 002F8CAD
                       dword ptr [ebp-0Ch],edx
         static_cast<long long>(_Value), static_cast<long long>(_Old_exp)));
```

Lock-free

• Lock-free의 기본적인 구현 방법은 이 CAS연산자를 이용해서 변경대상을 성공적으로 변경할 때 까지 반복하는 것입니다.

```
1 while(true)
2 {
3    int expected = destination;
4    if (CAS(destination, expected, desired))
5    {
6        // destination의 값을 바꾸는데 성공했다. 탈출
7        break;
8    }
9    // 다른 스레드에서 destination의 값을 먼저 바꿨다. 재시도
10 }
```


Lock-free Queue

• 그럼 Lock-free Queue는 어떻게 구현할 수 있을까요. 여기서 구현한 Queue는 2가지 메서드를 제공합니다.

- 1. Push(T elem) : Queue의 끝에 원소를 삽입합니다.
- 2. T Pop(): Queue의 처음에서 원소를 빼냅니다.
- 이제 각 메서드가 어떻게 구현 됐는지 하나씩 보도록 하겠습니다.


• 실제 코드를 보기 전에 그림을 통해 Push 메서드의 동작을 알아보겠습니다.

• 이 Queue는 생성되면 다음과 같이 데이터가 없는 더미 노드를 Head와 Tail 이 가리키고 있는 초기 상태를 가집니다.




• 여기에 새로운 데이터를 Tail에 추가한다면...

1. Tail이 가리키는 더미 노드의 Next가 새로운 데이터 노드를 가리키게 합니다.



2. 이제 Tail이 새로운 노드를 가리키도록 이동합니다.

메서드가 해야 할 일은 매우 간단합니다. 그럼 코드를 볼까요.



```
1 void Push( T* data )
2 {
      unsigned int newData = LockFreeLinkPolicy::AllocLockFreeLink();
      LockFreeLinkPolicv::IndexToLink( newData )->m data = data:
      while ( true )
           StampIndex last = m_tail;
           IndexedLockFreeLink* lastLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( last.GetIndex( ) );
           StampIndex next = lastLink->m_nextStampIndex;
           StampIndex lastForTest = m tail:
           if ( last == lastForTest )
               unsigned int nextIndex = next.GetIndex( );
               if ( next.GetIndex( ) == 0 )
                  StampIndex newNext:
                  newNext.SetStamp( next.GetStamp( ) + 1 );
                  newNext.SetIndex( newData );
                  if ( lastLink->m_nextStampIndex.CompareExchange( next, newNext ) )
                      StampIndex newTail:
                      newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                      newTail.SetIndex( newData );
                      m tail.CompareExchange( last, newTail );
                  StampIndex newTail;
                  newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                  newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                  m_tail.CompareExchange( last, newTail );
41 }
```

- Push 메서드의 전체 코드입니다.
- lock-free 알고리즘에서 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위한 추가 코드로 인해 앞에서 알아본 Push 메서드의 동작에 비해 코드 가 복잡해 졌습니다.
- 우선은 Push 메서드의 동작에 집중하여 코드를 살펴보겠습니다.

```
1 void Push( T* data )
 2 {
      unsigned int newData = LockFreeLinkPolicy::AllocLockFreeLink( );
        LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( newData )->m data = data:
       while ( true )
(2)
            StampIndex last = m tail:
            IndexedLockFreeLink* lastLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( last.GetIndex( )
            StampIndex next = lastLink->m_nextStampIndex;
           StampIndex lastForTest = m tail;
            if ( last == lastForTest )
                unsigned int nextIndex = next.GetIndex( );
                if ( next.GetIndex( ) == 0 )
                   StampIndex newNext;
                   newNext.SetStamp( next.GetStamp( ) + 1 );
                   newNext.SetIndex( newData ):
                    if ( lastLink->m_nextStampIndex.CompareExchange( next, newNext ) )
                       StampIndex newTail:
                       newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                       newTail.SetIndex( newData );
                       m tail.CompareExchange( last, newTail );
                   StampIndex newTail;
                    newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                   newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                   m_tail.CompareExchange( last, newTail );
 41 }
```

1. 새로운 데이터를 위한 노드를 할당합니다.

2. 이제 삽입 시도가 시작됩니다. 우선 Tail이 가리키고 있는 노드(last)와 해당 노드의 다음 노드(next)를 지역 변수에 저장 해 놓습니다.

```
1 void Push( T* data )
2 {
      unsigned int newData = LockFreeLinkPolicy::AllocLockFreeLink();
      LockFreeLinkPolicv::IndexToLink( newData )->m data = data:
      while ( true )
          StampIndex last = m_tail;
           IndexedLockFreeLink* lastLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( last.GetIndex( ) );
           StampIndex next = lastLink->m_nextStampIndex;
           StamnIndex lastForTest = m tail;
                last == lastForTest
               unsigned int nextIndex = next.GetIndex( );
               if ( next.GetIndex( ) == 0
                  StampIndex newNext;
                  newNext.SetStamp( next.GetStamp( ) + 1 );
                  newNext.SetIndex( newData );
                   if ( lastLink->m_nextStampIndex.CompareExchange( next, newNext ) )
                      StampIndex newTail:
                      newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                      newTail.SetIndex( newData );
                      m tail.CompareExchange( last, newTail );
                  StampIndex newTail;
                   newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                  newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                  m_tail.CompareExchange( last, newTail );
41 }
```

3. Tail이 변하지 않았는지 검사합니다.

Tail이 변했다면 이전에 읽어 놓은 next도 정상적인 값이 아니기 때문에 재시도 해야 합니다.

4. next의 nullptr여부에 따라 따른 동작을 하게 됩니다. 우선 nullptr 이 아닐 때를 보겠습 니다.

```
1 void Push( T* data )
2 {
      unsigned int newData = LockFreeLinkPolicy::AllocLockFreeLink();
      LockFreeLinkPolicv::IndexToLink( newData )->m data = data:
      while ( true )
          StampIndex last = m_tail;
          IndexedLockFreeLink* lastLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( last.GetIndex( ) );
          StampIndex next = lastLink->m_nextStampIndex;
          StampIndex lastForTest = m tail:
          if ( last == lastForTest )
              unsigned int nextIndex = next.GetIndex( );
              if ( next.GetIndex( ) == 0 )
                  StampIndex newNext;
                  newNext.SetStamp( next.GetStamp( ) + 1 );
                  newNext.SetIndex( newData );
                  if ( lastLink->m_nextStampIndex.CompareExchange( next, newNext ) )
                      StampIndex newTail:
                      newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                      newTail.SetIndex( newData );
                      m tail.CompareExchange( last, newTail );
                  StampIndex newTail;
                  newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                  newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                                                            = m_tail의 값이 last와 같으면
                  m_tail.CompareExchange( last,
                                                newTail
                                                            m_tail을 newTail로 갱신
41 }
                                     예상 값
                                                    변경 값
                변경 대상
```


5. next가 nullptr이 아니라는 의미는 다른 스레드가 Tail이 가리키는 노드의 next는 변경했지만 Tail을 아직 변경하지 못한 경우입니다.

이 경우에는 능동적으로 tail을 next로 변경해 줍니다.

왜 이렇게 해야 하는지 그림으로 살펴보겠습니다.


m_tail.CompareExchange(last, newTail)이 실행되기 전 상태는 아래 그림과 같습니다.

Next에 새로운 노드를 연결했지만 Tail은 갱신되지 않은 상태입니다. 이 상태에서 스케줄러에 의해 실행이 다른 스레드로 넘어 갔다고 생각해봅시다.




• 다른 스레드에서도 새로운 데이터를 삽입하고자 합니다. Queue는 삽입 순서가 보장되야 합니다. 먼저 삽입된 데이터 보다 앞에 삽입할 수 없습니다.

• 현재 Queue의 Tail이 가리키는 노드의 Next가 nullptr이 아니기 때문에 tail 의 위치에 값을 삽입할 수 없습니다.




- 여기서 2가지 선택을 할 수 있습니다.
- 1. 원래 스레드가 Tail을 이동시킬 때 까지 기다린다.
- 2. 자신이 직접 Tail을 옮긴다.




• 원래 스레드가 Tail을 옮기기를 기다린다면 이제 다른 모든 스레드는 원래 스레드의 작업을 기다리는 블로킹 상태가 됩니다.

• 이후 발생하는 모든 Push연산은 원래 스레드가 다시 실행 되기 전까지 모두 실패하게 됩니다. 이런 상황을 Convoying이라고 합니다.



• 이런 블로킹 알고리즘은 이제 더 이상 Lock-free라고 할 수 없습니다.

 Lock-free는 다른 스레드의 상태에 상관 없이 실행되야 합니다. 그래서 능동적으로 Tail을 옮깁니다. 본래의 스레드는 로컬에 저장중인 last가 Tail 과 달라졌기 때문에 CAS가 실패하게 되므로 문제 없이 동작합니다.



```
1 void Push( T* data )
2 {
      unsigned int newData = LockFreeLinkPolicy::AllocLockFreeLink();
      LockFreeLinkPolicv::IndexToLink( newData )->m data = data:
      while ( true )
           StampIndex last = m tail:
           IndexedLockFreeLink* lastLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( last.GetIndex( ) );
           StampIndex next = lastLink->m_nextStampIndex;
           StampIndex lastForTest = m tail;
           if ( last == lastForTest )
               unsigned int nextIndex = next.GetIndex( );
               if ( next.GetIndex( ) == 0 )
                  StampIndex newNext;
                  newNext.SetStamp( next.GetStamp( ) + 1 );
                   newNext.SetIndex( newData );
                   if ( lastLink->m_nextStampIndex.CompareExchange( next, newNext )
                      StampIndex newTail:
                      newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                      newTail.SetIndex( newData );
                      m tail.CompareExchange( last, newTail );
                  StampIndex newTail;
                  newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                  newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                  m_tail.CompareExchange( last, newTail );
41 }
```

다시 돌아와서 next 가 nullptr일 때를 살펴보겠습니다.


6. next가 nullptr 이라면 Tail이 Queue의 마지막을 가리키고 있으므로 Tail이 가리키는 노드의 next가 새로운 노드를 가리키도록 변경합니다.

```
1 void Push( T* data )
2 {
      unsigned int newData = LockFreeLinkPolicy::AllocLockFreeLink( );
      LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( newData )->m data = data:
      while ( true )
           StampIndex last = m_tail;
           IndexedLockFreeLink* lastLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( last.GetIndex( ) );
           StampIndex next = lastLink->m_nextStampIndex;
           StampIndex lastForTest = m tail;
           if ( last == lastForTest )
               unsigned int nextIndex = next.GetIndex( );
               if ( next.GetIndex( ) == 0 )
                  StampIndex newNext;
                  newNext.SetStamp( next.GetStamp( ) + 1 );
                  newNext.SetIndex( newData );
                   if ( lastLink->m_nextStampIndex.CompareExchange( next, newNext ) )
                      StampIndex newTail:
                      newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                      newTail.SetIndex( newData );
                      m tail.CompareExchange( last, newTail );
                  StampIndex newTail;
                  newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                  newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                  m_tail.CompareExchange( last, newTail );
41 }
```


7. next가 변경되었다면 삽입이 성공한 것입니다. 마지막으로 tail 을 옮겨주고 루프에서 나옵니다.

• 이제는 Pop 메서드 입니다. Pop 메서드도 마찬가지로 그림을 통해 동작을 먼저 알아보겠습니다.

• Queue의 상태는 다음과 같습니다.




• Pop은 Push에 비해서 간단합니다. 지금 Queue는 Head와 Tail이 동일한 노드를 가리키고 있지 않기 때문에 비어 있지 않습니다. 따라서 Head의 Next가 가리키는 노드의 값을 별도의 변수에 저장해 놓습니다.



• 이제 Head가 Next를 가리키도록 변경합니다. 이제 이 노드는 새로운 더미 노드가 되었습니다.

• 기존 더미 노드는 삭제합니다. 그리고 보관해 놓은 값을 반환하면 됩니다.



```
1 T* Pop( )
 2 {
       while ( true )
          StampIndex first = m_head:
          StampIndex last = m_tail;
           IndexedLockFreeLink* firstLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( first.GetIndex( ) );
          StampIndex next = firstLink->m_nextStampIndex;
          Stampinuex Turstroriest = m_neau;
          if ( first == firstForTest )
               if ( first.GetIndex( ) == last.GetIndex( ) )
                   if ( next.GetIndex() == 0 )
                       return nullptr;
                   StampIndex newTail:
                   newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                   newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                   m_tail.CompareExchange( last, newTail );
                   IndexedLockFreeLink* nextLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( next.GetIndex( ) );
                   auto data = reinterpret_cast<T*>( nextLink->m_data );
                   StampIndex newHead;
                   newHead.SetStamp( first.GetStamp( ) + 1 );
                   newHead.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                   if ( m_head.CompareExchange( first, newHead ) )
                       LockFreeLinkPolicy::DeallocLockFreeLink( first.GetIndex( ) );
                       return data;
42 }
```

• Pop 메서드의 전체 코드입니다.

1. Head 가 가리키고 있는 노드 (first) Tail이 가리키고 있는 노드 (last) Head의 다음 노드(next)를 지역 변수에 저장해 놓습니다.

```
1 T* Pop( )
 2 {
       while ( true )
           StampIndex first = m_head;
           StampIndex last = m_tail;
           IndexedLockFreeLink* firstLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( first.GetIndex( ) );
           StampIndex next = firstLink->m nextStampIndex:
           StampIndex firstForTest = m head;
    (2)
           if ( first == firstForTest )
              if ( first.GetIndex( ) == last.GetIndex( ) )
                   if ( next.GetIndex() == 0 )
                       return nullptr;
                   StampIndex newTail;
                   newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                   newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                   m_tail.CompareExchange( last, newTail );
                   IndexedLockFreeLink* nextLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( next.GetIndex( ) );
                   auto data = reinterpret_cast<T*>( nextLink->m_data );
                   StampIndex newHead;
                   newHead.SetStamp( first.GetStamp( ) + 1 );
                   newHead.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                   if ( m_head.CompareExchange( first, newHead ) )
                       LockFreeLinkPolicy::DeallocLockFreeLink( first.GetIndex( ) );
42 }
```

2. 다른 스레드에 의해서 Head가 변경 되었는지 검사하고 변경됐다 면 재시도 합니다.


3. Head와 Tail이 동일한 노드를 가리키고 있는지 확인합니다. 만약 동일한 노드를 가리키고 있다 면 Queue는 비어 있는 상태입니다. 우선 Queue가 비었을 때 처리를 살펴보겠습니다.

```
1 T* Pop( )
2 {
      while ( true )
           StampIndex first = m_head;
          StampIndex last = m_tail;
           IndexedLockFreeLink* firstLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( first.GetIndex( ) );
           StampIndex next = firstLink->m nextStampIndex:
          StampIndex firstForTest = m_head;
          if ( first == firstForTest )
               if ( first.GetIndex( ) == last.GetIndex( ) )
                       next.GetIndex() == 0
                       return nullptr;
                  StampIndex newTail:
                  newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                  newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                  m_tail.CompareExchange( last, newTail );
                  IndexedLockFreeLink* nextLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( next.GetIndex( ) );
                  auto data = reinterpret_cast<T*>( nextLink->m_data );
                  StampIndex newHead;
                  newHead.SetStamp( first.GetStamp( ) + 1 );
                  newHead.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                  if ( m_head.CompareExchange( first, newHead ) )
                      LockFreeLinkPolicy::DeallocLockFreeLink( first.GetIndex( ) );
42 }
```

4. next가 nullptr이라면 Queue는 정말로 비어 있습니다. 비어 있는 Queue에 대한 Pop연산 처리를 해줍니다. 이 코드는 nullptr를 반환하였습니다.

그런데 next가 nullptr이 아닌 경우 는 Queue가 어떤 상태일까요.

- Push 메서드에서 보았던 상태입니다. 새로운 노드가 삽입 됐지만 Tail이 새로운 노드를 가리키기 전에 다른 스레드에 CPU 자원을 뺏겼습니다.
- 이 때 해야 할 작업은 정해져 있습니다. 스스로 Tail을 뒤로 이동시킵니다.



```
1 StampIndex newTail;
2 newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
3 newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
4
5 m_tail.CompareExchange( last, newTail );
```


```
1 T* Pop( )
 2 {
       while ( true )
           StampIndex first = m_head;
           StampIndex last = m_tail;
           IndexedLockFreeLink* firstLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( first.GetIndex( ) );
           StampIndex next = firstLink->m nextStampIndex:
           StampIndex firstForTest = m_head;
           if ( first == firstForTest )
               if ( first.GetIndex( ) == last.GetIndex( ) )
                   if ( next.GetIndex() == 0 )
                       return nullptr;
                   StampIndex newTail:
                   newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
                   newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                   m_tail.CompareExchange( last, newTail );
                   IndexedLockFreeLink* nextLink = LockFreeLinkPolicy::IndexToLink( next.GetIndex( )
                   auto data = reinterpret_cast<T*>( nextLink->m_data );
                   StampIndex newHead;
                   newHead.SetStamp( first.GetStamp( ) + 1 );
                   newHead.SetIndex( next.GetIndex( ) );
                        m head.CompareExchange( first, newHead ) )
                       LockFreeLinkPolicy::DeallocLockFreeLink( first.GetIndex( ) )
42 }
```

5. Queue가 비어 있지 않다면 next의 데이터를 지역변수에 복사해 놓습니다.

6. Head를 next로 이동시키고 기존의 Head의 노드를 삭제한 다음 데이터를 반환하면 끝입니다.


 Push 메서드를 살펴보면서 Lock-free 알고리즘에서 발생할 수 있는 어떤 문제에 대해 언급하였는데 여기서 한번 살펴보도록 하겠습니다.

• 다음과 같은 Queue를 생각해 보겠습니다. 각 노드의 주소를 a, b라 하겠습니다.




• 스레드1 에서 Pop메소드를 실행하려고 하는데 Head를 전진시키기 전에 다른 스레드로 CPU 선점권을 뺏겼다고 가정하겠습니다

• 이 경우 스레드1의 로컬 변수에 Head의 주소 a와 Next의 주소 b를 저장해 놓은 상태입니다.




• 이제 다른 스레드들이 Push와 Pop을 실행합니다.

 여러 차례의 메모리 반납과 할당이 이뤄지는데 문제는 이 메모리가 재활용 된다는 것입니다. 다음과 같은 순서로 메소드가 실행되는 경우를 봅시다.




Pop() -> Push() -> Pop()

• 먼저 Pop() 메소드를 통해 주소 a의 메모리 영역을 해제합니다.




Pop() -> Push() -> Pop()

• 이제 다시 Push가 실행되는데 메모리가 재활용되어 이전의 a 주소가 다시 <u>나왔다고 생각해봅시다.</u>




Pop() -> Push() -> Pop()

• 그리고 또 다시 Pop이 실행되면 최종적인 Queue는 아래와 같이 됩니다.




• 이제 길고 긴 시간이 지나 스레드1이 다시 실행 되었다고 생각해봅시다.

• 스레드1이 생각하고 있는 Queue의 모양은 다음과 같습니다. a 주소 노드의 다음으로 b 주소의 노드가 연결되어 있죠. 하지만 실제 Queue의 상태는...



• a 주소의 노드 뒤에 아무것도 없습니다.

• 문제는 이 때 스레드1의 CAS(Head, a, b)가 성공합니다. 그리고 Head는 스레드1의 로컬 Next 변수에 저장한 b를 가리키게 됩니다. 게다가 b는 해제 된 메모리 영역입니다.



• 메모리의 재활용으로 인해서 CAS연산의 안전장치(현재 값과 예상 값이 <u>같을 때만 값을 변경</u>)가 무효화 됐습니다.

• 이런 문제를 ABA 문제라고 합니다.

• ABA 문제는 모든 CAS와 new, delete를 사용할 경우 모든 Lock-free 알고리즘에서 발생할 수 있습니다.

• 그럼 이걸 어떻게 회피해야 할까? 여기서는 2가지 방법을 소개하겠습니다.

- 첫번째 방법은 메모리가 곧바로 재활용이 되지 않도록 하는 것 입니다.
- 이전 예제에서 스레드1은 Head를 로컬 변수에 저장하고 있었습니다. 만약이 Head 주소의 메모리가 레퍼런스 카운트에 의해서 관리되고 있다면 다른 스레드에서 Pop을 하더라도 실제로 메모리가 반납되지 않아서 재활용되지 않습니다.
- 그래서 GC가 사용되는 환경(C#, Python, etc...)에서는 ABA 문제는 발생하지 않습니다.

 두번째 방법은 주소를 확장하는 것입니다.
 Tag 혹은 Stamp라 불리는 추가적인 비트를 더해서 매 CAS시도 시 이 값을 다르게 설정합니다.

```
1 StampIndex newTail;
2 newTail.SetStamp( last.GetStamp( ) + 1 );
3 newTail.SetIndex( next.GetIndex( ) );
4
5 m_tail.CompareExchange( last, newTail );
```

• 메모리가 재활용 된다고 해도 추가된 비트가 매번 다르기 때문에 ABA문제 를 회피 할 수 있습니다.

• StampIndex 클래스는 ABA 문제를 해결하기 위해 4byte의 Stamp와 4byte의 메모리 풀에 대한 Index를 하나로 묶어 사용하고 있습니다.

```
1 struct alignas(8) StampIndex
2 {
3 public:
4     void Set( unsigned int index, unsigned int stamp )
5     {
6         m_stampIndex = ( static_cast<unsigned long long>( stamp ) << IndexBits ) | index;
7     }
8     9     // 일부 함수 생략
10 private:
11     static constexpr unsigned int IndexBits = std::numeric_limits<unsigned int>::digits;
12     unsigned long long m_stampIndex = 0;
13 };
14
```

• 구현도 했으니 Lock 버전의 Queue와 성능을 비교해 보겠습니다. Lock 버전 Queue는 다음과 같이 구현하였습니다.

```
1 template <typename T>
2 class LockQueue
3 {
 4 public:
       void Push( T data )
          std::lock_guard lk( m_lock );
           m_queue.push( data );
       std::optional<T> Pop( )
          std::lock_guard lk( m_lock );
          if ( m_queue.empty( ) == false )
               T data = m_queue.front( );
               m_queue.pop( );
               return data;
           return {};
24 private:
       std::mutex m_lock;
      std::queue<T> m_queue;
27 };
```

- 테스트 코드는 다음과 같습니다.
- 10000번 이하까지는 Push만 하다가 이후에는 임의로 Push 혹은 Pop을 호출합니다.
- LoopCount = 64000000, ThreadCount = 8


```
1 auto job1 = [&lQueue, LoopCount, ThreadCount]( )
2 {
3     for ( int i = 1; i <= LoopCount / ThreadCount; ++i )
4     {
5         if ( rand( ) % 2 == 0 || i < ( 10000 / ThreadCount ) )
6         {
7             lQueue.Push( i );
8         }
9         else
10         {
11             lQueue.Pop( );
12         }
13     }
14 };</pre>
```

• 성능 측정에 사용한 PC 사양입니다.

CPU : Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz 2.30 GHz (2코어 4스레드)

RAM: 8 GB

Visual Studio 2017 64 bit 빌드




• 다른 PC에서 측정한 자료도 보시겠습니다.

CPU : Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz (4코어 8스레드)

RAM: 16 GB

Visual Studio 2017 64 bit 빌드




• Lock-Free Queue가 Lock 버전의 Queue 보다 빠른 것을 확인할 수 있습니다. 그런데 잠시 이것을 보시도록 하겠습니다.

• 동일한 코드의 32 bit 빌드 버전입니다.

CPU : Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz (4코어 8스레드)


RAM: 16 GB

Visual Studio 2017 32 bit 빌드



• 64bit와는 달리 lock-free의 성능이 급감하였습니다.

• 어디가 문제 있는지 프로파일링 해보면...




• _InterlockedOr64_INLINE 이라는 함수가 대부분의 시간을 차지하고 있습니다.

• 이 함수는 std::atomic_load 에서 호출되는 함수입니다. 즉 다음과 같은 코드가 성능을 잡아 먹는 원인이 됩니다.

```
1 StampIndex last = m_tail;
2
3 // StampIndex의 대입연산자는 다음과 같이 오버로딩돼 있습니다.
4 StampIndex& operator=( const StampIndex& other )
5 {
6    if ( this != &other )
7    {
8        m_stampIndex = std::atomic_load( reinterpret_cast<const std::atomic_llong*>( &other ) );
9    }
10
11    return *this;
12 }
```

• std::atomic_load 를 하지 않는다면 성능은 다음과 같이 상향 됩니다.



• 그런데 32bit 프로그램에서 8byte 자료형을 읽고 쓸 때는 다음과 같이 2번에 걸쳐서 메모리에 접근합니다.

```
1 int main()
 3 00D81002 in
                        al,dx
 4 00D81003 sub
                         esp, 10h
      volatile long long a = 1;
6 00D81006 mov
                        dword ptr [ebp-10h],1
7 00D8100D mov
                        dword ptr [ebp-0Ch],0
      volatile long long b = 2;
9 00D81014 mov
                        dword ptr [ebp-8],2
10 00D8101B mov
                        dword ptr [ebp-4],0
      a = b;
13 00D81022 mov
                        eax,dword ptr [b]
14 00D81025 mov
                        dword ptr [a],eax
15 00D81028 mov
                        eax,dword ptr [ebp-4]
                        dword ptr [ebp-0Ch],eax
16 00D8102B mov
```

 만약 14번 째 줄 실행 후 다른 스레드가 해당 변수에 값을 쓰게 된다면 8byte의 절반은 업데이트된 값이 저장됩니다.

• 그러므로 std::atomic_load 를 제거할 수 는 없습니다. 따라서 32bit 에서 성능을 끌어 올리기 위해서는 다른 방법을 생각해봐야 할 것 같습니다.

• StampIndex를 16bit Stamp, 16bit 메모리 풀 인덱스로 구성하는 방법도 있겠습니다. 이렇게 구성하면 ABA 문제가 발생하려면 점유권을 빼앗긴 동안 65,536번 Push와 Pop이 발생해야 합니다.

• 아니면 Stamp를 사용하지 않고 레퍼런스 카운터를 통해 참조하고 있다면 메모리를 재활용하지 못하게 만드는 방법도 있겠습니다.

마치며...

• 일단 제가 준비한 내용은 여기까지 입니다.

 그래프를 자세히 보셨던 분이라면 64bit에서 lock 버전 Queue의 성능이 떨어진 것에 눈치 채셨을 텐데 주제에서 벗어난 내용이라 다루지는 않았지 만 std::mutex의 구현 차이로 인해 성능의 차이가 있더군요. 정말 성능이 중요한 상황에서는 고려할 만한 상황인 것 같습니다.

더 자세한 코드를 보고 싶으시다면...

https://github.com/xtozero/LockFreeDataStructure/tree/master/LockFreeDataStructure/Source

참고자료

- UE4 LockFreeList.h LockFreeList.cpp
- Boost lockfree/queue.hpp
- https://preshing.com/20130618/atomic-vs-non-atomic-operations/