



汇编语言程序设计

Assembly Language Programming

主讲：徐娟

计算机与信息学院 计算机系 分布式控制研究所

E-mail: xujuan@hfut.edu.cn,

Mobile: 18055100485

- 数据传送指令
- 算术运算指令
- 逻辑运算和移位指令
- 串操作指令
- 控制转移指令
- CPU控制指令



数据传送指令

- ❖ 通用数据传送指令
- ❖ 堆栈操作指令
- ❖ 标志传送指令
- ❖ 地址传送指令

算术运算指令

- ❖ 加法指令
- ❖ 减法指令
- ❖ 乘法指令
- ❖ 除法指令
- ❖ 十进制/BCD码调整指令

2.3 位操作类指令

- ❖ 位操作类指令以二进制位为基本单位进行数据的操作
- ❖ 这是一类常用的指令，都应该掌握
- ❖ 注意这些指令对标志位的影响

1、逻辑运算指令

AND OR XOR NOT TEST

2、移位指令

SHL SHR SAR

3、循环移位指令

ROL ROR RCL RCR

逻辑运算指令

逻辑与指令: AND DST, SRC

执行操作: $(DST) \leftarrow (DST) \wedge (SRC)$

用途: 用于屏蔽一个数的某些位。

逻辑或指令: OR DST, SRC

执行操作: $(DST) \leftarrow (DST) \vee (SRC)$

用途: 用于置位一个数的某些位。

异或指令: XOR DST, SRC

执行操作: $(DST) \leftarrow (DST) \veebar (SRC)$

用途: 将一个数的某些位取反。

测试指令: TEST OPR1, OPR2

执行操作: $(OPR1) \wedge (OPR2)$

用途: 用于测试一个数的某些位。

CF OF SF ZF PF AF

0 0 * * * 无定义

根据运算结果设置

AND VS TEST



❖ AND具有破坏性， TEST没有

- AL = 0FFH
- AND AL, 0
- TEST AL, 0

❖ 同SUB和CMP

逻辑非指令: NOT OPR

* OPR不能为立即数

执行操作: (OPR) $\leftarrow \neg$ (OPR)

* 不影响标志位

功能: 按位取反

例子

例：屏蔽AL的0、1两位
AND AL, 0FCH

$$\begin{array}{r} \text{* * * * * * *} \\ \text{AND } \begin{array}{r} 1 1 1 1 1 1 0 0 \\ \hline \text{* * * * * * 0 0} \end{array} \end{array}$$

例：置AL的第5位为1
OR AL, 20H

$$\begin{array}{r} \text{* * * * * * *} \\ \text{OR } \begin{array}{r} 0 0 1 0 0 0 0 0 \\ \hline \text{* * 1 * * * * *} \end{array} \end{array}$$

例：使AL的0、1位变反
XOR AL, 3

$$\begin{array}{r} \text{* * * * * * *} \\ \text{XOR } \begin{array}{r} 0 0 0 0 0 0 1 1 \\ \hline \text{* * * * * * *} \end{array} \end{array}$$

例：测试某些位是0是1
TEST AL, 1
JZ EVEN ;最低位为0， 转移到even, jump if zero

$$\begin{array}{r} \text{* * * * * * *} \\ \text{* * * * * * *} \end{array}$$

例题：逻辑运算

mov al, 45h

; 逻辑与 al=01h

and al, 31h

; CF=OF=0, SF=0、ZF=0、PF=0

mov al, 45h

; 逻辑或 al=75h

or al, 31h

; CF=OF=0, SF=0、ZF=0、PF=0

mov al, 45h

; 逻辑异或 al=74h

xor al, 31h

; CF=OF=0, SF=0、ZF=0、PF=1

mov al, 45h

; 逻辑非 al=0bah

not al

; 标志不变

移位指令 (shift)

❖ 分类：

- 逻辑SHL/SHR
- 算术SAL/SAR (Shift Arithmetic)
- 循环ROL/ROR (Rotate)
- 带进位循环RCL/RCR (Rotate carry)

❖ 共同特点

- 都是按位进行
- 当移动的位数为一位时，用立即数1；
- 当移动二位或二位以上时，要预先将移动的位数存放在CL中。
- SHL AL, 2 →MOV CL, 2 ; SHL AL, CL ;

移位指令对标志的影响

- ❖ 按照移入的位设置进位标志CF
- ❖ 根据移位后的结果影响SF、ZF、PF
- ❖ AF：没有定义
- ❖ 如果进行一位移动，则按照操作数的最高符号位是否改变，相应设置溢出标志OF：
操作数最高位有变化，则 $OF = 1$ ；否则 $OF = 0$ 。
当移位次数大于1时，OF不确定

逻辑SHL/SHR (Shift)

- 格式: **SHL Dst,Src**

功能: 将Dst的内容左移1~n位, 右边添0。



说明: Dst—reg, mem; Src—1或CL

注意: 逻辑左移1位等价于将一个无符号数乘以2。

- 格式: **SHR Dst,Src**


功能: 将Dst的内容右移1~n位, 左边添0。



注意: 逻辑右移一位等价于将一个无符号数除以2(整除)

算术SAL/SAR (shift arithmetic)

- ❖ 算术左移 SAL (同逻辑左移SHL)
- ❖ 算术右移 格式: SAR Dst, Src
 - 功能: 将Dst的内容右移1~n位, **最高位不变**




- 算术右移一位等价于将一个**带符号数除以2** (整除)
- 注意: 当操作数为负数且最低位有1移出时, **SAR与IDIV结果不同**, 如-1右移后为-1, 不为0


循环移位指令(rotate)

不带进位

❖ 循环左移 ROL Dst, Src




❖ 循环右移 ROR Dst, Src




带进位循环RCL/RCR

❖ 带进位循环左移 RCL Dst, Src




❖ 带进位循环右移 RCR Dst, Src



例子（一）

❖ RCL和RCR常用在多字节数的移位。

- 在DX和AX中存放着一个32位数据，试将其左移1位。
 - SHL AX, 1
 - RCL DX, 1
-
- 右移如何处理？



例子 (二)

D₇/ D₆/D₅/D₄/D₃/D₂/D₁/D₀

❖ 把(BL) 中的8位数高低4位互换

- MOV DL, BL ; DL=BL
 - MOV CL, 4 ;
 - SHR BL, CL ; BL右移4位 (0/0/0/0/ D7/D6/D5/D4)
 - SHL DL, CL ; DL左移4位 (D3/D2/D1/D0/ 0/0/0/0)
 - OR BL, DL
-
- MOV CL, 4
 - ROL/ROR BL, CL

移位指令

SHL/SHR

最高位补0，最低位进入CF



SAL/SAR


最高位不变，最低位进入CF



ROL/ROR



RCL/RCR



移位指令的用途：运算，测试某些位，遍历字节位，字节数据变形



◆ 80x86指令系统分成下列六大类：

- 数据传送指令
- 算术运算指令
- 逻辑运算和移位指令
- **控制转移指令**
- 串操作指令
- CPU控制指令

- ❖ 无条件转移指令
- ❖ 条件转移指令
- ❖ 循环指令
- ❖ 子程序调用和返回指令
- ❖ 中断指令

无条件转移指令(jump)


- ❖ 格式：JMP 地址表达式
- ❖ 功能：使程序的流程**无条件**跳到转移地址所指的地方。
 - 转移目的地址 = (CS) × 16 + (IP)
 - 段内转移：改变IP的内容，CS的内容不变。
 - 段间转移：IP、CS的内容都改变。

❖ 段内转移——近转移（near）

- 在当前代码段 $2^{16}=64KB$ 范围内转移（ $\pm 32KB$ 范围）
- 不需要更改CS段地址，只要改变IP偏移地址

❖ 段内转移——短转移（short）

- 转移范围可以用一个字节表达，在段内 $2^8=-128\sim+127$ 范围的转移




目标地址的范围：段间

❖ 段间转移——远转移 (far)

- 从当前代码段跳转到另一个代码段，可以在1MB范围
- 更改CS段地址和IP偏移地址
- 目标地址必须用一个32位数表达，叫做32位远指针，它就是逻辑地址

● 实际编程时，MASM汇编程序会根据目标地址的距离，自动处理成短转移、近转移或远转移

● 程序员可用操作符short、near ptr 或far ptr 强制



动画

段内直接转移——相对寻址

用标号表达

JMP label ; IP \leftarrow IP+位移量

- ❖ 位移量是紧接着JMP指令后的那条指令的偏移地址，到目标指令的偏移地址的地址位移
- ❖ 向地址增大方向转移时，位移量为正；向地址减小方向转移时，位移量为负

again: dec cx ; 标号again的指令

.....

jmp again ; 转移到again处继续执行

.....

jmp output ; 转向output

.....

output: mov result, al ; 标号output的指令

段内间接转移——间接寻址

❖ 段内间接转移(间接寻址)：指定某个**寄存器**的内容或**某个内存字单元的内容**作为转移地址的偏移地址。

- 例如： JMP BX ; (BX) → IP
- JMP WORD PTR[1000H] ; (DS:1000H) → IP
- JMP WORD PTR[SI+2] ; (DS:SI+2) → IP
- JMP TABLE[BX] ; (DS:TABLE+(BX)) → IP

段间转移

❖ 段间直接转移(直接寻址)：通过**标号**直接给出转移地址

- JMP far ptr NEXTP1 ; NEXTP1的段址→ CS, 偏址→ IP

❖ 段间间接转移(间接寻址)：

指定一个4字节的单元内容作为转移地址,

低二字节内容→IP, 高二字节内容→CS。

mov word ptr [bx], 0

mov word ptr [bx+2], 1500h

JMP far ptr [bx] ; 转移到1500h:0



- ❖ 标志位条件转移指令
- ❖ 二个无符号数比较转移指令
- ❖ 二个带符号数比较转移指令

标志位条件转移指令

❖ JC 标号；当(CF)=1，则转移。

- JNC 标号；当(CF)=0，则转移。

❖ JZ/JE 标号；当(ZF)=1，则转移。(Equal)

- JNZ/JNE 标号；当(ZF)=0，则转移。

❖ JS 标号；当(SF)=1，则转移。

- JNS 标号；当(SF)=0，则转移。

❖ JO 标号；当(OF)=1，则转移。

- JNO 标号；当(OF)=0，则转移。

❖ JP 标号；当(PF)=1，则转移。

- JNP 标号；当(PF)=0，则转移。

二个无符号数比较转移指令

- ❖ 设A为被减数， B为减数。

CMP A, B

- ❖ JA 标号；当A>B时转移；(above)
- ❖ JAE 标号；当A≥B时转移；(above or equal)
- ❖ JB 标号；当A<B时转移；(below)
- ❖ JBE 标号；当A≤B时转移。(below or equal)

利用CF：高低 ZF：相等

二个带符号数比较转移指令

- ❖ JG 标号；当被减数大转移； (**greate**)
- ❖ JGE 标号；当被减数大于等于减数转移；
- ❖ JL 标号；当被减数小转移； (**little**)
- ❖ JLE 标号；当被减数小于等于减数转移

SF OF ZF

转移条件cc：两数大小关系

JB/JNAE

CF=1

P55

Jump if Below/Not Above or Equal

JNB/JAE

CF=0

Jump if Not Below/Above or Equal

JBE/JNA

CF=1或ZF=1

Jump if Below/Not Above

JNBE/JA

CF=0且ZF=0

Jump if Not Below or Equal/Above

JL/JNGE

SF≠OF

Jump if Less/Not Greater or Equal

JNL/JGE

SF=OF

Jump if Not Less/Greater or Equal

JLE/JNG

ZF≠OF或ZF=1

Jump if Less or Equal/Not Greater

JNLE/JG

SF=OF且ZF=0

Jump if Not Less or Equal/Greater

记录BX中“1”的个数

xor al,al ; AL=0, CF=0

again: **cmp bx,0**

jz next

shl bx,1 ; 也可使用 **shr bx,1**

adc al,0

jmp again

next: ... ; AL保存1的个数

例子1

❖ 完成分段函数

$$AH = \begin{cases} -1 & AL < 0 \\ 0 & AL=0 \\ 1 & AL>0 \end{cases}$$

2. 4. 3 循环指令 (loop)

JCXZ label ; CX=0, 转移到标号label

LOOP label ; CX \leftarrow CX-1,
; CX \neq 0, 循环到标号label

LOOPZ label ; CX \leftarrow CX-1,
; CX \neq 0且ZF=1, 循环到标号label

LOOPNZ label ; CX \leftarrow CX-1,
; CX \neq 0且ZF=0, 循环到标号label

- ❖ 循环指令默认利用CX计数器
- ❖ Label操作数采用相对短转移寻址方式

Notice!

- ❖ 除无条件转移指令，**其他指令只能使用标号**；
- ❖ 只能是段内直接短转移，即偏移量为-128~127；
- ❖ LOOP指令三个要点：
 1. CX=循环次数
 2. LOOP标号放在前面；
 3. 循环程序段写在标号和loop之间
- ❖ 使用LOOP指令，注意初始值是否为0。

```
cmp cx,0  
jz next
```

例2. 45：记录空格个数

```
mov cx, count ; 设置循环次数  
mov si, offset string  
xor bx, bx      ; bx=0, 记录空格数  
jcxz done  
mov al, 20h    ; ASCII 码 20h=空格  
again: cmp al, es:[si]  
       jnz next      ; ZF=0, 非空格, 转移  
       inc bx        ; ZF=1是空格, 个数加1  
next:  inc si  
       loop again    ; 字符个数减1, 不为0继续循环  
done:  mov result, bx;
```

```
dec cx  
jnz again
```

习题

记录BX中1的个数

	xor al,al	; AL=0, CF=0
again:	test bx,0	; 等价于 cmp bx,0
	je next	; ZF=1
	shl bx,1	
	jnc again	;CF=0
	inc al	
	jmp again	
next:	...	; AL保存1的个数

记录BX中1的个数


```
xor al,al      ; AL=0, CF=0  
again:  cmp bx,0  
        jz next  
        shl bx,1    ; 也可使用 shr bx,1  
        adc al,0  
        jmp again  
next:   ...          ; AL保存1的个数
```



❖ 调用指令 CALL

- 格式： CALL 子程序/地址表达式
- 功能：
 - 保护断点——将当前断点压入堆栈；
 - 转入子程序——将子程序段的入口地址送入 IP (/CS)；

主程序与子程序



子程序调用指令

❖ CALL指令分成4种类型（类似JMP）

CALL label ; 段内调用、相对寻址

CALL r16/m16 ; 段内调用、间接寻址

CALL far ptr label ; 段间调用、直接寻址

CALL far ptr mem ; 段间调用、间接寻址

❖ CALL指令需要保存返回地址：

- 段内调用——偏移地址IP入栈

$SP \leftarrow SP - 2, SS:[SP] \leftarrow IP$

- 段间调用——偏移地址IP和段地址CS入栈

$SP \leftarrow SP - 2, SS:[SP] \leftarrow CS$

$SP \leftarrow SP - 2, SS:[SP] \leftarrow IP$

子程序返回指令

- ❖ 根据段内和段间、有无参数，分成4种类型

RET (RETN) ; 无参数段内返回

RET i16 ; 有参数段内返回

RET (RETF) ; 无参数段间返回

RET i16 ; 有参数段间返回

i16参数的作用

- ❖ 需要弹出CALL指令压入堆栈的返回地址

- 段内返回——偏移地址IP出栈

$IP \leftarrow SS : [SP]$, $SP \leftarrow SP + 2$

- 段间返回——偏移地址IP和段地址CS出栈

$IP \leftarrow SS : [SP]$, $SP \leftarrow SP + 2$

$CS \leftarrow SS : [SP]$, $SP \leftarrow SP + 2$

10 依据位移进行转移的call指令 标清.flv

返回指令RET的参数

RET i16 ; 有参数返回

- ❖ RET指令可以带有一个立即数i16,
则堆栈指针SP将增加, 即 $SP \leftarrow SP + i16$
- ❖ 这个特点使得程序可以方便地废除若干执行CALL指令以前
入栈的参数

; 主程序

```
mov al,0fh      ; 提供参数AL  
call htoasc    ; 调用子程序
```

...


; 子程序：将AL低4位的一位16进制数转换成ASCII码

```
htoasc:   and al,0fh      ; 只取al的低4位, 0000 ****  
          or al,30h       ; al高4位变成3, 0011 ****  
          cmp al,39h      ; 是30~39, 还是3Ah~3Fh  
          jbe htoend  
          add al,7        ; 是3Ah~3Fh, 加上7  
htoend:  ret             ; 子程序返回
```

P12 表1-4

中断相关概念

中断（Interrupt）是又一种改变程序执行顺序的方法
计算机暂停现行程序的运行，转去执行另一程序以处理发生
的事件，处理完毕后又自动返回原来的程序继续运行



中断相关概念

- ❖ 中断：数据传输方式；软中断和硬中断
- ❖ 8086可以管理256个中断，各种中断用一个向量编号来区别
- ❖ 中断服务程序：处理中断的**特殊的子程序**，放在内存中；
- ❖ 中断向量表：**存放中断子程序的入口地址**，4字节对应一个中断，低位→中断服务程序IP, 高位→中断服务程序CS
256个，00000H–003FFH, 1KB
- ❖ 中断类型码：给中断向量的一个编号
- ❖ （中断向量表查看：debug）

8086的中断


❖ 外部中断——来自CPU之外的原因引起的中断，分成

- 可屏蔽中断：可由CPU的中断允许标志IF控制
- 非屏蔽中断：不受CPU的中断允许标志IF控制

❖ 内部中断——CPU内部执行程序引起的中断，分成：

- 除法错中断：执行除法指令，结果溢出产生的 0 号中断
- 指令中断：执行中断调用指令INT n
- 断点中断：用于断点调试（INT 3）的 3 号中断
- 溢出中断：执行溢出中断指令，OF=1产生的 4 号中断
- 单步中断：TF=1在每条指令执行后产生的 1 号中断

中断相关概念



中断相关概念

C:\>debug

-d 0000:0000

0000:0000	68	10	A7	00	8B	01	70	00-16	00	A9	03	8B	01	70	00
0000:0010	8B	01	70	00	B9	06	12	02-40	07	12	02	FF	03	12	02
0000:0020	46	07	12	02	0A	04	12	02-3A	00	A9	03	54	00	A9	03
0000:0030	6E	00	A9	03	88	00	A9	03-A2	00	A9	03	FF	03	12	02
0000:0040	A9	08	12	02	A4	09	12	02-AA	09	12	02	5D	04	12	02
0000:0050	B0	09	12	02	0D	02	E1	02-C4	09	12	02	8B	05	12	02
0000:0060	0E	0C	12	02	14	0C	12	02-1F	0C	12	02	AD	06	12	02
0000:0070	AD	06	12	02	A4	F0	00	F0-37	05	12	02	18	3B	00	C0
0000:0080	72	10	A7	00	7C	10	A7	00-4F	03	E2	05	8A	03	E2	05
0000:0090	17	03	E2	05	86	10	A7	00-90	10	A7	00	9A	10	A7	00
0000:00A0	B8	10	A7	00	54	02	70	00-F2	04	47	D7	B8	10	A7	00
0000:00B0	B8	10	A7	00	B8	10	A7	00-40	01	27	04	50	09	7E	DF
0000:00C0	EA	AE	10	A7	00	E8	00	F0-B8	10	A7	00	A6	24	02	D4
0000:00D0	B8	10	A7	00	B8	10	A7	00-B8	10	A7	00	B8	10	A7	00

.....



❖ 中断调用指令 INT


- 格式： INT n
- 功能： 调用n号中断子程序
- 操作：
 - PUSHF; PUSH CS; PUSH IP
 - 取得中断向量，转入

❖ 中断返回指令 IRET

- 格式： IRET
- 操作： POP IP; POP CS; POPF

DOS 中断调用

- ❖ MS-DOS “API” & System “API”
- ❖ AH为功能号
- ❖ DOS INT部分使用AL/AX作为返回值— 0-成功； 1-失败



DOS系统功能调用

- ❖ 21H号中断是DOS提供给用户的用于调用系统功能的中断，它有近百个功能供用户选择使用，主要包括**设备管理、目录管理和文件管理**三个方面的功能
- ❖ ROM-BIOS也以中断服务程序的形式，向程序员提供系统的基本输入输出程序
- ❖ 汇编语言程序设计需要采用系统的各种功能程序

功能调用的步骤



通常按照如下4个步骤进行：

- (1) 在AH寄存器中设置系统功能调用号
- (2) 在指定寄存器中设置入口参数
- (3) 执行指令INT 21H (或ROM-BIOS的中断向量号)

实现中断服务程序的功能调用

- (4) 根据出口参数分析功能调用执行情况

P82

❖ 1. 从键盘读入一个字符

- `MOV AH, 1/8H`
[回显/不回显]

- `INT 21H ;`
- 键入字符的ASCII存入AL中

❖ 2. 显示一个字符到屏幕

- `MOV AH, 2H`
- `MOV DL, ASCII`
- `INT 21H ;`

❖ 3. 显示一个字符串到屏幕

- MOV AH, 9H
- LEA DX, STRING
- INT 21H ;

; 字符串要求以”\$”结束,

; 输出回车（0DH）和换行（0AH）字符产生回车和换行

```
string db 'Hello, Everybody !', 0dh, 0ah, '$ '
```

; 在数据段定义要显示的字符串

...

```
mov ah, 09h
```

```
mov dx, offset string
```

```
int 21h
```

; 设置功能号: ah←09h

; 入口参数: dx←字符串的偏移地址

; DOS功能调用: 显示

❖ 4. 从键盘读入一个字符串到屏幕

MOV AH, 0AH

LEA DX, STRING

INT 21H

STRING第一个字节为最多欲接收的字符长度；第二个为实际输入的长度；第三个是输入的字符串。

可执行全部标准键盘编辑命令；用户按回车键结束输入，如按Ctrl+Break或Ctrl+C则中止

❖ 5. 返回DOS

- MOV AH, 4CH
- INT 21H



◆ 80x86指令系统分成下列六大类：

- 数据传送指令
- 算术运算指令
- 逻辑运算和移位指令
- 控制转移指令
- 串操作指令
- **CPU控制指令**



❖ 空操作 (机器码： 90H)

❖ 与XCHG AX, AX相同

❖ 用途：

- Timer
 - 1个时钟周期； DSP, C51
- Place Holder
 - 一个字节；



❖ 暂停指令

❖ 功能：

- 使CPU进入暂停状态，直到系统复位或发生外部中断
- 应用程序一般不使用



❖ 封锁前缀

❖ 用途：

- 用于多处理器系统，使当前处理器锁住总线，以保证当前指令为原子操作；
- 当目的操作数为内存操作数时，为了完成“读-修改-写内存”的操作不被打断；

❖ 示例：Lock add [bx], ax

第2章 总结

- ❖ 介绍了8086的16位指令系统的每条指令
- ❖ 希望大家进行一下整理（总结）：
 - 寻址方式
 - 指令支持的操作数形式
 - 指令对标志的影响
 - 常见编程问题
- ❖ 掌握常用指令
- ❖ 习题： 2.1 2.6 2.8 2.10 **2.20** **2.22** **2.24 (3)(6)(7)**