
- 1.同步:用户进程触发IO操作并等待或者轮询的去查看IO操作是 否就绪。排队
- 2.异步:用户触发IO操作以后,可以干别的事,IO操作完成以后再通知当前线程。
- 3.阻塞:当试图进读写文件的时候,发现不可读取或没东西读,则进入等待状态直到可读。
- 4.非阻塞:用户进程访问数据时,会马上返回一个状态值(可读不可读),(使用非阻塞IO时,如果不能读写Java调用会马上返回,当IO事件分发器会通知可读写时再继续进行读写,不断循环直到读写完成)。

BIO(同步阻塞),每一个socket套接字需要使用一个线程来处理。 建立连接、进行读写操作的时候都可能阻塞。在服务器端如果要支持并 发的连接时,需要更多的线程。连接不做任何事情的时候会造成不必要 的线程开销,可通过线程池来改善。

NIO(同步非阻塞)基于事件驱动,采用的Reactor模式,(Reactor模式首先是事件驱动的,有一个或多个并发输入源,有一个Service Handler,有多个Request Handlers;这个Service Handler会同步的将输入的请求(Event)多路复用的分发给相应的Request Handler。)Reactor会处理所有客户端的Socket套接字的事件,然后派发到不同的线程中。这样就解决了BIO中为了支撑更多的Socket套接字而需要更多的线程。



AIO (异步非阻塞) AIO采用了Proactor模式, AIO与NIO的不同之处在于当AIO在进行读写操作时,不用先等通知,可直接调用相应的read/write方法,这两种方法均为异步的。对于读操作而言,当有流可读取时,操作系统会将可读的流传入read方法的缓冲区,并通知应用程序;对于写操作而言,当操作系统将write方法传递的流写入完毕时,操作系统主动通知应用程序,而NIO的通知是发生在动作之前的,是在可读、写的时候,Selector发现了这些事件后调用Handler处理