
ClassLoader,即java类加载器,主要作用是将class加载到JVM内,同时它还指定class由谁来加载。ClassLoader就是用来动态加载class文件到内存当中用的。

"按需加载,类隔离,资源回收。"

类加载机制--->双亲委派模型(<mark>避免重复加载</mark>)优势就是避免Java核心 API篡改。

每个ClassLoader实例都有一个父类加载器的引用(不是继承的关系,是一个包含的关系),虚拟机内置的类加载器(Bootstrap ClassLoader)本身没有父类加载器,但可以用作其它ClassLoader实例的的父类加载器。当一个ClassLoader实例需要加载某个类时,它会试图亲自搜索某个类之前,先把这个任务委托给它的父类加载器,这个过程是由上至下依次检查的,首先由最顶层的类加载器Bootstrap ClassLoader试图加载,如果没加载到,则把任务转交给Extension ClassLoader 试图加载,如果没加载到,则把任务转交给Extension ClassLoader 试图加载,如果也没加载到,则转交给App ClassLoader 进行加载,如果它也没有加载得到的话,则返回给委托的发起者,由它到指定的文件系统或网络等URL中加载该类。如果它们都没有加载到这个类时,则抛出ClassNotFoundException异常。否则将这个找到的类生成一个类的定义,并将它加载到内存当中,最后返回这个类在内存中的Class实例对象。

JVM根据 类名+包名+ClassLoader实例ID 来判定两个类是 否相同,是否已经加载过。<u>JVM在判定两个class是否相同时,不仅要判断两个类名是否相同,而且要判断是否由同一个类加载器实例加载的。</u>只有两者同时满足的情况下,JVM才认为这两个class是相同的。



java默认提供前三个ClassLoader。

BootStrapClassLoader启动类加载器 最项层的类加载器,由 C++编写而成,内嵌到了JVM中,在JVM启动时会初始化该ClassLoader。 主要用来加载Java的核心类库JRE/lib/rt.jar中所有的class文件,这个jar文件中包含了java规范定义的所有接口及实现。eg. rt. jar、resources.jar。加载完核心类库后,并构造Extension ClassLoader和App ClassLoader类加载器。

ExtensionClassLoader扩展类加载器 用来读取Java的一些扩展类库, eg. 读取JRE/lib/ext/*. jar中的包等(有些版本没有ext这个目录的)。

AppClassLoader系统类加载器

用来读取CLASSPATH

下指定的所有jar包或目录的类文件,一般情况下这个就是程序中默认的类加载器。

CustomClassLoader用户自定义

用户自定义编写,用

来读取指定类文件。必须继承自java.lang.ClassLoader类。基于自定义的ClassLoader可用于加载非Classpath中(如从网络上下载的jar或二进制)的jar及目录、还可以在加载前对class文件优一些动作,如解密、编码等。

Extension ClassLoader和App ClassLoader继承自ClassLoader 类

严格来说,ExtClassLoader的父类加载器是null,只不过在默认的ClassLoader的loadClass 方法中,当parent为null时,是交给BootStrapClassLoader来处理的,而且ExtClassLoader没有重写默认的loadClass方法,所以,ExtClassLoader也会调用BootStrapLoader类加载器来加载,这就导致"BootStrapClassLoader具备了ExtClassLoader父类加载器的功能"。

三个重要的方法

行链接。

loadClass
classloader加载类的入口,此方法负责加载指定名字的类,ClassLoader的实现方法为先从已经加载的类中寻找,如没有则继续从父ClassLoader中寻找,如仍然没找到,则从BootstrapClassLoader中寻找,最后再调用findClass方法来寻找,如要改变类的加载顺序,则可覆盖此方法,如加载顺序相同,则可通过覆盖findClass来做特殊的处理,例如解密、固定路径寻找等,当通过整个寻找类的过程仍然未获取到Class对象时,则抛出ClassNotFoundException。如类需要resolve,则调用resolveClass进

findClass

此方法直接抛出

ClassNotFoundException,因此需要通过覆盖loadClass或此方法来以自定义的方式加载相应的类。

defineClass

对象,这个方法对于自定义加载类而言非常重要,如二进制的字节码的格式不符合JVM Class文件的格式,抛出ClassFormatError;如需要生成的类名和二进制字节码中的不同,则抛出NoClassDefFoundError;如需要加载的class是受保护的、采用不同签名的或类名是以java. 开头的,则抛出SecurityException;如需加载的class在此ClassLoader中已加载,则抛出LinkageError。

自定义类加载器