依赖注入(或有时称为布线)有助于把这些类粘合在一起,同时保持他们独立。

```
public class TextEditor {
    private SpellChecker spellChecker;
    public TextEditor() {
        spellChecker = new SpellChecker();
    }
}
```

```
public class TextEditor {
    private SpellChecker spellChecker;
    public TextEditor(SpellChecker spellChecker) {
        this.spellChecker = spellChecker;
    }
}
```

从 TextEditor 中删除了全面控制,并且把它保存到其他地方(即 XML 配置文件),且依赖关系(即 SpellChecker 类)通过**类构造函数**被注入到 TextEditor 类中。因此,控制流通过依赖注入(DI)已经"反转",因为你已经有效地委托依赖关系到一些外部系统。

序号	依赖注入类型 & 描述
1	Constructor-based dependency injection 当容器调用带有多个参数的构造函数类时,实现基于构造函数的 DI,每个代表在其 他类中的一个依赖关系。
2	Setter-based dependency injection 基于 setter 方法的 DI 是通过在调用无参数的构造函数或无参数的静态工厂方法实例 化 bean 之后容器调用 beans 的 setter 方法来实现的。

ioc中定义bean前提:必须至少提供无参构造。

依赖注入三种方式: (ref指定传递的是对象类型,是对另一个bean的引用)

1. setter方式的依赖注入。

基于设值函数的依赖注入: 当容器调用一个无参的构造函数或一个无参的静态 factory 方法来初始化你的 bean 后,通过容器在你的 bean

上调用设值函数,基于设值函数的 DI 就完成了。

ApplicationContext.xml配置Bean的property属性。底层是反射实现拿到该类的setter方法。

ps.赋值null: /property /property 没有

2. 构造器注入: 通过构造方法赋值。 (多个构造方法类似时调用首个。)

基于构造函数的依赖注入: 当容器调用带有一组参数的类构造函数时,基于构造函数的 DI 就完成了。每个参数代表一个对其他类的依赖。

<constructor-arg value=" " (name/type/index)>
</constructor-arg>

Type属性指定构造函数参数类型。index指定索引。

3. p命名空间注入

基于设值函数的依赖注入。先引入命名空间:

<bean name=" " class=" " p:name01=" " p:name02-ref=" ">

property>属性注入的value与<value>注入方式的区别:

	<value>子元素注入</value>	value属性注入
参数值位置	首尾标签中间,不加双引 号("")	写在属性中,必须加双引号("")
type属性	可选,用来指定参数类型	无

(XML预定义的实体引用XML语法与元素. note)