abstract class来定义抽象类。抽象类除了不能实例化对象之外(只能继承),类的其它功能依然存在,成员变量、成员方法和构造方法的访问方式和普通类一样。

public abstract class Employee

继承抽象类

通过extends继承。抽象类和普通类的三点区别:

- 1)抽象方法必须为public或者protected(因为如果为private,则不能被子类继承,子类便无法实现该方法),缺省情况下默认为public。
 - 2)抽象类不能用来创建对象;
- 3)抽象类的子类必须实现父类的抽象方法。如果没有实现,则必须将子类也定义为为abstract类。

抽象方法

抽象方法只包含一个方法名,而没有方法体。

public abstract double computePay();

声明抽象方法:

- 如果一个类包含抽象方法,那么该类必须是抽象类。
- 任何子类必须重写父类的抽象方法,或者声明自身为抽象类。

抽象类和接口的对比

参数	抽象类	接口

默认的方法实现	它可以有默认的方法实现	接口完全是抽象的。它根本不 存在方法的实现
实现	extends继承。如果子类不是抽象类的话,它需要提供抽象类中所有声明的方法的实现。	implements实现接口。它需 要提供接口中所有声明的方法 的实现
构造器	抽象类可以有构造器	接口不能有构造器
与正常Java类的区别	除了你不能实例化抽象类之外,它和 普通Java类没有任何区别	接口是完全不同的类型
访问修饰符	抽象方法可以有public、protected 和default这些修饰符	接口方法默认修饰符是 public。
main方法	抽象方法可以有main方法并且我们可 以运行它	接口没有main方法,因此不能运行它。
多继承	可以继承一个类和实现多个接口	只能继承一个或多个其它接口
速度	快	慢,需要时间去寻找在类中实 现的方法。
添加新方法	可以给它提供默认的实现。不需要改变现有代码。	必须改变实现该接口的类。

语法层面上的区别

- 1)抽象类可以提供成员方法的实现细节,而接口中只能存在 public abstract 方法;
- 2)抽象类中的成员变量可以是各种类型的,而接口中的成员变量只能是public static final类型的;
- 3)接口中不能含有静态代码块以及静态方法,而抽象类可以有静态代码块和静态方法;
 - 4)一个类只能继承一个抽象类,而一个类却可以实现多个接口。